



المغيم محمود الناطور

هندسة المتفجرات

المقيدم حمود الناطور



بالندم والشار... سقطت فليطبين... بالندم والشار... تشترع الشمسر...!؟

يصدر هذا الكشاب وهشدسة المتفجرات؛ في طبعتة الثالثة والانتفاضة الشعبية المسارمة داخل ارضشا المحتلة تتصاصد متأججة نحوالاقل الأرحب باستمسرار خوضها الصبائب والشاضيج للمصركة الثورية على كل الاصعدة عيدائيا سياسيا اعلاما وبلوماسيا

وتستمسر بتنواصلها وانتضاضا الى المسرحلة الارقى مرحلة العصيان الوطني الشامل

وتسبوسار هذه الانتضاضية على امتيداد السوطن بدفق السدساء والتضحيات معززة باستصراريتها هوية الخضارة النضالية لشعب اصبل يتمسك بالارض. ويعمّق جذوره في تربتها حتى الموت والاستشهاد والشهادة.

وهنذا الانتبه سيندفنغ بالاصداء الى المزيد من التراجعات وصولا للتسليم في نهاية المطاف يحقوق الشعب الفلسطيني بالعودة وعارسة حق تقرير المصير واقامة الدولة الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس . !

لقد حززت عله الانتفاضة بمسيرتها العظيمة الطافرة فاحلية حقيقة وجودها في قلب الموازين الدولية وشطبت من ذاكسرة العقسل السدولي بطلان اضاليل ودعابات وادحاءات الصهابئة

وأن هنائك أرض. وشعب. وحق. ووجود وتاريخ. !
ولسناهنا بمجال التعداد الحصائص وافرازات هذه الانتفاضة بقدر التلميح
بأن مسيرة هذه الانتضاضة لن تتوقف بعد أن تأطير الشعب بكل انتفاهاته
وفصائله ونشاباته والمحاداته ومؤسساته واضعا في منهجيته اليومية عناد
المبدأ يسوجيه مسارهذه الانتضاضة تحدو العدد الذي بجتل الوطن.
وتوظيف كل طاقاته وامكانياته في عدمة هذه المعركة المصيرية والتي لا يمكن
في نباية المطاف من فرز الحسم هذا الصراع

والمراقب من خلال هذه الاجهزة الاصلامية . المقرومة منها . وللكتوبة . الالمسموصة او للمسووة . لا يدّ أن يلحظ المدى الأرذل الذي وصلت البه العقلية الصهيدونية . . واخرائم العسكرية . . والسياسية والاقتصادية والانقىلابات الفكرية في داخل المجتمع الاسرائيلي . ميكيبولبوجها بعيث وصل العسلوالي مستوى التفكير يكيفية الحروج من هذا المأزق . . بالاحتراف بالحق الفلسطيق . . . هم سلسلة من الاقستراحسات . . والاعترافات . . . والاعترافات . . .

ويقف الصالم البسوم امسام هذا الصبعسود الاسطسوري لشبعتنا داخل الارض. . وخبارجهنا متطلعنا الى اضاف. . وأحداث . . وتطسورات مستنجلة . . . افرزتها مستجدات الظروف للوضوحية . .

فالشعب الفلسطيني يصسوخ البسوم تاريخه من جديد. . . حبر التراكيات النظالية . . . في التراكيات النظالية . . . في مسيرة التكامل النظالي . . وليس خريبا ان يقف العالم والحالة هذه مع الشعب الفلسطيني ـ ورفع مستوى التمثيل الديبلوماسي في كل دول العالم . . وهذه مؤسرات . . وشوابت . . على ان العالم استضاق مع حقيقة التاريخ بحق السوجود لشعب حضاري . . لا يدان يدفيع بالسيلام العبالمي في دورة المضارة الانسانية بعيد تمقيق السيلام الاقليمي ومن حيث لا يقف السيلام العبالمي على انقاض السيلام الاقليمي . . .

فالى شعيشا للجساهـ داخـل الارض مزيدا من الانتفاضة الحادة الثائرة . . . والى قواتشا المهسارية . . . ولمعيش الشعبي الفلسطينية . . . وللعجيش الشعبي الفلسطيني بكـل انتهاءاته . . . تصدم سعله الطبعة الشائشة ـ من كتساب حلاسة المضجرات . . ويتعدونا ابيان الثائرين . . . والتزام المؤمنين . . .

ان الحبير لا بدان يتعول الم قليفة والمقلاع الم، داجة . . . وفي باطن الادض شهداؤتا . . . وفوق ترابيا لحيب الغضب . . . !

ولايمكن لقوة مهيا طفت على الأرض... وقف مسيرتكم... أو احتواؤها...!

وإنّ التغسرورة تانتهي أنّ تعتميم كل البسواهسان . . يوحسانة التبالاحم المميري . . . للمجانية القاصلة . . .

ولا بد من يزوغ العجر... مصبوقة اشت اللهية... بلون مالكم...!؟ وشورة حسس الشصــــر...

الاهسداء

هذه الدراسة هدية لأهلتنا وأيشاء شميتا الصاملين في الارض المحتلة الذين يقاومون الاحتلال ، ويسعون لاحداد أنفسهم لمقاومة الغزاة .

ان القهم الحقيقي لطبيعة الصراح مع العدو الصهيوني داخل الارض المحتلة ، يتجسسه بتراكم عبدوصة الجهدو والتفسالات المتواضعة التي بيذها متاضلونا في الداخل وهم يعتمدون حلى امكاناتهم الذائية .

وإنّ السرُّية في العمل والاعتباد على الذات وعلى المجموعة المقاتلة ، تساعد على تحقيق المزيد من الانتصارات ، وتحافظ على استمرار المواجهة واشغال العدو ف حرب يومية خاسرة بالنسبة له ! .

ومن أجبل الاستضادة من تجاربشا ، لا بدلشا من تقديم هذه الدراسة وهندسة المتفجرات وللغووج بتناقع تساحدتا حلى زيادة الخبرة القتالية ، وتنبع لنا امكانية تطوير حسلنا النضائي ، بفية الوصول للسزيد من الانتصارات .

لقد كانت تجربة صيد خبراء المتفجرات الصهابة ، من التجارب ذات الأحمة لما كان أما من التجارب ذات الأحمة لما كان أما من تشالع جاريكت العدد بالداخسان ، وانعكست على جمسل الشاطاته الامنية والاجتهامية ، حتى بات المستوطن الصهيون يميش في جو من المشاطن الصهابة ورجال المقال والمدمر انعكس في زيادة حدة التشافس بين المستوطنين الصهابة ورجال الامن المدائة .

ومن أجسل حؤلاء ، العسامستين من الأصبل السقين يُصعدون درجة تعساخم ووسسائسل قشاغم تقدم حلد الدواسة ، لتتفعهم وترششهم إلى أكثر الاساليب منفا وتأثيراً في ذحزحة الكيان الصهيون . . واتسها لشورة حشى الشصسسسر .

المقيد أبو الطيب

هندسة المتفجرات

تلعب هندسة المتفجرات دورا بارزا في العمل العسكري والثوري، ولا شك أن المدور البذي تلعبه هذه المتفجرات في العمل السري مهم للفاية اذ يعتمد الثوار على المواجهة غير المكتسوفة، وعلى العبوات الموقوتة، والعبوات المشركة، وضرب المرافق المسكرية والمدنية لارباك قوات العدو وانهاك قواه ولشل قدرته على المبادرة، لذا تسمى المسكرات الشورية باستمراز الى تطوير قدرتها في حقيل علم المتفجرات من تصنيع واستخدام، وغويه.

ونيْجة للجهود التي بذلت وتبذل في التورة الفلسطينية بكافة فصائلها أمكن تطوير علم المتفجسرات المي حدّ كيسير وانسبع استخدام المتفجسرات على اكتسر من سبيسل، فمن المعبوات الى حثسوات المذخائر والقتابل والالفام الى استخدام المتفجرات في حفر الحنادق والانفاق وتمهيد الطرق الى غير ذلك من تواح متعدّدة.

ونبحن في سعينا الى تطبويم هذه المعرفة نقدم هذه المعلومات ذات الأهمية الحيوية لاخواننا المقاتلين في الثورة الفلسطينية ولثوارنا وأبناه شعبنا في الارض المحتلة الذي يقاومون الاحتلال ويسعون لاعداد أنقسهم لمقاومة الوجود الصهيوني .

وهذه الدراسة عن المتفجرات والتعريقات والتصنيقات والمواصفات والاستخدامات الخاصة بها والتي تبدأ بشرح الاصطلاحات المهشة في هذا الحقل.

تسهيل على القسارىء قهم هذا العلم ساعين الى المساهة في وضيع فهم موحد لاصطلاحات المتفجرات وهندستها.

ان هذه الدراسة هي نتيجة لزيج من المعرفة الناجة عن الدراسة والمعرفة الناجة عن الدراسة والمعرفة الناجة عن الخبرة المعلية التي مع اكتسبابها عبر سنين النضال الطويل ضد العدو الصهيوني . . وانها للورة حتى النصر .

🗰 العقيد أبو الطيب	 	
قائد قوات الد ۱۷		

المتفجسرات

بعتبر المتمجرات افضل سلاح للتندمير والحرب الشعبية لفعاليها العاليه في تدمير لميدات واسركيسات (المسافي) والاهبداف الاجبرى، وحناصه ثلث الاهداف عير الفائلة للاجتر ف، فتنفى المتمجرات هي الوسيلة الفعالة لتدميرها

ويجب أن يعني المقائل بطريقة الجمسول على المادة والتحرين ووضع المتعجزات واطلاقها لا يتسمى للعدو اكتشاف عاولات التعجير وبالتالي يقوم بأحد الاحتياطات المعادة.

في عملية تموينه المتمحرات، يمكن عملها نشكل قوالت وتلوينها بحيث تشنبه الفحم او تخشت أو اي مواد أخرى شائعة الاستعبال في المحالات الحياتية ويجت ايضا دراسة الهدف المراد تدميره مسيفاً وطرق الوصول اليه

١ .. ١ المواد المتفجرة وعملية الانفجار

يمكن تصريف المبواد المتصبرة بأسها مواد تكون إما في حالة غارية اوسائلة اوصلية ، وعند تمرصها الى عامل حارجي كالصدمة او الاحتكاك أو الحرارة . . . اللح فامها تتمكث في فتر رمينة قصيرة جدا (اجبراه من الشانية) لتتحول الى مواد اكثر ثبانا ، سبتها العظمى في حارات

١ .. ٢ عملية الانفجار .

عبد تعرض المواد المتمجرة الى هامل خارجي كيا ذكرنا سابقا فانها تتمكك مولدة كمية حوارة عالية حدا، عما يريد تمدّد المارات الباتحة وبالتالي يرداد الصبعط فيحصل تصادم كبير من حرابات المنار بفسهنا وبين جزئيات الغاز والوسط المحيطابها فيتحوّل حرء كبير من هذه المعافة في شمل ميكانيكي ، وهذا الشغل هو الذي يقوم بمعلية السنف والتدمير

أن السواد المستحديدة كمتصجرات يمكن أن تكنون مواد نقية أو خلائط فيرياوية من مادنين أو أكثر

بمكن تميير عملية الانصحار الي ثلاثة انواع

١ ـ الميكابكي والميزياوي (تحويل الطاقة)

٢ ـ الانفحار النووي وهو نوعين

أرالانشطار النووي مبدأ القسلة النووية

ب. الالتجام النووي مبدأ القسلة الهيدروسيسية

٣ ـ الكيمياوي وهو مدأ المتفجرات التقليدية

ان المرارة النائجة من عملية الاصحار الكيمياوي قدتصل الى (٣٠٠٠م)، والصعط الساتم قد يصمل الى ثلاثين طنا المستيمتر المربع الواحد، وفي مقارمة لهذا الصعط نصعط المبتدار الحيار عمن طحمرة الضعط تجدد الله في هذه الحيالية الاحيرة لا يتعدّى هذه كيلو هرامات للسنتيمتر المربع الواحد.

١ ـ ٣) انواع المتعجرات

ان السيرصة التي تتحرّل فيها المادة المتعجرة الى خارات تحتلف احتلافا كبيرا من مادة الى احرى، وحسب هذا المبدأ يمكن تصبيعها الى

١ . المتفجرات عالية القوة - وهي ذات حساسية هالية للانصجار -

أ... المتصحرات البادئة مثل فولمنات الزئيق، ازيد الرصاص.
 البغ سب المتصحرات الثانوية مثل ثي ال ثي والبنترايت والهكسوجين.

الممجرات الضميمة وهي بحاجة الى مادة حادرة تساعدها على الانمجار.

اأر الحضوات الداممة

(أ ـ ١) الحشوات الدافعة احادية القاهدة - ويدحل في تركيبها النتر وسيليلور بشكل رئيسي

(أ-٧) - الحشسوات السدادمسة تسبائية الشاهندة - ويندخيل في تركيبها الشتر وسيليلوز والتر ومليسيرين بشكل رئيسي

(أ. ٣) - الحشوات الدافعة متعدّدة القاعدة - ويدخل في تركيبها النتر وطليكول اضافة الى المبدّر وسليلور والمبتر وصليسيرين

(أ- 1) الحشوات الداهمة المركبة ويشخل في تركيبها مواد مؤكسدة ومواد بوليمبر بة رابطة كندد

ان الأربعة البواع هذه من الحشوات الدافعة يتم تصبيعها ضمن الحشوات الدافعة الصلبة حيث ان هسئلا الحشوات الدافعة السبائلة والتي تتكبون من مادة مؤكسدة مثل الستر بلك او بير وكسيند الهيدروجين او الأوكسيجين او خازات الليتر وحين الع ومادة هترلة (الوقود) مثل الهيدرارين والكحول وغيرها من المواد سريمة الاشتمال ب السارود الاسبود والسارود اللادحاني وعيرها من المعجرات الضعيمة دات الحساسية بقليلة للانمحار مشل الكلورات وهنده المواد قابلة للاشتمال اكثر من الانمحان، ولكن ادا كانت موصوعة في حير مغلق وصيق فإن المارات الناقجة من الاشتمال تقوم معمل تدميري حيث ينحوّل الاشتمال الى انمحار

(١ - 1) قوة الانفجار

الطناقة الكلية للهادة المتحجرة هي محموع قوتي الاشطار والدهم للمقارنة بين مواد متمسرة عتلفة و تؤخيد قوة المحاركمية معينة من مادة الدني الدني كوحدة لقياس قوة الامتحار وتقارب بها القوة النائجة عن الهجار نفس الكمية من المادة المتحرة الاحرى عمثلا نفول الدنوقة المتحار مادة الدني الدني وهدا يمين النفية تعادل ١٠ ١ و من مادة الدني الدني وهدا يمين المتحار كيا وهدا المتحار كيا واحد من مادة الهيكسوجين يعادل في قوته وتأثيره المجار ١٠ ١ كيمو عرام في الدني عدد المتحلة المتحارية ا

(١ ـ ٥) ثباتية المواد المتضجرة

وبمي بهذا محافظة المواد على مواصماتها الى فترة رمنية محنة في ظل ظروف جوية وبرياوية متعددة ومتقلبة . وهذا بعتمد على العرامل التالية

أ .. امتصاص الرطوبة - وهذا يمني قاملية المادة لامتصاص الرطوبة والاحتماظ ميا ، وكلم: قلت هذه القاملية كلما زادت الثمالية والكعادة

ب والحسباسية كليا وادت حسباسية المادة المتمجرة وادت احتيالات اهجارها الماء الخبر والشحبات الكهربالية الخبر والشحبات الكهربالية الساكمة وغيرها من الموامل

ح . نقارة المادة المتمجرة - حيث أن وجود شوائف في هذه المواد يساعد في التمكك الداني. لها عا قد يرّ دى الى تلفها أو انفجارها

د التقيد باجراءات الامان وبالتعليهات أشاه بقل المواد المصجرة وخرنها والتعامل معها

(١ - ١) تصنيف المتغجرات حسب استعيالانيا

١ ملتمجرات المسكرية وهي مواد تتوفر فيها الحساسية المالية للانصحار، والشائية
 التحرين والدقة في التصنيع والتقاوة (خالية من الشوائب والاحاص) واسعماص كلمة الانتاح

" لا المصبرات التجارية والصناعية عنده المواد تكون سرعة المصارها مسحصة سبوا ادا ما فورنت بالمسكرية وقوة الفجارها أيصا اقل بكثير وذلك حتى لا تولد شطايا كثيرة حمد استمهالها المستمل في سنف الصخور وعمل الانفاق والسدود وفي الماجم ومي أهم هذه المواد هر الدياميت بأنواهه ونترات الأموبيوم

٣. المصدرات الشعبية - وهي التي يتم تحضيرها دون الحاجة الى معدات تكولوحية

معقدة لدلك لا تؤجد كلفة التصنيع بعين الاعتبار ولا نقارة هذه المواد او دقّة مواصعاتها وفي لحدول (١ - ١) مشاهد تصنيها شاملا للمواد المتصحرة

Constitution of the state of the constitution of

عليدون والماع المطلبات والواصعات لقنواه المتحرة الصناعية والمسكرية

التضعوات العسكوبة	المصعرات الصناعية	غواصعاب
توقف على تعلقت من سوع السلاح ال والدائماء والدائف والصواريح والرو ومن د فوه صلحه الجائز عاليه د فوه صلحه الجائز عاليه د حدمه خبر من المنازات البائمة من الانعجار د رحه حرارة المجدر عاليه د القضل المهدرة د مائية من مكوين الشطاية د مرعه عاليه في مكوين الشطاية د مرعه عاليه في مكوين الشطاية د مرعه في مكوين الشطاية د مرعة فوه الإعداز عاليه د المؤرات المؤراة ج د المؤرات المؤراة ح د المؤرات المؤراة المنازاة تعبدا عاليه مائية حالية حالية	بيده حجم كدير من الحارف، ودرجه عراره اعتجار عاليه عالمه بالاعتجار الا بوسند تصرورة استرعه موسه انفحار عاليه باستندا الواد الحيالاتيه المستحده في رحمه الرلاول	423,731 2
- كنا فلت حساسينها ثلاثمجانر كاسب العمس - أمينة عند الاتمجاز - أمينة عند العمادة	اميه لي الشدارال والشامل معها مسابق فلكسيونة والساحل باستناه مواد الشعير والساب وملاقط مرامه الاموروم	۲ خساسیه
- طارة اللمخرين ثابته لعشر سنوات او اكثر د حاليه مي الاحاص د جانب ادر لا خطاهل مع المعاهد	شرة المتحرين استه التيم او الكو عيانية من معامض الدريك	9 _ الثنائية والسنولة الذه الذه
. بجسد أن مكون مشيادة للمياه مشكل كامل ، صمي الإكل صنده ندم ممبشها في الأستمحه	مسحما يتم تميثها في خواطيش بحث أن بكور. مقاومة للهاد تبدر لا تقل هي ساهتي هندما بمعر في تلك أكسا بالسبب المالة التي تستخدم في الرحسة الراوال ميجب أن تكون مقاومتها أكثر	ا _ ملقداومه انبياه
د نتم مدینتهمها اصبا باشعمه و فنگیرن منبهمیک وصلیه کی آو آو تکود قابله نمایشگیل کالمتمجرات قبلاسیکید	ر پېرېد کى تكون قابلة للتشكيل ، اما جيالاتونية أو ښكيل سيموي ويلك المسياح مادمال المصادق فيهة بيد ان موسع دو سياقي المكان المراد شعيره	الا باليوستين
ـ يجب أن مكمور ناشته بين درصه حرارد (د - 1) م والملهة - 10 م الر أعلى (ـ - 1) أنس - 2 1 أحد >	. بيس أن لا نتجند أحت درحة حرارة (19 م) (. 19 أس) د بيت أن تضاوع درجنة حرارة ١٠ م ما قول (و إ أ ف) لعلة ساعات (وعاصم إلى المناجم (العبية)	. المسانات العامراتي إ

بعد هذا النصبف بورد وصفا موجرا لنعص الواد المتفجرة العبيكرية والصناعبة. أ ــ العسكرية

۱ منی ال تی او ثالث بیر والتولوین Transtroluene TNT

مكن تصبيع هذه الماده من التوليوين وحلسط من حامص الكير بينت وحامص لتر بك على ثلاث مراحل في المرحلة الاولى يتج احادي بيتر و النولوين هو مادة منفحره أيضا في حاله سائلة، وبعد فصله يصاف الله المربح الحامصي لنحصل على الدتى ان تى

به مادة متصحرة دات كفاءة عاليه حدا تصلى سرعة المجاره الى ٧٠٠٠ م/ث وهي ملائمة حدا لقطع الفولاد وتدمير الكومكريث ولاستحدامات عسكرية احرى متوسط اخساسية ولا يتمجر بالطلقة النارية

انه ابضا مادة سامة أدا ما دحل الحسم عن طريق الرئتين أو المعدة تؤدي الى الموت حسب الكمية التي دخلت الجسم.

نوسه يتر أوخ بين الأصعر والسرتقاني معتصدة في دلك على النقاوة وفترة التحرين ويتسوفر شكل قوالب ورن في ١٠ ، ٥ باوند كيا أنه بتوفر أيضا مسحوقا بشكل البرش يشتصل على درجية حرارة ١٩٠٠ م (٣٧٦ ف) ويتصهير على ٣٨ م لذلك ستهيد من هده الخصصية لتعساته في الفدائف وعبرها تبارته عالية جدًا حيث أمكن تحريبه لفترة عشرين عاما دون أن تتمير مواصماته وهو عبر قابل لامتصاص الرطوبة وملائم حدًا للتفجير ات تحت

التبتريل . Tetryl

وهو مادة شديدة الحساسية للانفجار، لذلك يستحدم في نعبته الصواعل وكهادة لتكبير موجة الانفجار (Booster) بلوراته صعراء اللون، لا يدوب في الماء ويدوب حرايا في الكحول والأثير والبدرين، ويذوب في الاسينون. درجة الصهاره عالية نسيا (١٨٠٥ موية) لذلك يفصل تعبته بشكل مسحوق ثم يصعط بواسطة المكس

الله دو قرة المجارية وتدمير ية عالية جدا.

بتم تصبيعه بواسطة ادامة احادي وثاني مثيل الانبليس في حامص الكبر يتبك ثم يعسب المحدود الباتح على حامص النثر يك مع التبريد المستمر والتحريك م التراد المستمر والتحريك م التراد المستمر والتحريك

يمسف كهادة سامة كها في حالة الدتي . أن . تي

لمحمه حساسية البيتريل للانفجاريتم حلطه مع مادة الدني الدني قليلة الحساسية سسة ٣٠/ تي الدني الى ٧٠/ تيتريل للحصول على مادة التيتريتول

البنترايت Pentaerythrital tatranitrale PETN

ماده شديدة الحساسية للانفجار تستحدم في تعنه الصواعق وفي النوستراب لتكسر موجه الانفجار وفي صناعة الفتيل المتفجر

قوه اعجارها عاليه جدا، حيث تعتبر من أقلوى المواد المتصعرة وأكثرها بدمير يا. تناسها في التجويل حيدة

يمكن اصافة سسة من الشميع اليه ثم يصعط ليعطي كتلة صلية حد كما يمكن كوبله الى متمحرات للاستيكية اوجيالاتينية لاستحدامه في اعراض الرصد الرلزالي لا بدوت في الماء للدوت جرئيا في الكحول والاثير والسرين ويدوت في الاسيتون ومثيل خلات

يمكن تحصيره باصافة البتا ايريشول الى حامص النتر يك المركز مع التبريد المستمر والتحريث المعنال عدد ذلك يحقم المحلول بالماء ليصل الى تركير ٧٠٪ فيشلورويترسب السترايت وتعاد بلوراته بادامته في الاسيتون وذلك لتقيته فبمحصل على مادة بيصاء اللون لتحقيف حساسية السترايت ستطيع ان بصيفه الى ال تي . ان تي المصهور بسبة

٧٠ بترابت الى ٣٠٪ تي ان تي للحصول على البتول.
 درجة الصهار البنرايت عالية (١٤١٠م).

غ د الْمَيكسرجين: Hexogen,R.D.X, Cyclonite

مادة شديدة الانمجار بيصاء المئول لا تدوي في الماء، تذوي جزئيا في الايثر والايثالول وتذرب في الاسيتول

ان اهيكسوجين حاليا هو من أهم المواد المتضجرة القوية والاكثر استخداما في المجالات المسكرية ودلك لشاتيته العالمة وسهولة التعامل معه مأمان. قوة انعجاره عالية وكذلك سرعة التسار موجة الانفجار (• ١٨٥ م / ث).

الطريقة التقليدية لتحضيره هي نترجة الهيكسادين بواسطة حامض المتريك المركز (طريقة هيسم Henning عام ١٩٩٨) ثم يصاف المحلول الى ماء مثلج فيترسب الهيكسوجين بلون ابيض، لأمه لا يدوب في المناء. وتستر اوح درجة انصهاره بين ١٩٩٣ - ٢٠٢ درجة مثوية حسب نقاوته.

ولدى اردباد الطلب عليه خلال الحرب العالمية الثانية تطورت وسائل انتاجه ويستحدم في الاعراص العسكرية اما نقيا واما غلوطا مم مواد احرى مثل

- الشميع بسبة تصبل الى 9٪ وبعد ذلك تعبأ الحبيبات المشبعة بالشمع في العنوات والحشوات، وتصغط بالمكس للحصول على يوسترات أو في عمل الحشوات الحوفاء.

يضاف الى الدتي. ان تي الصهاور بنسبة ٥٥٪ ـ ٥٥٪ لَلحصول على اهيكسول لعمل العوات الناسفة والتدمرية والعبوات الجوفاء.

او مسلة ٧٥/ هيكسوجين ـ ٣٥٪ تي . ان . تي للحصول على مركب بي لنفس الأهداف اعلاء . عبط مع بودره الالميسوم للحصدول على مركسات الهكسوتيوسال و بطور بكس و سير بنين لاستخدامهما في عوات الطور بيدات، حيث أن بودرة الالومبوم بريد من درجه حرارة الانهجار

. بصاف بنسبة قد تصل الى ١٠/ مع البر وسيليلور ومركبات احرى لاعظاء البرود اللادحان

ـ كدنـك بمكن اصماعته مع مواد بوليمير يـة بالاستكبه مثل النولي بور بنان والنوبي منف بند والنبولي بوساديس وعبرها لإعطباء الميواد المتفحيرة اللاسميكـ Plasic Bonded Explosives مينا

أ_ مركب سي (٨٨ / هيكـــوجين + ١٩٠ / ريث معددي بجوي على بسبة ١٠٠٠ بيسيثين (Locitin)

ب د مركبت سي ـ ۲ C-2 Composition ۲ م. ۷۸ / هيسكنسسوحــير + ۲۱ ، ۲۷ / مادة بالاستيكينة تتكنون من ۱۲ / ثاني يستر و التنولوين ـ ۱۵ ني ۱۵ ن ني ۲ ، ۲ ، ۲ اسادي ببتر و التولوين + ۲۰ ، ۲ ينتر و سيقيلور + ۲ / مادة مديبة

ح .. مرکب سي .. ۳ C-3 Composition ۷۷/ هیکسوحین + ۱۰ / ثاني بیتر و انتوبوین + ۵/ احدي شیر و التولوین + ۱.8/ ئي . ان - تي + ۳/ تيتر يل + ۱ / بيتر و سينيلور

د. مرکب سي . . ۱ . ۹ ۹/ هيکسسوحسين + ۹/ مادة بلاستيکيـــة مکـــونـة من ۳ , ۵/ ۱۰ . ۱ + di (2-ethyl hoxyl) sebacata برند عبر ۱۰ . ۲ جره ريت محرله عبر ۱۰

ه .. نترات الامونيوم


يمكن تصبيف هذه المنادة صمى المتعجرات القوية وذلك لقامليتها العالية للانفجار، وقبوة التندمير الحالجية عن ذلك الانان سرعة موحة الانفجار محفصة (لا تتجاور ١١٥٠٠. ٣٠٠٠ م/ث حسب نوع الصاعق المستخدم وكبية النوستر)

لكي يتم الاتمجار كليا في هذه المادة يُجب أن يكون تركير الـتر وحين فيها لا يقل عن سنة ٥ / ٣٣٪ ، ويجب تجميمها جيدا قبل المتعت سنت قامليتها العالية لامتصاص رطوبة الحد

يستحدم بترات الأموبيوم كسياد كيمياوي ولكى سسة البيتر وسين فيه تكون عشعة أمنا للاعبراص والاعبداف التمجيرية فائمه من أهم المواد المستحدمة في تحصير المنصرات الصساعية أصدافة الى استحداماته في الأهداف المسكرية محلوطنا مع المني في قملة القذائف وسعب التحصينات وعيرها بمكن حلط نثرات الأموبيوم مم المواد التالية .

the about the same

ـ مواد حاملة لدرة الكاربون، كلُّبِّ الخشب والزيوت والقحم.



ر مواد الريد من حساسيته اللانفجار كالبيتر وعليكول او الدامي ان تي او ثاني سام و التولوين

ـ مو د أصافيه لأعطائه مريدا من القوة الأنفجارية والبدميرية مثل بودره الألوميوم ـ مو د سائلة بسناعبد بترات الأسوبينوم في التياسيك وتميرله عن الرطونة مثل ريت بدير ل (لفيول) وتسمى مركبات (الأنفو) ـ مواد حيبالاتبنية تجعله مقاوما للهاء مثل البيتر و عليكول بسبة ٧٠ ـ ١٤٠ وكدنك يستخدم

ـ مواد حيـلاتيبـــة عبعله مقاومة للياه مثل البيتر و عليكول بنسنة ٧٠ ـ ٤٠ / وكدنت يستحدم البيتر و عليــــر ين .

الا منزات النشأ ، Nitrosterch

اب دات أون رمادي فصي مشكل مسجوق يضعط لاعطائه شكل قوالب وهي اكثر حساسية للشعلة والاحتكاك والصدمة من الدتي ان تي وقابلة لامتصاص الرطوبة شيك ما

عبر قابلة للدوبان في الماء ولا الإيثر الها تدوب في الاستون وفي حليط من الايثر والكحوب يتم تحصير نثرات النشأ لنسسة (١٣-٩٠،٣٠) بيتر وحدين بمسالحة النشأ مع حامض الستريك أو مزيع حامصي من حامض النتريك والكبريتيك. ثم بعسل الماتع بالماء المارد وعِيف على درجة حرارة ١٣٥٥ م.

ب المتفجرات التجارية أو الصناعية :

وهي كيا دكس أستحدم في اغسراص مدنية عير عسكسرية كالمناجم وتسوية الأرص وسنف الصحور وعمل الحسور والأنفاق وفي الرصد الرلزالي وغيرها

ويطنب من هذه المسواد التسويق بين فعساليسة الأداه في تحقيق الحسدا و الحسوى الاقتصادية. يدخمل في تركيبها بشكل رئيسي الميتر وهليسيرين واللهي استبدل لاسباب اقتصادية بمترات الامويوم.

وسوف بتكلم الآل عن البيتر وعليسيرين ثم عن أنواع الديناميت

النيتروفنيسيرين: Mitroglycerine

رائز کیسب : CH2 - O - NO2 دائر کیسب

CH₂ - O - NO₂

سائل ريتي اصفو شديد الانفجار. حساس جدًا للشعلة والحرارة والاحتكاك وادا لم نتم عملية النطية جيدا ههو قابل للانفجار الذاتي اثناء النقل والتخزين

بمكن تحصيره بمعالحة الجليسيرين مع مزيج حلمهي من حلمض التربك والكبرينيك بالسنة لمادة الحليسيرين يمكن الحصول عليها أثناء عملية انتاج الصابون ال سرعة الهجار البير وعليسيرين تصل الى ٢٠٠٠م/ث يتحمد على درجة حرارة ١٢ م، فتعل حساسيته للانفجار.

الديناميت - Dymamite

هساك عدة أسواع من السدياميت التي تستعمل في الاعراص الصناعبه واندنية كمواد متمحرة وكبل مهما يُعتلف عن الاخر في مواصفاته كالقوة والكثافة وسرعة الانفجار والمفاومة للهاه . . . اللع

وأول من قام متحصير الديناميت هو القريد توبل عام ١٨٦٧ باستميال طين كيسيل عور Kiesseiguhr مع النيشر وعليسبرين. ثم تم استينداله بمنواد احرى كالخشب والمحم وغيرها. ويمكن تصنيفها الى:

 ١ ديناميت عبر جيلاتيي (بشكل بودرة) يتكون من البير وعليسبر بن + مادة حاملة عبر متفجرة مثل طين الكيسل عور. وقد قام دويل بتحضيره عام ١٨٦٧.

 ٢ ـ ديساميت عبر جيسالاتيني يتكون ص البيتر وغليسبر بن + مادة فعالة ، اما ان تكون قابلة للاشتعال أو للاتفجار، وتسمى بالديناميت المستقيم Straight Dynamile

٣ ـ الديناميت الجيلاتيني والذي يحوي على مادة متعجرة مضاعة الى النيترو
 فليسيرين

وأهم اتواعه الديناميت الصناعق أو الناسفناBlasting Dynamil.

٤ دينساميت غير جيسالاتيني يجوي على النيستر وغليسسير بن اصداحة الى مترات الامويوم .
 الامويوم ، ويسمى بديداميت الامويا او ديناميت تترات الامويوم .

ديساميت جيالاتيني من النيشر وعليسيرين ونسترات الاموبيوم ويسمى بديناميت الامونيا الجيلاتيني.


٩ .. ديناميت شبه جيلاتيني من النيتر وغليسير بن ونترات الأمونيوم.


 ٧ ـ ديشاميت الأمنال أو الديشاميت المسموح، يستخدم في ظروف يكون فيها حطر انفجار أو اشتمال الغارات الموحودة في الوسط الذي يتم فيه التفجير خاصة في المناجم.


٨ ـ دياميت نترات النشأ، تستبدل النيتروفليسيرين او النيتروفليكول بنترات النشأ

4 . الديناميت العسكري.

 ١٠ أنواع أحرى من الليناميث لم يتم تصنيفها ضمن المجموعات السابقة رسوف بورد حداول بتركيبات ومواصفات هذه المركبات.







الحدول (١ - ٣) مواصعات وتركيب الديناميت المستقيم

السب المتويه لليادة ومواصعاتها		القواد						
	₹+	₹1	L.	9+	٦.			
البيد وعفيسير ين	T+ T	14	71	TLA	11 1			
به ابد الصوديوم	47 7	er r	20.0	31.5	IA T			
مادة كر بوب عامله للاشتعال	No.1	17,7	17.4	7,81	1A.T			
گار پټ	4,4	Ŧ		-				
مواد ماهيه للاحامس (مصادة)	1.4		7 ,A	1,1	1.7			
44.4	- 1	1	- 4	. 4	1 ¥			
الكثافة	1+7	1-1	3+1	3 - 8	3+%			
درة الانعجار بواسطة السدول بسنة	AT	9+	40	1-7	112			
الدني الاراقي								
سرعه موجه الانضجارج ارث	73	\$711	1A1	4101	#\$++			

الجدول (١ - ٤) مواصفات وتركيب النوع الثاني من الديناميت

السبة اللوية لقيامة ومواحسمانها		الشوذا				
	ŶΦ	r.	Ψa	\$5	.	٦.
بيروخليوسيرين، بيروخليكوف ١٠/٩٠	14	13,4	19	77	TE,0	73,57
بيار وسلينور او قطل متعجم	-	-	-	-	-	1,+4
بعرات العسوديوم	21	**,*	01,0	15.7	LTs#	81.8
يتزاث الامربيوم						
(مغطى بالشمع)	11	١٧	T.	₹+	70	٠
گيسر پٽ	6.0	2.4	Ŧ	•		-
مسحوق وخام او مرمر	١	1	ŧ	1	1	
ئب ھئے۔ دو قدرہ						
صعيفه للا متهيامي	1.0		1	1,4	1	
لب خلب دوغدرا						
هاليه للاعتصاص			T.0	7.4		£ Ŧ
صبرة بغر الشوقان	1	0,0	1,4	+ LV	-	+
سرعة موحة الإبصحار	-	-	-	-	ع/ن±	6011

الحقول (١- ٥) - مواصعات وبركيب المنيتاميت الجيلاتيني (امريكي)

السند الكوبه للهامة ومواضعاتها		هيه					
	1+	7.	ţ.		1.	A	,
بيار وعليسارين	7 7	T# 2	ΨŦ	1. 1	14.7	7# Í	41
ببراب الصوديوم	\$1.7	2.70	01 A	10.3	7A, 5	4 4	
پ، ومیلینور مداب	- 2	- 4	- V	- A	1 7	T '2	y 4
ماعه كار بزنيه عدلة فلاشتبال	۸.	9 L	11 8	1.	A,P	, ,	
گعر بنت	4.7	7.1	7 7	1 7			
مواد مضانه لکا حاص وماست)	1.4	1,1	1 7	1,7	1.1	1.7	1
رطوية	7.5	- 1	. 4	١,	. 4	. ٧	y
قوا الانفجار مقارنة <i>ا تي</i> ان تي	Ψ.	4V	AT	47	3+1	337	117
سرخة موجد الانفينار م/ ت	1.11	23	410-	+1 -	47 .	-	¥1

الحَدُولُ (١ - ١) - تركيب ومواصعات الذيناميث الحَيَلاتِبيُ (سويسري والمانِ)

النسبة الكوية لقيابة ومواصفاتها		- Barrier			
	رقم (۱)	رقم (۴)	رقع (۴)		
يتر وخليسيرين واو مضاكا اليها بير وخليكو ل	17.0	1-	Y++1A		
يعر ومطيلوو	T,#				
	A	3	t-T		
ي آب بي ٠ دي ای لي	-	3+	1.7		
برات المصوديوم	TV	11			
بركلو راث البوئاسيوم	-		- **		
تلوريد فلوي	-		11		
مادن الأوكسيين على 96CO2	Edit	Y	- 11		
مهرين	3,00	1,9	3,4		
لنبددي عالب الرجياص سبع"	1	74+	10.		
صمم الندمير في قالب الرصاص ملم	٧-	34	3.A		
برعه مرجه الإنصطار	Y	34	30 1		
ئىبە خزەرە الانمىدار كىلوسىدر / (كىلغ)	STEP	1-6-	Att		
رحه حراره الأسمار (شم)	Tee:	ŤA++	1700		

(١ - ٦ - ٩) المتجرات الضعيفة

ان هذه المواد قابلة للاشتعال اكثر من الانعجار فدا السبب فهي غير ملالمه لأعيان السف والتدمير نستحدم في كسر الصحور لكونها تتمم بحاصية الاشتعال السريع او انتعرفع وتكنوس كمينه كبيرة من الغارات تؤدي مسب صعطها ودرجة حرارتها العاليتين الى تعتيت المسحور الى قعلم كبيرة

واما سمهاها الرئيسي فيكون كحشوات دافعة كها انه يمكن تفريع الدحيرة مها واستعهاله، في تحصير قبائل شعبه بتعثنها في أنابيب رصاصية او بحاسية

والمادتان الرئيسينان لهذه المتعجرات عما المارود الاسود والبارود اللادحان.

1 ... البارود الأسود .

يعود اكتشافه الى الصيبيين القدماء ثم استحدمه اليوبانيون في الحروب فالعرب الدين نقدوه الى أوروبا.

هو عسارة عن حليسط بسسبة ١٠٪ فحم بسائي + ١٥٪ كبريت + ٧٥٪ برّات السوتسيوم. ويتم تصبيعه بشكل حبيات او اقراص، وسرعة الاشتعال تعتمد على حجم الحبيات يستحفم في تعتيت الصحور وتكسيرها وفي مساجم الفحم والالعاب النارية ولتحصير عائل الامان البطيء والسريع.

انه يمنص الرطوية لدَلك يجب عَرَله عن الجو باستعيال اوراق مشبعة بالشمع ويفضل أيضا استعياله بشكل اقراص، وهو حساس جدّا للشرارة او اللهب، ولا يجب تخزيبه مطلقا مع المتعجرات القوية ويمكن اشعاله بوامنطة فتهل أو مشعل كهربائي او عادي.

٢ ـ البارود اللادخاني :

تستعمل هذه المادة كحشوات دافعة. واسمها لا يدل عليه ، حيث ابها تعطي دحانا لدى الاشتعال وللحصول على هذه المادة تداب مادة النيتر وسيليلور في مذيب ، ولا يهم اذا اصيف اليها النيتر وعليسرين او أم يضف. وتصنع بشكل صمائح رقيقة اوعصي اوحبيبات او بشكل اسطواي متقوب من الداحل. . . البح وبالرعم من أنه لا يدوب في الماء عانه قابل لا متصاص الرطوبة من الحوء ولذا يجب الاحتياط بتغليفها جيدا لان حساسيتها للشعلة اقل من حساسية المارود الاسود، لذا يجب استعمال تحليط يجعلها تستمل هيها لوتمت تعشها في القمائل الشعية.

البيوادي، وملحشاتها فيتنائيل الامان والشفييس البيستات الكبيسولات ومكوناتها المدوامن ومكوناتها

فتيل الامان او الفتيل البطىء

وهو عبارة عن فنيل من النارود الاسود الملفوف بعقة طبقات من العزل القطبي والورق المقنوى مصناف البنه موادا عارلة للرطونة كالشمع او القطران دوسرعة اشتعال معية عادة تكنون ١٣٠ ثانينة لكنل متر من العنينل عدف بقبل اللهب من المشعبل او الكسسونة لي الصناعق او المادة المتفجرة

البارود الاسود المستحدم في الفتيل البطيء يتكون من
 ٧٤ ـ ٦٥٪ مترات البوتاسيوم والناقي كاريب * فحم ساتي نسبة ٢ . ١
 حجم الحبيسات ٢٠٠٠ - ١٧٥٠ - ميلمنتر ، وكبل متر واحد من الفتيبل مجتوي على ٤ ـ ٥ عرامات من البارود الاسود

تصنيع الفتيل البطيء

احدى طرق التصبيع كيا في الشكل المرفق (الشكل ٢ _ ١)

سبتعمل السارود الأسبود دو التركيب المذكور أعلاه مع ملاحظة أنه كلها قلت سنة الترات فيه كلي كانت كمية المدحيان الباتح من اشتعاله اقل، لذا يفصل النارود الأسبود دو السنة التالية - 70/ بترات النواسيوم KNO3 ، و78/ كبريت S ، و11/ محم ساتي

في عملية التصبيع تتم تعدية البارود الاسود عبر البوب امان إلى قالب العرل من مادة المولاد المعالج حراريا أو كريد التحسير، في نصل البوقت الذي تتم فيه عملية تعدية البارود الاسبود تدخيل الياف القطل لتشكيل الطبقة الأولى حول البارود الاسبود مع مراعاة انتظام نساقط حيات البارود. بعد ذلك يتم تحرير قوالب دات اقطار أقل ثم يبدأ لمه بحيوط فياشية تكون عادة من الكتاب

الخطوة التالية تكول باصافة مادة القار المصهور لاعطائه ماعة صد الماء ويمكن استبدال الفار بطفة من البلاستيك. ويمكن

قمع في مستودع تحزين امين

حيط القطن المركزي

العرال

1

الشكل (٢ - ١) ماديء تصبيع العثيل الطيء

عسد اشتعبال العتيل البطيء او فتيل الامان، عان العارات الناتجة من الاشتعال هي ثان اوكسيد الكربون والبيتر وحين بشكل رئيسي مع بعهن اول اوكسيد الكربون و كاسيد البير وحين وحمحم هذه العارات الناتج يتر اوج بين 10 ميليلتر الكل سنتمتر من الفتيل وعسد الاشتعبال فان الحرارة الناتجة عن ذلك تقوم بصهر القار او المادة البلاستيكية، وبدلك تحرح العبارات من بين الخيسوط الفهاشيبه التي تلف البارود الاسود، وهكذا لا يكون الفتيل بحاحه الى نهوية.

لكل فنيل سرعه اشتعال معية يتم التعرف عليها عبر أون الفنيل والمواصفات المعهاة له الا الله لسبب ظروف التحريل والظروف الحوية التي يتعرض لها، يجب فحص الفنيل دائم فسل الاستمهال ويتم ذلك بقص قطعة الطرف المكشوف الذي هو اكثر تأثيرا بهذه الطروف والمتعبرات، ثم باحد قطعة جديدة بطول عشرة سنتمترات ولحدد سرعة اشتعاها

الفتيل المشعل المقاوم للياء

ان فتيل الأمان السبابق اذا ما تصرص لصربة قوية اوسقط عليه حسم لقيل، فان الحيوط الواقية له تتمكّك عن معضها في مكان الصدمة او قد يحدث له فرقا بما يجعل الرطوبة او المده تتسرس التي داخله مما قد يؤدي التي توقف المستعالمه في هذه النقطمة لدلسك كان من المسروري عمل فتيل السعال مقاوم للياء لتعادي هذه المواثق، فتم عمل موعين منها.

١ .. الفتيل المشعل البطيء : سرعة اشتماله (٣٠) ثلاثون ثانية لكلُّ متر .

٢ ـ الفتيل المشمل السريع ٢ سرعة اشتعاله (٣) ثلاث ثوان لكل متر.

عملينة تصبيح القبل السريع تنم بتغطيس الورق او الالياف السبيحية في مستحصر من البارود الاسود والدايتر وسيليلور بعد دلك يتم تجعيف هذه الخيوط او الاوراق وتحريرها عبر مكبس سحسات لاعطائها السبك المطلوب وتعطيتها حليقة من مستحضر حارق بلاستيكي رواخيرا يعلف هذا العبل بطيقة بلاستيكية من مادة البولي الميلين.

ويكون الفطر النهائي للعنيل ٥ . ٧ ميليلمترا. بيا ان كافة المواد التي تدخل في تركيب هذا المتيل قابنة للاشتمال والاحتراق، لذلك عان الغازات الناتجة من اشتمال المواد لا تحتاج الى فتحات تهوية لانها لا تقوم معمل اي صغط داخلي في العنيل

اصا العنبيل المشعل البطيء عانه يدحل في تركيبته نصى المواد الخارقة البلاستيكية التي تدحل في تركيبة العنبل السريع مع العرق بانها توضيع مثبتة على سلك معدب ، تكون وطيعة هذا السلك بقبل الحيرارة من منطقية الاشتعبال التي الحواد التي لم تشتمل بعد وهكذا عاب نسيطير على سرعية اشتعبال العنبيل ، وعبادة يكنون هذا السلك من المحباس ، وفي بعص الحالات يستعمل من الحليد او الالومبيوم ، ويتم تغطيته بطبقة من البلاستيك لعرله

ان المدأ الاساسي في هذا النوع من المتاثل هي المادة البلاستيكية الحارقة هذه المادة تتكون من البار و سيليلوز المعالج مهادة الراي نوتيل فالليت مع مشتات ومادة مؤكسدة مكونة من حقيظ من البرصناص الآخر وبثرات النوتاسيوم أو بير كلورات النوتاسيوم واعاده الفائمة للاشتمال هي مادة السيليكون الناعمة.

هدا الخليط دومواصمات بلاستيكيه حرارية، لذا يسكب محدر وهو حار

الفتيل الصاعق .

هو فتيسل صمير الفظر بجوي بداخله مادة متعجرة، وعبد تمجره مواسطة صاعق في مقطة ما قابه يمقل موحة الانفجار عبره من طرف التي اخر. ويهدا يفوم بتفحر عبوات احرى شكل قوري لأن سرعة انتشار موجة الانفجار عبره تمادل ٢٠٠٠ متر لكل ثانية

من أولى المنواد المتفجرة التي تم استحدامها في تركيبة هذا العنيل كانت مادة البير و سيليلور لحافة أو فولمات الرشق المترافظة بالشمع الآان هذه المواد حطرة جدا وغير منطمة وحساسة جدا للصدمة والاحتكاك. ثم بعد ذلك تم استعبال مادة الدني الدني بالطريقة التالية ا

يتم صهر هذه المادة وسكنها داخل انبوب من الرصاص ثم يسحب الانبوس والمادة بداخله بواسطة مكبس الى ان يصل قطره الى (٤) ميليستر، وهكدا دان لمادة المصهورة تكسر وتنحول الى حبيبات حساسة للانمجار. إن سرعة موجة التمجير عبره تعادل ١٠٠٠ متر في الثانية

وفي عام ١٩٣٠ تم تحصير فتيل متفجر بامتعال مادة السترايت الشديدة الحساسية للانمجار والمخطاة بخبوط قياشية وطبقة من الملاستيك العازل ومن مرايا هذا العلي انه اكثر ليموسة من السابق وسسوصة انمجاره اعلى (٧٠٠٠ متر في الثانية) واحص وربا واقل كلمة في التصييم ويبذا حل محل الفنائل السابقة.

يمكن تصبيعه بطريقتين اما بالطريقة الجاهة وإما راستميال المحاليل. الا ان الطريقة الخافية هي الاكثير شيوعا لكونها اقل كلفة الما الطريقة الثانية فهي المستحدمة في الولايات المتحدة الامريكية وسوف بتكلم عن طريقة التصنيع الحافة

طريقة التصنيع الجافة ا

ال مادة المسترايث يجب ال تكول باعمة حدا ليكون من الممكن التعكم في المقطر ويكول استكاما استهل ويثم دلك عبر الأحراءات الخاصة الله عمليه تصبيع وترسست المبرايت

شاهد في الشكل، توضع مادة النتر ايت في وعاء بشكل قمع دو قاعده محروطيه يؤ دي الى صحة



يمر عبر وسط الاسوب المتصل بالقصع خيط من القطى ليساعد في دفع البنتر ابت الى الاسمل. وفي اسفل الفتحة مباشرة يتم تشكيل البوب من الورق يشي بشكل دائري داخل قالب تشكيل. هذا الاسوب الورقي يجوي بداحله مادة السنر ايت بشكيل غير متهاسك (رحوة)، ويتم تمريس معر قالب احروفي هذه المرحلة يتم لعه بالخيوط الفهاشية لاعطائه قوة وصلابة، لا سيها أنّ هذا القالب الثاني اصعر من الاول.

واخبرا يتم تقسيم الفتيل بواسطة قوالب اصغر قطرا ويغطى بيادة البلاستيك.

الساء عملية التصبيع يجب التأكد من عدم وجود فضاعات عواتية بين جرئيات البسترايت، لان هذه الفضاعات او المراضات الحواتية قد تمتص موجة الانفجار، فتوقف عندها. لذلك يتم فحص ذلك بواسطة اشعة بينا 8، بحيث يتم حساب كمية المادة المتفجرة في العنبل بقياس كمية اشعة بينا التي امتصنها المادة

المواد البادلة المستخدمة في صنع البوادىء والصواحق

١ - فولمنات الزئيق :

تركيبها الكيمياوي Hg(OCN)2 هي مادة صلبة دات لود رصادي شاحب لا ثلوب في الماء وهي ثابتة على درجات حرارة مخفضة اما على درجات حرارة عالية فانها تسدأ بالتمكث تدريجيا فاقلة مواصعاتها التصجيرية كتافتها 8.10 عم/سم٣ اما سرحة العجارها صدما يتم صغطها على كتافة عملية قدرها ٥.٣غم/سم٣ هي ٢٩٠٠م/ث

عسد استعباطة في الصنواعق، يعصل الايصاف اليها كلورات التوتاسيوم بنسبة ١٠ ـ ٢٠ ودلك لريادة بنسة الاوكسيجين في الخليط

ال الكثافة العملية لمولمات الرئيق تحت ضعوط مختلفة هي كيا في الحدول (٢ .. ١)

٢	***	HT-	111-	7	الصحط كيلوعرام / سم ∀
ľ	1 7	ŧ	7.3	F	مكتابه عرام / سبع ؟

تحت صميط ٢٦٦٠ كيلوعرام/سم٣، فان مادة فوليات الرشي بشتعل يصعوبة بعد ولا تنصح عند الاشتعال الا باستعيال صاعق

واما على صعط ٥٠٠ كلعم/سم٣، فهناك بسبة ٣/ فانه لا يصحر عبد الاشتمال، وكلها راد الصعط رادت السبة الدلك يستعمل في الصواعق على ضعط ٢٥٠ ـ ٣٥٠ كلغم/سم٣

ال سرعة موجمة الانفحار السائجة عن فولمات الرثق تعتمد على الكثافة وحسب باتري فانه حصل على المعلومات التالية الواردة في الجدول (٣ - ٧)

V.#	19	14	17	4	1	حنجم لأبيوب المُوجُوفة فيه مادء الفونيات (ميلممر)
Note	1,50	1,70	3	1,10	+ , A4	كثانيه النصاة
7711	रंग	¥***	70	TY**	***	سرعه موحه الابتجار

وحسب معلوسات اخبري هادا كانت الكثادة ٣عم/سم٣ فان موجة الأنهجار ٣٩٧٠ متر/ت ولكثافة ٣, \$ فان سرعة الموجة ١٩٥٠ متر/ثانية

> عبد المجار هذه المادة مانيا تتمكك حسب المعادلة التالية Hg(OCN) _____ 2CO + N2 + Hg

وينتج عن المجار ١ عم منها ٣٣٤ سنتمثر ا مكسا من الغارات المكولة حسب السلب

ئاني اوكسيد الكاربون CO2 · 10 ، 14 ٪

اول اوکسید الکاربون ۵۵ : ۹۵٫۷٪

ښتر ومون N2 - ۲۵ (۳۲) د - مدد ۱۵ (۸

رئسيق 19 . ٩ . ١/ والمواضعات الاخرى المحسوبة حسب كاست ٢

والمواصفات الاخرى المحسوبة حسب كاست. كمية حرارة التكوين " @. 741 كيلومنعر / كيلوهرأم كمبه حراره الانفحار ٣٥٧ كيلوسعر / كيلوعرام حمعم العارات الماتح ٢١٦ لتر / كيلوعرام درحة حرارة الانفحار ١٥٥٠ درحة متوية الصعط النوعي . ٥٥٣٠ متر حجم التعدد في قالب . ١١٠ سنتمتر مكعب

ن هذه المادة حساسيه حدا للصندمة والاحتكال وتعلل حساسينها برباده بسة سرطنوسة اليهنا فنسبة ٥/ من الماء قال الأنفحار يكون حرثيا، اما سببة ١٠/ من الماء فالها تنمكك دون أن تنمجر وأدا كانت السبة ٧٣٠ فانها لا تتمكك بالصدمة . أصافة الى المعنون الشميع وانسار فين والربوت والجليسيرين تقلل من حساسيتها للصدمة والاحتكاك. وقد تم ستحدامهم ال السمسا لعميل فتيل متفجر من هذه المادة المخلوطة مع شمع البارافين بسببة ٣٠/ من الشمع.

خواصها التسممية

اسا مادة سامية ادا ما دحلت عن طريق ألفم شاسا شاق بقية مركبات الزئيق ما عن طريق الحلد فامها اقل لكومها غير قابلة للدونان في الماء. وحوادث التسمم التي تحدث للعمال هانها تكون في المراحل الاولى من التصبيع لذي استعمال مادة الرئبق نفسها

طرق التصنيع -

بمكن تصنيفها الى ثلاث مجموعات :

١ - طرق تصنيع تستعمل الزشق النارد مضافا الى حامض النتريك.

٢ .. طرق تصنيع تستعمل الرثبق الداقء مصافة الى حامص البتريك.

٣ .. طرق تصبيح تستعميل مواد تبييض تصناف الى المواد الأولية المكونة من الزئيق وحامض النيتريك والكحول الابثيل.

امنا اجتراءات الامنال التي تتبيع اثنياه عملية التصنيع فهي التحكم عن بعد وعدم استعمال مفاعلات أو أي أجزاء معدنية لكون المعادن تتفاعل مع الزئس أصافة الى ١٠ تولد أحتكاكا وشرارا بنسب في الفحارها وعدم تحصير كميات كبيرة مرة واحدة .

وهما مذكر معص طرق التصبيع انطلاقا من القديمة الى الاحدث:

١ ـ طريقة شيعاليس

يتم ادامه ٣٠٠ غرام من البرثيق النقي في ٣٠٠٠ غرام من حامص الستر يمك المسرد (وبتركير ٤٥/ وكثافة ١٠٣٤ غم/سم٣). ثم يضاف هذا المحلول في دورق رحاحي يجوي على كميله ١٩٠٠ عرام من الكحلول الايتيلي لتركسر ٩٠/ . ولمد دقائق قليله للدأ تفاعل علمه وللرسب للورات فولمات الرئس ولاكهال هذا التفاعل تصاف اولا كمية ١٣٨ عرف من الكحول ولعدها كمنه احرى من الكحول مقدارها ١٥٨ عراما

بعدد دلت بتم ترشيح المحلول على قطعه من الفهاش وتعبيل البلورات ندريج بنده بلتخلص من بقاية الحامص

ناسيخيال هذه الطريقة بحصيل على ١٩٨ ـ ١٢٨ عراضاً من المولمات بكل ١٠٠ عراماً من الرئيس. اي تكماءة ٨٣ ـ ١٩٠/ من الكمية النظرية

بجب عدم استعمال كمسات كسيرة من الكحول لآنها قد تُوَّدي الى اعظاء فوسات عبر نقية ومنوثة بمواد شائية

۲ ـ طریقة شاندیلون Chandelon

يتم دسة حره من الموثق في عشرة أجراء من حامص الستريك ثركر 70 وكذفة الى يتم دسة حره من الموثق في عشرة أجراء من حامص الستريك (1 مع التسجير الخفيف الى درجة 30 مشرية في يصاف المحلول الباتع بأكسمه الى مفاعد يكون حجمه المحلول بأكمله ، ويحوي بداخمه ٨٨ جره من الكحمول الأيشيقي بتركيس ٨٧/ وفي اعلى هذا المضاعل توجد فتحة تهوية تحرح منها عازات وتمر عبر مكتف (مرح تعريد) لتكثيفها

يبدأ التفاعل بعد حس عشرة دقيقة ويتنقل المحلول الى العليان وتحرج عازات بيضاء اللون ولتحفيف من حدة عنف التضاهل يصاف محلول بارد من الكحول مع مراحاة عدم صافة كمية كبرة منه

ان بدورات الصولمات السائعة من هذا التعامل تترسب بشكل إبر دات لون رمادي يثرك المصاعد فقرة مصف ساعة وبعد التهاء التعامل يتم تبريد المعامل بعد ذلك تصاهب كسيسة ١ - ٢ لتر من المساء مداحله ثم يراح المحلول من داخله من الأعلى الى ان تبقى البلورات لوحدها التي تنقبل معد ذلك الى فلتر من القياش وتعسل بالماء المقطر حتى يتم المتخلص من بقايا الحامض

تسكب الملورات هوق متخل من الحرير دو فتحات قياسها ١٠٠ ميش لكل مستمتر مربع، فتسقط الملورات الصعيرة الحجم، وثبقي الملورات كبيرة الحجم هوق المحل. توضع الملورات الكبيرة في الماء ويتم تكسيرها ثم تعاد العملية بازاحة الماء والعربلة وهكد.

عبر أهده الطريقة للحصل على ١٧٥ جزء وزن من فولمات لكل ١٠٠ جَره ورن من الرئيل أي بكمامة تفاعل ٨٨٪

الصارات التي تتكتف عبر برج التهلوبية المبردهي نترات الابتيل او بتريت الابتيل و بترات الابتيل و بترات المبيل و بالاستلامايد والكحول الذي لم يتفاعل. وهي غازات صارة جدًا بالهمحة، لذلك بجمد انحاد الاحتياطات في التعامل معها باستعمال الكهامات وعدم لمسها مباشرة ووصعها في أوعية عكمة الاعلاق

۳ ـ طريقة سولونينا Solonina

هبانة طرعفنان استحدمهما سولوب اللحصول على هولبات الرشي

أ_ للحصول على للورات بيصاء اللود٠

تداب كميه ٥٠٠ عرام من الرشق في ٤٥٠٠ عرام من حامص البتر يك (٩٣/ وكناهه ١٩٣٠ عراما/سم٣

نداب كمية في عرام من المحاس في ٥ عرامات من حامص الكلوريدريك بركير ٢٣٠ وكذافة ٥٠٠٥ ميلمنر من الكحوب الإيثيلي ٢٣٠ وكذافة ١٩٤٥ من الكحوب الإيثيلي بركير ٩٠٠ مارة ١٩٤٥ من الكحوب الإيثيلي بركير ٩٠ مارة ١٩٥٠ من أم يصاف هذا المحلول الناتج على درجة حرارة ٥٠ مارية مؤدة وهكذا يتم التماعل وبحصل الاور الذي ثم تسحيه مسبقا الى درجة حرارة ٥٠ مارية وهكذا يتم التماعل وبحصل على بلؤرات من فولدات الزئيق بيضاء اللون .

ب ـ للحصول على بلورات رمادية اللون

تداب كميسة ٥٠٠ عرام من النزئيق في ٤٠٠٠ غرام من حامص البيتريت (٦٣) ويسحن المحلول الى درجة حرارة ٥٠ ـ ٣٥ مشوية ثم يصاف اليها كمية ٥٠٠ عسم من الكحول الإيشيلي على درجة حرارة ٥٤م الى ال يتم التصاصل. وتحصل على بلورات من ولمات الرئيق رمادي اللول.

٤ . واحدر اطريقية كاست التي يستخدم فيها ١٥٠ عراميا من النزئيق في ١٠٧٣ عرام من حامض البيتريك بتركيز ٩٥٠ وكشافية ١٥٠٠ وتضياف اليها كمية ١٥٠٠ ميديمترا من الكحول بتركيز ٥، ٧٩٠٠ .

ازيد الرصاص: Pb(NO)2

لقد تم أكتشاف ازيد الرصاص من قبل كورتيوس عام ١٨٩١.

اريد الرصاص مادة صلبة بلورية بيضاة. لا يذوب في الماء البارد ويتمتع بثباتية جيدة عند التخزين حساس حدا للصده والاحتكاك، ولكنه اقل حساسية من فولنات الزئبق للهب. سرعة انعجاره على كنافة ٨, ٣غم/سم٣هي ١٤٥٠ متر في الثانية أن بلورائه ذات شكلين الاول موع الفالا» إسميق الشكل والثاني نوع بينا (8) احادي الاتحناء، وكثافتها شكلين الاول موع الفالا» إسميق الشكل والثاني نوع بينا (8) احادي الاتحناء، وكثافتها الدول على النوالي:

في جومن الرطوبة فانه يتفاعل مع بعض المحادث ليعطي ازيدات حساسة حدا وحطرة حاصة مع المحساس، لذلنك لا يجب ألا يعبًا في صواعق ذات علامه تحاسي ان المجاره اقبرى من المجار مولمات النزشق، لللك فهمو اكثر فعالية منه، وبناء عليه وعلى ثباتيته في التحرين ومقاومته اكثر للحرارة، فقد حل عمل فولمنات الزئيق في الصواعق كها دكترب، قامه لا يدتوب في الحناء، ولكنه يدوب في حليظ من الماء وعدول مركز من بتراب الصوديوم أو خلات الصوديوم أو خلات الاموديوم - وترتفع درجة دومانه بارتفاع الحرارة

ينفك في وحود حامص الخلط ويدوب في امين الإبانول عند تعريضه لصوا الشمس المناشر، قان الطقة التي تعرضت للصوء تتحول إلى اللون الاصغر وتحيي ما عنها من التفكك وحناصة بنائير الاشعة قوق السفسجية وادا كانت الاشعاعات قوق السفسجية كثيفة فقيد يتحوّل هذا التفكك النظيء إلى انفحار شاتية للجرارة عالية حدا قفلي درحة حرارة 80 درحة منزية يفقد فقط ٨٠٠/ من وربه حلال الاربعة ايام الاولى وبعد ذلك يفقد بن ٣٠٠٠- من وربه كل السوع وعلى درحة حرارة 18 أمرية ولي الظلام قابه يهقد شبئا من وربه في الاربع والعشرين ساعة الاولى الى ان تصل درجة الحرارة إلى ١٧٠ منوية عان التمكك مشوية ، عسدها يندة المالفكك شكل نظيء وعلى درجة حرارة ١٠٠٠متوية قان التمكك يرداد بسرعة عن ساعات الى دقائق

من مواصعاته ايصا انه قد ينفجر عبد التبلور، لذلك يصاف اليه الديكسترين (مادة بشبوية) لتحقيف حساسيته وصع تكول بلورات كبرة الحجم حساسيته لا تقل بريادة الرطوبة. وقد ثبت انها تنفجر حتى ولو كانت في الماء، وبنسة ٣٠/ ص وربه

عد انفحار اريد الرصاص فانه يعطي على كثافته في عم/سم قدرحة حرارة ٣٠٠٠ درجة مشوية والمواد الساحة من الانفحارهي ٢٠٠٣ حري، كلمم من عار البير وحين وفي ٣٠ جرى، كلغم من الرصاص

وسوف مصع جدولا لاحقا بكافة مواصفات المواد البادلة الفيرياوية والتفجيرية

(الشكل ٢-٧)

رسم پرصح تصميم وعمل مفاعل لتحضير اوبد الرصاص ومواد بادثه أحرى مثل استيمنات الرصاص ويبكرات الرصاص البيترازين

تتحصير أرسد الترصياص بطلق من ماده أريبد الصنودينوم الثناشة ، وماده حلات الرصاص أو تترات الرصاص

ار الكميات التي يتم تحصير ها بجب ان تكون قليلة في كل نماعل، بحيث لا تريد عن الخمسة كيلوعرامات في كل وحمة

يستعمل لهذا العرص معاعل من مادة الحديد عير القابل للصدأ، معتوج من لاعمى بداجته محرك ويحييط به فعيص تسجين بواسطة الماء الجار وعبد الانتهاء من التعاعل يتم محراج المحرك، وقلب المفاعل الى الاسفل بأتجاء فلتر الترشيح (انظر الشكل (٢_٣) اعلاء)

طريقة التحصيركيايلي

يتم ادات ٥. ٤ كيلوعرام من مادة بترات الرصاص للحصول على محنور بتركير ٩ _ ١٠ ٢ ويوضع هذا المحلول في المفاعل ويتم التسجين الى ان تصل درجة الحرارة الى ٥٠ درجة مشوية، ويصناف اليهنا هيدر وكسيد الصوديوم حتى تصل درجة الحموضة (phi) الى ربعنة (ساستمسال الكناشف الميثيل السرتقالي). ثم تضاف كمية ١٥٠ عراما من مادة بشأ الديكسترين مثل الرمل . . . المنزي .

الخطوة الثانية اصافة محلول اريد الرصاص القاعدي بتركير ٣٠٧ ٣٠٧٪ بحيث تكون الكمية الاحالية لاريد الرصاص في المحلول هي ١٥٥ كيلوعرام

يستمسر التصاعل لمدة ساعة على درحة حرارة • ٥ درجة مثوية. ويوقف التحريك بعد ان يكون المحلولان قد امتزجا تماما.

وبعد ال يترسب ازيند البرصناص، نريح السوائل من الاعلى، وتسكب المادة فوق فنتر من الفياش ويغسل بواسطة الماء المستمر الى ان يتم التحلص من بقايا المواد الاولية والمحاليل

واخسرا تتم عملية التجعيف على درجة حرارة ٧٠ ـ ٧٠ درجة مثوية، بحيث توضع ٢٠ ١ كيلوفرام من المادة في كل وجبة تجهيف.

وهناك ايضا الطريقة المستمرة لتحضير ازيد الرصاص كيا وصفها مايسنر وخلاصة لم دكترت حول طرق التحضير ، يمكن للخيص عاليل المواد الاولية النداحلة في التماعل بالشكل التالى:

أ. علول حلات الرصاص المركز (١٠٪) مع علول ازيد المسوديوم المحمد (٤٪)

ب - علول حلات الرصاص المخفف (٤٪) مع محلول ازيد الصوديوم المركر (١٠٪)

هـ، علول حلات الرصاص المخفف (٤٪) مع محلول ازيد الصوديوم المحقم (٢٪)

د - علول حلات الرصاص المركز جدا (٣٠٪) مع محلول ازيد الصوديوم المركر (١٠٪)

هـ، علول بترات المرصاص المركز جدا (٣٠٪) مع حلول ازيد الصوديوم (١٠٪) بوحود مادة الحيلاتين بدلا من الديكسترين.

سبعبات الرصاص - NO.1,HO. C. Lead 2, 4 6 Transtroresorcinate الرصاص

او ثالث مایتر و الربرورسیبات الرصاص او النرکیت التالی او النرکیت التالی Pb .HyO

مادة تشتمل بسرعة، وقوة الفجارها صعيفة، لذلك تستعمل مع اريد الرصاص لكي تمقل ليها الشعلة ولتحميها من ثاني اوكسيد الكاربون الحوي

وهي حساسة جدا للاحتكال والصدمة والشحات الكهربائية الساكة واللهب سرعة انتشار موجة الانمجار فيها على كتافة صعط ٢٠٣ غرام لكل سم٣ هي ٤٩٠٠ مر في الثانية الواحدة

تحضير استفنات الرمساص *

الخطوة الأولى في تحصير هذه المادة هي تحضير استمات المعييوم كيا يل الداب جرثيها كمية ١٧٠ كيلوغرام من ثالث مايتر و الرابر ورسيول في ١٩٥٠ نترا من لماء ثم يضاف هذا المحلول الى ١٠٠ كيلوغرام من ثالث مايتر و الرابر ورسيول في ١٩٠٠ نترا من لماء ثم الحساراة هورا. ولكن يجب ريادة المسخين الى ال تصل درحة الحرارة الى ١٠٠ موية وبعد ذلك يتم ترشيح هذا المحلول الساتيح عبر قطعة من القياش معد تحقيفه مالماء الى الا تصبح الكثياف السوعية ٢٠٤ م م بريليو (BB). وتنقل المادة الى وعاء تكرير حيث تترك لترقد فترة عشر ساعات وتصل درجة الحرارة الى ١٠٥ من عملول استصات المعيسيوم هدا رحد كمية ١٠ م الترا المنافقة المن عمول استصات المعيسيوم هدا رحد كمية ١٠ م المراب ١٠٠ المنافقة ال

عددما تنتهي من عملية الأضافة وعتلف الحلولان جيدا يتم تدريد عمويات الماعل وسسرعة الـ ٧٥ درحة مشوية وعندها توقف التحريك ونترك الووات استعمات الرصاص تترسب معدها نزيع المحلول من الاعلى ، ونفسل حبيبات استعمات الرصاص بالماء حارج المعاعل ونقلها الى فلتر من القياش ليفسل هناك من جديد.

من الكميات التي استخدمناها للحصل على ثمالي كلوغرامات من سيفت الرصاص عملية اللحقيف على درجة حرارة ١٥٠ مثويه ولكمية ١٠,٢ كللوغر م لكن وحمد يمكن استحال المعاعل الذي استخدماه في تحصير اريد الرصاص

نمُ اكتشباف هذه المبادة بواسطة هوفيان وروث عام ١٩١٠ يتم تحصير ها بتماعل بتريت الصبودينوم مع كبر يتبات او بترات الاميسوعيوانيندين، في وسط حامصي صعيف (حامص الخليك) على درجة حرارة ٣٠ متوية (

بلوراته دات لود اصفر شاحب لا تدوب في الماء ولا في معظم المدينات العصوبة دو كثافة منحفضة ولكي عند صعطها بالكسي تصل الى ١ عم/سم؟

ان مادة التيثر ازين هي صعيفة كيادة مادثة لذلك تصاف مع مادة اريد الرصاص لامها تلتقط اللهب بسرعة وتستحدم في عمل الكبسولات العسكرية والتجارية عد اشعاها في الحو لا تنهجر، ولكن ادا كانت مصعوطة داحل النوب معدي عائها تنهجر. ال هذه المادة ثابتة على درجات حرارة عادية ، ولعاية الامتوية تبدأ بعدها بالتمكك.

يدوس في حامض الكلوريدويك المركر ليعطي هيدروكلورابد التيتر اربى يتمكك بفصل هيدروكسيد الصوديوم ليعطي الامونيا وهيرها من المركبات. كمية الحرارة الماتجة عن المجاره هي ١٤٦٣ كيلوسعر / كيلوعرام.

عد استمها له في الصواعق، يجب عدم تعريضها قضعط اكثر من ٧٠٠ كلغم /سم٧. مل اقل من ذلك، لانها تجد صعوبة في الاشتمال او الانفجار على هذا الصعط

طريقة التحضير :

ناستطاعتنا استخدام مفاعل بنهس المواصفات المذكورة لمفاعل تحصير اريد الرصاص تستحدم المحاليل التالية:

متر بت الصوديوم متركيز ٨٪ وكبر يتات الامينوغوانيدين بتركيز ١٧,٥ ٪ وحامص الخليك

بوضع في نفاعق كمية ٥٠ لترا من نتريت الصوديوم (ختوي على ٤ كلمم من NaNo2) ويسم سنحنها الى درجة حرارة ٥٠ ـ ٥٥ مشوينة ويصناف اليها بعد دنك (٤٠ لتر) مر كر نسات الأمينيو عوايدين (٥ كلمم) حلال فترة ساعنة او ساعتس حيث باحجا بدورات الساعية بعتمد على سرعة الأصنافة فادا كانت الأصنافة سريعه يكون حجا بلورات اقسال كها يمكن اصنافية كمينة قليله من الديكسترين لأعطاء حجم منتف للبورات المترسنة

بعد أن يتم عملية الأصافة ، مواصل التحريك لمدة ثلاثين دفيقة أثم بوقف بتحريث عسده المرسب البلورات في الأسفيل ، وتبريح سوائل المحلول من الأعلى ، ويصيف ما على البلوارات وبحركها ثم بوقف التحريك وبريح الماء ثم سكب البلورات بواسطة تيا من المداء على فلتر قياشي وبعسلها بالماء ثم بعسلها بالكحول بعد دلك ليساعدت في التجميف ، حيث أن الكحدول يمسع التصافي البلورات والتحامها بعصها بعض أشالتجميف عملية التحميف تتم على درجة حرارة ٥٤ موية وبعس طريقة الموالسافة .

وهماك مواد بادئة احرى اقل اهمية واستحداما من المواد المدكورة مثل:

وهو مشكل مسحوق احمر يميل الى الاصفرار

وكنافته ١, ٩٣ عم/سم٣
وكنافته ٩ , ١ عم/سم٣
وكنافته ١, ٩٣ عم/سم٣
الم سنوب و الماء حرثيا وي الميثانول والايثانول كليا كيا يدوب في الماء حرثيا وي الميثانول والايثانول كليا كيا يدوب في الماء حرثيا و محامص الماشرة المستح لوبه عامقا بعمل اشعة الشمس الماشرة المحامل الماء و المحامل المتياراوين و المحامل المحام

 CH — O — NO2

 مادة عديمة الملوب. لا تدوب في الماء

 CH2
 O — NO2

 لكمها مدوب في الاسبتون والايثر والكحول

سم تحصره مادارة المانيتول في حامص البيتر يك المركز على درحة حرارة محمصه ثم برسب موسطة حامص الكبر بتيك المركز البارد ويعسل بعد ذلك بمحلول محمف من البيكر بونات فعده ويعاد ترسيبه من الكحول


الصواعز أو القداحات أو البواديء

اجا بودي، للعبوات المتفجرة, تتكون من أبيوب اسطوان من البحاس او الالوميوم و السلامشيك، يحوي بداحله على مادة متفجرة شديدة الحساسية في اسعله (كالسر ابت او التبتريل او الحكسبوجين)، وقوقها طعمة من المادة البادئة ارحليط من المود البادئة (مثل فولمات الرشق او اربد الرصاص) مع استيمات الرصاص

وسائل تمحير هدا الصاعق يمكن أن تكون اما كهرمائيه او لا كهرمائيه

- أ . الوسائل اللاكهربائية :
- ـ بواسطة المتيل البطىء
- ر بواسطة الكبسولة الطرقية.
- ـ بواسطة الطرق او الاحتكاك
- ـ بواسطة اي مصدر لهب احر (كعود الثقاب الخ) موصولاً بعتبل توقيت
 - ب .. الوسائل الكهربائية ·
 - ـ بواسطة البطاريات الحافة
 - ـ بواسطة جهاز التعجير
 - بواسطة التيار الكهربائي المباشر.
 - بواسطة النظام الالكتروني.

يجير اللاكتهرائي	الته	التمجير الكهربائي				
مصدر اللهب النتيل الصاعق الصاعق	كبسولة	تيار او مصدر كهر مائي نسخير واس سلك مشعل الصاعق المشعل الصاعق المشعل امحار العوة اشتمال العوة				
المؤفت	الموري	المتصحره أو الوقود				



كم دكرما في النداية هال الصواعق الأولى التي تم اكتشافها كانت تعتمد على فوسات البرثيق التي يحتويها الصاعق وساء على فللث تم تصبيعها حسب كميه فولسات الرثيق التي يحتويها الصاعق ومدلك يكون استحدام الصاعق حسب بوع المادة المتعجرة المراد تصجيرها وحساسيتها وها شاهد حدولا بهذه الصواعق.

١	٩.	٨	γ	٦		i	۳	Ŧ	١,	رفيم الضاعو
+	٧,٠	*	۱,۵	١	- , A	-,30	1.01	1.1	٠,٣	كميه فوقنات الربق
L										عوام


ويُعبد تطويس هذه الصواحق واستحدام مادة متضجرة بداحلها اضافة الى المادة البادلة اصبح التصنيف كيا يل:

	y	ч	•	رفم الصاعي
1.4	۰,۷۰	1, t	1.8	ورب مادة التبهر يلي
1.0	٠,٠	+ v E	1,7	ورن فولمات المزليق


وبعد ذلك تم استخدام مادة ازيد الرصاص ، ولأنها قليلة الحساسية للشعلة ، أصيف الها مادة استغنات الرصاص . وإما الهها مادة استغنات الرصاص . عادة بسبة ٢٠/ استيمات الى ٨٠/ ازيد الرصاص . وإما ان تخلط هاتان المادتان مع بعضها بعضا او توصعان في طبقتين الطبقة الاولى في الاعلى هي استغنات الرصاص وتحتها مادة الاريد. وهكذا عنى الاتحاد السوفيق تم عمل الصاعق المسمى تات ١٠ ١ (٢٨٣-١) ، تكنون تركيبته : ٢٠ ١ ، • غرام من التينتريل + ٢٠ ، • غرام من الرساص + ٢ ، • غرام من الاستغنات واحبرا تم ادحال مادة البسترايت ايضا في الصواعق ، وحاصة في قدائم الملفعية تذكر على سيل المثال بعضها .


١- الطبقة السعلى غمري على ٣٠، • غراساً من البنترايت تحت ضعيط ١٨٠٠ (كتم /سم٢) والطبقة الوسطى ٣٥، • غراسا من البنترايت بدون صغط. والطبقة العليا للهادة السادثة المكبوسة من ٣٠، • غراسا من تعليظ من ازيد السرصناص سببة ٥، ٩٧) والثيرارين بسبة ٥، ٧٪ غمر مناه ١٨٠٠ (كلفم /سم٢).


٧ - الطبقة السعلى مكونسة من ٢ ، • غرام من البنسترايات (تحت صحيط • • ٥ كنعم /سم٢) والطبقة الوليا من البنترايت بدون صغيط والطبقة العليا من المبنترايت بدون صغيط والطبقة العليا من المادة الدادة الحديد كمية ٤٠٠ واستيمات الرصاص بسبة ٩٠٠ غير ضغط (• • ٥ كيلوغرام /سم٢).













هساك طريقة احرى لعمل المشعلات الكهربائية للصواعق تتبع حاليا في اوروبا لم حراعها من قبل العالم شاهلر Schaffer بوردها في الشكل التالي



وفيها يتم في البنداية تشكيسل رقيقة معندتية بالشكل (أ) ثم يشت عليها شريط من البندسيك كيا في الشكل (ب)، وبعد ذلك يتم تقطيع الصفيحة والشريط للحصول على الشكل (ج) وتشى رق وس النهايات المعندية، ومضبع بين كل نهايتي سلك مقاومة وضغطها عليه للتثبيث (الشكل ج). وعكذا نصل الى مرحلة التعطيس في علول المادة المتنعلة ومن ثم التجميف فالتقطيع الى المشعلات الصردية واعراء يتم فحص المدائرة الكهربائية لكل مشعل

ال المسواصف الله وخسواص المشهمل الكهربائي تعتمد على نوع سلك المقاومة المشعل وقياساته وعلى الملاة المشعلة وتركيبها.

فالطاقة المتحرّرة لكبل وحدة طول من سلك المقاومة تساسب طرديا مع مربع النيار الكهرمائي والمفاومة (P) عبد (السدة التيار و (P) المقاومة . عادا ما اردنا مشملا يعمل بنيار قليمرمائي والمفاومة المسلك عالية . ومن المواد الحيدة لهذا قليبل (مشل لم المسير) لدلك يجب أن تكنون مقاومة السلك عالية . ومن المواد الحيدة لهذا المحرص هي مساشك النيكبل والكروم . أمنا أدا أردننا استخدام قوى تيار كهرمائي عملمة فيمكنا استحدام اسلاك مقاومة من مواد اخرى أو أسلاك ذات اقطار عملمة



مواصمات المشعل الكهربائي للصاعق وتصنيعه

كي شاهدا في الشكل المبانق، هناك اربعة أبواع من المشعلات الكهربائية الأبواع الشعلات الكهربائية الأبواع الشلائمة لأولى تحملت عن بعضها في طريقة وضع السلك المماوم وتوصيله باسلاك التوصيل الكهربائية ومرسب المادة المشتعلة حولة اما النوع الرابع فلا يوحد فيه سلك مقاومة ، بل عبد السوصيل الكهربائي هان المواد المشتعلة تتهيج فتشتعل، الآان دلك بحاحه الى نيار علي حدا، لذلك تم استحدادة احديرا ان السوع الشالث هو الاكثير شيوها واستحداما، بذلك سوف بتكلم عنه بالتمهيل وهو مبين في الرسومات السابقة.

لغد نم احتراع هذا المشعل بواسطة العالم الالماني كرائس فيلدت Krannich Felot ويتم تصنيفه عبر المراحل التالية .

١ ـ يتم تثبيت وفائق من البر وبز او المعدن على حانبي لوحة صعيرة من البلاستيك او
 اي مادة عازلة قوية وتلصق جيدا جا.

 ٣ .. تشيت اللوحات بعد دلك على رؤ وس مشط معمول من صفيحة معدية وتقطع اسال المشط في رؤ وسها كيا في الشكل (٧ - ١٧).

M

الشكل (٢ - ١٢)

٣ ستوصيع السلاك مضاوسة دقيقة عبر طرفي الراس، ويتم تلحيمها على الصعيحة المعدنية وفي كل طرف منها.


 ٤ - يتم تغطيس رؤ وس المشبط في مجاليــؤ من المــادة المشعلة على عدة مراحل بحيث يتم التجفيف بين كل مرحلة واحرى. وسوف نتكلم عن هذه المحاليل الاحقا.


• يتم التقطيع بعد دلك، بحيثيتحول سلك مقاومة الى مشمل منفرد.


وهكدا بحصل على الشكل الذي نشاهده مرة اخرى في الشكل (٣ - ١٣)

المادة المشعلة

 ان الطبيفة الأولى التي تغطي سلك المقساومسة هي من مواد تسمى بالستركيسات الوميصية، وهي دات اهمية كبيرة في اداء المشعل.







في البداية ثم استحدام مادة اسيتيليد البحاس (CI2C2H2O) الا ال هذه المادة عير ثالثة وحساسة حدا، لذلك ثم استنداغا بمواد أكثر ثناتية عنها

بيكسرات السوصناص واحمادي تايمتر وريسرورسيسات السرصاص وحليط من المحم السائي وكمورات السوتاسيسوم بالشوالي وتداب هذه المبادة في محلول من السيئر وسبيلور والخلات الامينيية والكحول الاميني، يسمى هذا المحلول وسالراون، يضمس ملك لمقاومة مرة او مرتبن في هذا المحلول مع الشجميف لاحقا للحصول على السمك المطلوب

بعد دلك تأتي الطبقة الثانية والتي مهمتها تكبر الشعلة او اللهب، وتتكون من حليط المحم البباتي وكلورات البوناسيوم مدانة في محلول الزابون مع التجعيف ثم يتم طلاء رأس المشعل بطبقية من النيبتر وسيليلور لوقايته، ويمكن اعطاء هذه الطبقة الاحبرة لوه معيم لتميير المشعل والتعرف على مواصعاته عبر اللون.

صواعق التوقيت :

تستحدم هذه الصنواعق بشكل رئيسي في القنابل البدوية وفي التفجيرات المسلسلة مع فترات رمسة متصاوشة بيهاء حيث تتفجير المسوة الأولى فوريا ثم نعد فترة رمنية معينة تنقجر المنوة الثانية وهكذا. . .

كها تستممل في نعص الألعام وقدائف المدفعية والصواريح

اب هده الصدواعق تتكون بوصع فتيل بطيء فوطول معين بن المشعل و لصاعق مبتضط المشعلة من المشعل و لصاعق مبتضط المشعلة من المشعل ويسد فترة ومبية، تعتمد على طول العنبل وسرعة اشتعاله، ينقلها الى الصاعق، لكن هذا التصميم بحاجة الى فتحة تبوية لخروج العارات الناتجة من اشتعال المتعال الشعلة مباشرة الى الصاعق (انظر الشكل ٢-٢)، او باستعبال مواد مؤقتة لادحائية سوف تتحدث عنها لاحقا

مواد التوقيت :

ان المواد التي تستخدم في التنوقيت تتكون من حليط من مادة سهلة التأكسد مثل المعادن المسحوقة بشكل ماعم وامتلاح تحوي اوكسجين سهلة الاحتبرال مشل الاكاسيد المعدية اولى هذه الخلائط المستحدمه كانت تلك التي قام بتحصيرها اشاح Eschbach بمتحدما الانتيمونيوم وسيرمعسات الموتاسيوم عمد اشمال هذا الخليط فانه يتأكسد ويتحول التي أوكسيد الانتيمونيوم، واما برمعات الوناسيوم فيتحول اما الى معمات الوتاسيوم او خليط من معمات الوتاسيوم واوكسيد المعمير

وبتيجة هذا التماعل تنتج كمية قليلة حدا من العار سنب تمكك البرمنصات ليس ها اي تأثير


ال سببة الخلط تتراوح بين ٥٠ ـ ٧٠/ برمعسات البنوتاسيوم الى ٤٥ ـ ٣٠/ اليمويوم.


وفي المولايات المتحدة ثمّ استحدام حليط من مادة السيليبوم وبير وكسيد الماريوم بمسبة ٨٥/ بير وكسيد الماريوم الى ١٥/ سيليبوم


ان اشتصال هذه المواد بطيء سبياء وللحصول على حلاتط اسرع اشتمالا، بحبث يكنون الشوقيت مدتبه اجراء من الثانية تم استخدام السيليكون مع ثاني اوكسيد الرصاص (PbO2) او مع الرصاص الاحر بسبة ٣٠ - • ٥/ سيليكون الى ٧٠ - • ٥/ من الاوكسيد من العوامل المهمة في هذه الخلائط هو التجانس في الخلط والنياس الكامل بين المادة


المؤكسة والمادة المحترفة. لذلك تعمل كلها شكل مسحوق باعم جدًّا، ويتم تعشها في أنبوب التوقيت تدريجيا حتى لا ينعصل بعصها عن معص سبب التفاوت في الكثافة والورن من اجل خلط مواد التوقيت ومواد المشعل ومواد الصاعة ممكا استخدام المعدات

من أحمل خلط مواد انشوقيت وضواد الشمل ومواد الضاعة المحمد استحدام المعدات. والأجهرة التي تكلمنا عنها في صبع الكسولات.









للانا الكيميارية		المينسة										
	15	1.	43	11								
كقورات البوناسيوم	/h+	/0-	/AA									
تحريتيد الانتسوبيوم	-	₹•		_								
لوكسيد الحييد الإحير	-	_	_									
المحم البائي	۲.		1-	7								
طيعين المكتب		-										
رحاج مطعوق	17,4		-	P4								
نشة العيكسرين	*	Ψ-	*	_								
صبغ حزي	11,0											
ابتول نيتروسيليلور			-									

المادا فكيسيان	ظمر	Ļ
	7+	11
كلوزات البوتاسيوج	/**	7 P ¥
سأنص أثبر وفيد القوسفور	71.	/ *
اركسيد اطفرمين	3	1
فينكر ومات اليوانسيوم	+	
گ ېيرون		1
والخلج أخبشو	4	٦
صبغ الدمر زمن البينوين	-	7
صمغ حيوال	11	17
نفسة ا		
برني		
طين ارهبي رجاح مقمون		₹
ربياح مقمون	177	11.4

 تعي اسه نصد اكتبيال الشة حرد من العيمة (٧٣) يتم خلطها مع ٢٠,٧٠ سرء من البتر وسيقاور والدات في ٢٠) من المعلول

٣ ـ تركيب الطفة التي يتم حك كبريت الامان بها ليشتغل
 احدول (٧ ـ ٧)

المامة الكهميارية		المرم	<u>:</u>
	77	YA	79
فوسلور أخو	••	* -	# V, #
كريتيه الأنبسوبيوم	-	•	TT.8
اوكسيد اختيد	•	-	٧
كاني اوكسيد المنضير	-	ы	7.4
كريونات الكافسيوم	•	•	*
صبغ حيران	-	17	4.6
بثبا الديكسترين	₹+	-	٧
فيحم أسود	•	ı	4
رجاج مطحون (مسحوق)	-	10	+.3
رمل (حباد)	7.	-	4

\$ _ تركيب البارود الاسود المستخدم في الصواحق المؤقتة

اخدرل (۲ ـ ۸)


الماعة الكرسياقية		السيلية	بية		
	141	144	14A		
بثرات اليوناسيوم	V1	٧.	•		
يتراث الصوبيرم	1 . 1	-	**		
محم تيساني	10,7	•	14		
غمم زشيه يتاونها	-	31			
کیسر یث	1-,4	15	17		

بصناف البها كمية قليلة من الحرافيت اثناه العملية البائية في التحسر ، ودلك لاحطاتها مومة ولمانا

ه ـ خلائط الكسولات

اخدول (۲ ـ ۹ ـ ۹)

			رمي)	فعيعه زالر	1			لمادة الكهمياوية
144	141	110	177	138	117	131	vŦ	
-		14		_		<u> </u>		مسحوى الالوميوم
+	-					<u> </u>	₹+	مستحرى الانتيمونيوم
			-	•	-	-	T#	سيليسايد الكالسيرم
	٠.	L	1	79.0	٦	-	•	يعمر بياتي
		-	-	-	_	1.		بثبا المرة
ψı	-	-			-	-	-	اوقبيد البحاس
	TT		٠	-	-			اوكسيد النجاسور
*	_	-			٧			اوكسيد اخديد الأحر
		**			-		,	اوكسيد اخميد الأسود
-			•	-	#1		- 1	مسحوق الرحاج
_		10	-	-		44		كأورات البرباسيوم
		T4	+1	¥+	_			بثراث الهوتاسيوم
-		,	_		15	4	₹1	ببركائورات اليولاسيوم
-				_		7.		يبكر ويوبات الصوبيرم
		_					•	مدروسيغيور حالب ومضائب
7.								ثان (وكسيد الرصاص
	77	13	ı,					سينيكون
						13 A	_	گام پیت
•	-	-	-	-	v	•	-	طِنجِن القِلب



							_	_	ينا والرا	Ę,							
الله فكيميان ا	,	44	44	172	I top	log,	197,	179	10%	ıvy	194	19%	1.d.s	AL	Δī	24	At
بيسير اسطول	-	**	-		-				-	_	.۹			-	_		
سرات الصوابين	-	-	-	17	-	_		_		-	-	-	-			_	
Appropries		_	-	-	1 *	-	-	-	-	-		-	-			-	_
د در مغیطی فید کخرین		-		-	-	-		_	4.1		_		-		_		_
ر دولميد خرجانس	-	4	4.	-	-	_	-	-	-	_		-	-	-	BPION	14444	
ولاب طرحاص	-	-	_	-		1.	17.0	70	12	-	_	-	-	_	_		
ركسيد السنرينسيوم	-	_	-	-	-	-		W.	-	-	-		_		-		
	_	_	-	14	-		-	-		-	-	-	un.m.			_	
45.00	-	_	-	-	_	_		-	-	-		-	-	١.		_	-
(patho)	-	-	-			_	_	-	_	-		77 0	-			lψ	
يهين وميطا حرادا	-	-	-	-	-	-	-	-	٠.	-		-	-	_	-	-	
ريداباي	-	_		+	-	_	-	_	-			-	-		,.	-	
جيل ادر مجادات وليز فار الي	-		_	_	_	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
عيران اخارمن	-	Ξ	-	_	_	-		,	,		-	-	-	-		-	
paras.	1,	7	4		_	-	-	-	_	-	-	1V a		70	***	m	~~

خدون (٣ ـ ١١) حلائط المشعلة الالى التي تعطي اللهب للبادة المشتعلة المحاوره

اهامة فالكيميةوية		المينة										
وروه والمربعية إلى	11	34	33	18	12A	174	1¥					
ببراب الباريوم	-	-		-	8.	-	-					
مادة راحقة	-	-	-	-	*	-	-					
ميليلويد	-	-		-		1,8	-					
						مضافة						
اركسيد اخديد الإحر	-	-	~	9.	-	1.3	Té					
						مضائلا						
أوكسيد الرصاص Pti5 O4	00	A#	A+	-	-	87	¥#					
مينهكون	पर	10	4.	•	7+	¥.	70					
تيتزانايتروكوياذوف	-	-	-	-	1-	-						
نينانيوم	14	•	-	77,0	-	70	74					
د دکونیوم		-	•	17,0	*	-						
هبدريد الزركونيوم		-	-	-	10							

الحدول (٢ ـ ١٢) حلائط اللهب الأول والبادي، والمشعل

المامة الكيمياوية	الحبيمة					
الكانة بالجامليات	A	В	С	Đ	E	F
الوصيوخ	-	-	-	-	-	15
ينور	-	-	-	1.	-	-
غجم ثباتي	~	-	-	-	-	1
مندبسيوع	-	-	-	-	70	-
سيليكون	Ye	Te	-	-	+	73
ليتأنيوم	-	Te	-	*	-	-
در گومیوم		-	7.	-	٠	-
عيشويد الخروكومين	10	-	-	-	•	
نتراث الباريوم	**		-	4+	٧ø	-
اركسيد الحديد الأسود	-	Te				-
اوكسيد الجليد الأحم	-	Te	-	*	•	
اركسيد القديدون (1949	-	-	-	•	-	77
اوکنید الرصاص Pts C	-	•	A٠	-		•
اوکسید الرصاص PhS O4	-	-	-		-	T#
ليتزانيتروكر بازول	٦٠.	•			-	•
عامة وأوالة		_			-	₩.

بلعضات الشدميس والمعدات البيستيميلة في عملينات الشفيس الشواعد الاساسية للشعامل مع المتضهرات الطيزان والمطل طراح الكشف مسقيا

تمرض في هذا المصل العدة والأدواب الصرورية لتحصير ووضع وتفخير خشواب و بعنوات انتفجرة المعصها يستهلك عند الاستعيال وبعصها الآخر يسكن تكرار استعابه وبورد وصفا موجرة لنعصها

أر المدات اللاكهر بالية

١ .. قارص الصواعق

معسوع من العمولاد يشمه الكياشة التي تستعمل في تشيت المتبل داحل المعاعق وقد تم تشييت الحافة القارصة فيه بطريقة تقوم تشيت علاف الصاعق مع المنيل محبث لا يعرفن العطاء ولا يتعسر المتبل وهمومرود ابصا بمكان لقطع المناثل المتعجرة وفنائل لامات واحد اطراف مجهر لاستعماله لعمل التقب داحل الدياميت او المادة اللاستيكية المتمجّرة لادحال الصاعق، والطرف الاحر عارة عن معك يستعمل في فتع صاديق المتعجرات

ووسا يتملّق بالمتحمة المحصّصة المقرص ففيها درجة من الميلان كافية لان تجعل هماك عبرلا في علاف العماعل لمقاومة المماء، لذلك يجب ان لا مجري استعمالها لعبر هذا الهدف حوفا من استهالاكها وقلمها

٢ .. صناديق الصواعق .


صساديق الصنواعق مصنوعة اماس الخشب او البلاستيك وقد صمّمت حصيصا لاستيمان كمية قليلة من الصنواعق نشكل عام من ٢ - ٥٠ صاعق في كل صيدوق وشم تعطيتها بواسطة مادة عارلة ثم تقفل جيدا ويتم تأشيرها بوصوح لسهولة التعرف عليها

2 ـ مشملات الفتيل :

هناك عدد من مشعلات العنيل اللاكهربائية بورد بعضا مها حسب اهميته. أم المشعل (م - ٣). 80.2 وهو مشعل مقاوم للطروف الجوية المتفلية كيا انه صالح للاشتعال تحت الماء اداما استصوقت العملية دفيائي قليلة فقط ويتكون من حلية تحتوي على جهاد الاشعال وقاعدة تحتوي على كسولة طرقية كيا ان بداحله الرمبرك الحاصل لابرة لطرق هذه بشاهدها مفصلة في الصورة

ب ـ المكثريت العادي. كثريث الأمان

من الممكن استعيال اي موع من الدواع الكبريت في اشعبال المبيل محبث تعمل وتبحة داخل الفثيل تصل الى مادة البارود الاسود وعلى بعد لا يقل عن ١ / ٧ الش عن طرف المتيسل (حتى لا يتسبرت اللهب مباشرة الى الصاعق) ثم يوضع راس عود الكبريت داخل هذه الفتحة ملاصفا للبارود ويعدها يتم اشعال عود الكبريت الدي بدوره يقوم باشعال الفتيا الفتيا



ان استخدام الكبر منه في اشعبال الفنائل عقود خدا ، حيث يتأثر بالطروف خوبه كالهبواء والسرمنج والسرطونة تما يعيق عمليات التعجير ، اصنافة الى عدم صلاحبته في شعاب عدة فنائل مرة واخذة ادا كانت مفصولة عن بعضها بعضاً سسب عامل الوقت

ح . كتريت اشعال الفتيل

بطر، لمقناومت، للطروف الحويه المتقلبة فقد حلَّ عمل الكبريت العادي. ولكن بجب زيري الرطوبة عنه لان الرطوبة قد تتلقه

بقطع طرف العنيس بشكل ماثل ثم يوضع طرف الكبريت داحل الدوود لموجود في المتيل وبعدها يتم الاشعال.

لتلافي الرطوبة، توضع بعد ان يتم تجهيرها داحل علمة كبريت الأمان او اي مادة عاءلة

وستطيم ان نوصف تركيبه كها يل

هبارة عن البوس من المورق المقوى طوله (٥) سنتمترات ومعس قطر العنيل احدى مهانة مملقة ومعطاة بطبقة من مهس مادة كبريت الامان وعبد التجهير والاستميال توضع المهاية الاحرى ملاصفة لطوف العنيل وهكذا يمكن اشعاله باشعال مادة كبريت الامال فتشتمل الشعلة عبر المشعل الى العنيل.

د ـ المشملات المغلقة او مشملات الامان

وهي وسائل قام باختر اعها المالم لاعوت Lagot عام ١٩٨٨، وتتكون من البوت معا بقطيع من الفحم البيبائي المشبيع بهادة غمية بالاوكسيجير، مثل البترات (مترات الصوديوم و البيوتياسيبوم) والتي تسمح للقحم بالاشتعال في منك ومعرل عن الهواء الحوي دول احداث لهب والانبوب مزود في احدى سهاياته نفتحة تسمع بادحال المتيل عبرها

هدر مشعل العتائل الحارق

يتكبون من علاف من الاسبجة القناومة للياء ومعطس بصفيحة من المطاط المرف توضع كمية من المادة المشحلة في عاعدة العلاف.

ب بالمدات الكهربائية

ويسلك التفجير،

٣ _ سلك التوصيل.

۳ ـ جلمانوميتر .

۽ ۽ بطاريات جافة .

ه _ مولد ميكانيكي للكهرباء.

٦ - عدة وعدد كهربائية .

جي _ معدات متتوعة

١ ـ مواد لأصفة : تستعمل لتبيت العوات و، الاداى، المعينة على السطوح الافقية

و العصودية تضيرة تدوم من دفيائق معدودة التي ساعات عدة وايام حسب وران العموه وحال السعاع الذي تم التثبيت عليه والفترة الرمية الماسة

٢ - مواد لعبول الصنواعي تستعمل لمنع بسرب الرطوبة إلى الصاعي عبر الوصية
 التي تم تثبت العنيل بالصاعي

٣ ـ وصله تشيت الشريط المتفجر لتوصيل شريطين متفحرين اما بشكل بقاطعي و
 شكل متواري وكذلك بمكن استعهامًا لوصل الصاعق بالقتيل المتفجر

٤ - ريمر لعمل ثقوب داخل الكتلة المتعجرة لتسهيل عمليه ادخال الصاعق فيها
 وهو معمول من معدى لا يولد شرارا نتيجة الاحتكاك

ه ـ شريط تلميق.

القواعد الأساسية للتمامل مع المتفجرات

يجب النفيد بالقواعد التالية في التعامل مع المتفجرات، الا في الحالات الاستثاثية ألا التخزين .

ان المحارب المثالية يجب أن تكون مقاومة للمنار والرصاص والبرق، كيا يجب أن تكون مفساوسة للعبواسل الحسوبية ولا تتأثر بها كالحصاف والبرطوبية مع مراعاة التهوية المستمرة والمستودعات العسكرية عادة تكون تحت الارص

بعي بالتحرين هو عملينة حصط المواد بطرق امينة عادة في مياني مصمّمة حصيصا لها ودات مواصفات خاصة تسمى بالمستودعات. ويتم تعريف اجرائها وملحقاتها كها يلي:

- المستودعات : هي عبارة عن مبال او الماق او تركيبات تخضيع لقوادين خاصة حسب كل بقد، يجرب المواد المتصجرة

مسؤول المستودعات وهو شحص مؤول عن كافة اجراءات الامان وشروطها اثناء التحرين بهافي في ذلك الصيامة السليمة للمتفجرات ومستودعاتها والمنطقة المحيطة مها.

.. المستودع السطحي أو الأرصي : وهو عبارة عن بناء تمّ تصميمه وتركيبه لحزن المواد المتمجرة فوق سطح الارص

- المستودع تحت الارص : وقد تم تصميم المبنى وتركيبه (الانارة والتهوية والمناهذ الخزن المواد تحت الارص خزنا سليها.

ي كل الحالات فان مستودعات المواد المتمجرة يجب ان تكبول بعيندة عن الماطق السكية والعساعية وطرق المواصلات وذلك للجد من الحسائر والاضرار في حالة حصول اي حادث لها وكذلك لتحقيف امكانية الحوادث لهذه المتفجرات بسبب السكان او المسامع وبشاهيد جدولا يبين المسافات التي تفصيل بين هذه المستوعبات المسكرية عن

مستودعات احرى وبدايات وطرق مواصلات: (الجدول ۲- ۱)

مد الأعلى لتمتمحرات	الحد الادبي للمسافات التي تعصل المستودعات العسكرية ص			
لكيتوخرام	منابات سكسة	سكة حديد عمومية	طريق سريح	مسودهاب اخرى
7.0	5,400	₹1	10	₹-
••	۸۰ مترات	#1	۴.	Te
3111	ijin (r r	Ter	11.	A+
17044	V	\$0.	44-	100
	17	Ye -	44-	175.
370	۱۹۰۰ مترا	۸٠٠	fø.	14+

ب . الاجراءات الاحترارية واحراءات الامان في مستودعات المواد التنفجرة

- ١ .. عدم ترك المتعجرات بدون حراسة
- ٢ .. عدم حزبها في اماكن مشبوهة او مشكوك في توفر الظروف الاصية فيها.
 - ٣ ... عدم تداوها أو التعامل معها بدون اكثراث.
 - عدم التدحين مطلقا في المستودعات او قرب المواد المتفجرة
- ه ـ عدم استعمال وسسائل الابارة المكشوفة (كالضاديل) او الشحاط او المشاعل واي لهب في هذه المستودعات.
- " معدم ترك اوراق الشجر والاعشاب تتراكم حول هذه المستودهات في دائرة (٨) امتار.
 - ٧ _ عدم تخزين معدات معدنية او أدوات حادّة مع المتفجرات
- ٨ ـ لا ترتدي احدية تبرز منها مسامير او قطع معدنية عندما تدخل مستودعات التخذيد
- ٩ ـ عسد تمزين مواد اضافية من المتفجرات يجب مراهاة وصعها بحبث يكون من الممكن الوصول إلى المتعجرات القديمة والمحزوبة سابقا.
- ١٠ ـ لا تدع صناديق المضجرات مباشرة على الارص، ضعها موق حالات صعيرة تسمح بمرور الحواء.
 - ١١ ـ لا تعتج صناديق المتفجرات داخل او قريبا جدائمها
- ١٢ . لا تفتح صناديق المتفجرات ابدا باستعمال عدة معدمية تولد الشرار عدد الاحتكال
 - ١٣ _ لا تقم متركيب بواديء المتفجرات داحل المستودعات

١٤ ـ لا تصع فيل الامان قرب الربت، السربي، أو الكبر وسبى او اي مدينات
 پة

- ١٥ ـ لا تصع الصواعق مطلعا في نفس صندوق المتعجرات أو فريها

 ١٩ لا تس تعليب صداديق الديناميت كل ثلاثين يوما واكتب على الصندوق حر تاريخ تم قلمه قيه

١٧ - لا تقم منجرين الديناميت محيث يكون مرتكرا على احد اطراقه او مهايته

١٨ ـ لا تستعمل أبدا دينامينا تجمّد من قبل

١٩ ـ لا تستعمل متفجرات حصل تعيير في مواصفاتها - بل يجب تدميرها في هده الحالة

٧٠ ـ لا تترك اي مادة متهجرة مرمية او نتحلي عنها.

٣١ ـ لا تحمل الصواعق داخل جيوبك

٣٣ ــ لا تدخل ابدا مسيارا او اي قطعة معدية داحل الصاعق من الهتجة المحصصة لمتيل الامان او المشعل

٣٠ ـ لا تترك المصجرات ولا الصواعق عرصة لاشعة الشعس الماشرة.

٢٤ ـ لا تشد ابدا اسلاك الصاعق الكهربائي او تسجيها

 ٣٥ ـ لا تحمل فنيل الأمان بدون أهتيام في الطفس البارد بل يجب تدفئته قبل الاستمال

٣٦ ـ لا تصغط الصواعق بواسطة الاسمان أو السكين أو أي آلة حادة

٧٧ لـ لا تنس ان تصبع شريط لصق عاول حول وصلة المتيل بالصناعق خاصة ادا كان طول الفتيق اكثر من قدم واحد.

٧٨ ـ لا تستممل الصواعق الكهرمائية ابدا في حالة اقتراب عاصفة ووجود مرق في

الحو

 ٢٩ ـ اسسلاك المساعق الكهرسائية يجب ألا أن تكون مكشوعة بل يجب أن تكون معرولة وتكشف عقط عند الاستعمال

 ٣٠ ـ لا تستعمل أبواعا مختلفة من الصواحق الكهربائية على بمس الدائرة الكهربائية.

٣١ ـ لا تعقد الرقابة على مولد الكهرباء اليدوي الذي يستعمل في اهراص التعجير بل يجب ان يكوي موجودا مع قائد المجموعة

٣٣ ـ لا تستعمل اي مواد عير مفاومة للهاء في التفجيرات تحت الماء

٣٣ - لا تحاول وصم المتفجرات داحيل ثقب أو حضرة بواسطة الصمط، بل عب في هده اخالة توسيع الثقب أو الحفرة

 ٣٤ ـ لآ نستحمل معدّات معدية في المتعجرات بل معدات من الخشب او البلاستيك ه ٣ ـ لا تحاول اشعبال العثيل مواسطية وصبع احمد اطراعه على لحب مناشر لانت لا تستطيع أن تميز أن كان قد اشتعل أم لا

٣٦ ـ لا يُقيم بتفجير الصناعق او المنبوة الابعد ان تتأكَّد من عدم وحود مواد منفجرة احرى في النطقة .

٣٧ ـ لا توصيل جهاز الكهرماء الا بعد ان تكون العبوة حاهزة للتعجير واب تكوب قد
 أغدت كافة الاحراءات لذلك

٣٨ مسافة الأسان لتعجير الصناعق هي ٢٠٠ قدم الا ادا تم التعجير في حفرة و داخل مدة مقاومة للشغاليا.

٣٩ ، لا غسك الباديء بيديك وانت تشعله. بل صعه على الارص ثم شعبه

• ٤ ـ لا تجاول عمل حفرة قريبة من احرى فيها عبوة متفجرة -

14 ـ لا تقم بوصع عنوة في حفرة حارة، بل يجب تبريدها اولا

لا ترث الله اي شحمة في مكان الانفجار مكشوفة، حاصة ادا تم التفجير قرب مو د
 تطلق شطفها

٣٠ ـ في حالة التعجير العادي بالفتيل واداما قشقت عملية التعجير فيجب انتظار ٣٠ دقيقة على الاقل.

٤٤ ـ لا تقسم المسؤ وليات في حاله القيام بعملية بسع.

أما في مناطق التدريب فان السيارات التي تستعمل في بقل المتعجرات بجب اد تكون عيزة عن السيارات الاحرى بواسطة الكتابة والملامات على جوانبها وادا كان من الممكن عيزة عن السيارات الاحتجاب المتعجرات اما ادا استحال دلك فتوضع بليت عدم تقل المصواعق في مقصل المتعجرات في مقادمة السيارة والمصواعق في مؤجرتها مع مراعاة مسافة امان حتى لا يؤدي المجيدات المصواعق أو احدادها الى تمجيد هذه المواد وعلى السيائق التفييد شدة لقوابين السير وان يحاول الابتعاد قدر الامكان عن مناطق الاردحام

وب النسبة للشحص الدي يشوم بتقلها فانه تجب هليه أن لا ينقل الصواحق داحل جيويه ولا الضغط عليها، والتعامل مع المواد المتمجرة بانشاه واهتهام شديدين واستبعاد عامل المثلة بالنفس أو بهذه المواد التي لا تميز بين عدو وصديق

جد المنظمة الاستشارية الدولية البحرية

وقد وصعت القنواسين التي تتعلَق نتقبل المنواد المتفحرة بواسطية النحر، من حيث مواصفات المنواد العين بياوية والكيميناوية المسموح بنقلها والحدّ الاعلى من الورب وطرف ترتيها في وسيلة المنقل.

احراءات الامان في التعامل مع المواد المتفجرة

أ.. ميها بحص الصواعق وفتائل الامان والشعلات

- ١ _ عدم حمل الصواحق الحق الحيوب
- ٣ . عدم الأحال مسهار أو أنَّه قطعه تعديية داخل الصاعق من الفتحة المحصصة

بفضية

- ٣ ـ عدد تركها معرضه لاشعه الشمس الماشرة .
- \$. عدم شد اسلاك الصاعق الكهربائي او سحمها
- ه . عدم صعط الصاعق بالأسبان، أو بالسكين، أو بالألاث الخلاة
- ٩. عدم اسمهال الصواعق الكهربائية في حالة اقتر اب عاصمه او وحود برق في الحو
 - ٧ ـ عدم كشف بهامات اسلاك الصاعق الكهربائية الاعبد البدء بعملية التفحير
 - ٨ ـ عدم استعمال صواعق كهربائية محتلعة على بصل الدائرة الكهربائية
- ٩ رامسافه الامان لتفحير الصاعق هي ١٠٠ متر الا ادا نم التفجير في حفرة او داحل مادة مفاومه للشطايا
- ۱۰ ساعدم تمجسير الصناعق الا بعبد التأكيد من عدم وجنود صواعق احبري اومواد متمجرة احرى قربه
- ١١ ـ عدم حمل العتيسل ومقله دون اهتسام في الطفس البيارد بل يجب تدفئته قسل
 لاستعمال لكي يجافظ على سرعة اشتعاله المجلدة
- ١٢ وصبع شريبط لصق عارل حول وصلة الصباعق والعتبيل وخاصة ادا كان طول المتبل يتحاور القدم
 - ١٣ عدم محاولة اشعال المتيل باللهب الماشر.
- ١٤ .. عدم مسك الباديء باليدين عبد الاشتعال، بل يوضع على الارص ثم يشعل.
- ١٥ ـ عدم ايصال جهار التمجر الكهربائي الا بعد ان تكون العبوة حاهزة للتمجير وان تكون قد اتحدت كامة اجراءات الامان
 - ب د فيه يحص المواد المتمجرة وعمليات التضجير:
 - ١ عدم تركها عرصة لاشمة الشبس المباشرة.
- ٢ ما الرفاية الشامة على جهاز التعجير الكهربائي والتأكيد بأن يكون بحورة قائد مجموعة التعجير
 - ٣ ـ استعبال مواد مقاومة للياء في حالة التصجير تحت الماء .
- قام عدم وصبح المتمحرات داخل ثقب او حمرة عن طريق الضعط، عادا كانت العموة
 أكبر يتم توسيع الحمرة
- عدم استحدام معدات معدية في المتفجرات، بل خشبية، أو رجاجية او للاستبكية
 - ٦ لا تحاول عمل حفرة قريبة من اخرى فيها عبوة متفجرة.

٧ ـ تبريد الحمرة الحارة قبل وصع العبوة فيها

٨ ـ عدم ترك عسوة متفحرة مكشوفة في مكان الانهجار، حاصة إذا كانب نبيحه
 لانفجار انطلاق شظايا.

عسد استحدام الفتيل في التفحير ، يجب انتظار ثلاثين دقيقة على الاقل لمعاينة
 لكان ادا فشلت عملية التعجير

كيف يمكن الكشف عن المواد الكميائية بواسطة أنواع الاشعة المحتلفة

التحليل النظريء

لكسل حرء من مادة له محموعـة طاقــات، ويشكل هذا المجموع الطاقي بشكل هام بمير بكل مادة هن الاخرى. فأنواع هذه الطاقة هي

١ _ طاقة حركة الالكثر وبات في الدرات المكوبة للهادة

٢ .. طاقة حركة بواة كل درة حول الوصع التواري في الحره (الطاقة الاهتزارية)

٣ ــ طَاقة دوران نفس الحره حول نفسه بمعل مركز الثقل

٤ بالطاقة الصادرة عن تنقل الحرء بنفسه في المراع المتاح له

وتعتبر الطباقة الانتضالية كميا تابعة لدرجة الجرارة التي تتعرض لها المادة ، وهي ثابتة شات الحرارة. أما الثلاث مركبات الطاقية الاحرى ههي تابعة لنمس المادة وتتعير تبعا لتعير المادة

تتعاعل الحرثيات لكل مادة مع المحال الكهرومصاطيسي بقواس ثانة تمام حيث أسها غنص أو تشمع وحمدات طاقية كهرومصاطيسية، والتي تتساسب مع الانتقبال الطافي بالالكثرومات من مدار الى مدار.

أما الطبف الحَرْثي عهـويمثـل المبلاقـة بين كثنافـة الاشعباع أو امتصباص الطـقـة الكهو ومضاطيــيـة من الحرثيات المكونة لليادة العينية من ناحية دحول الموحة أو دندناتها من ناحية أحرى

الأطباف الامتصاصية للطاقة الكهرومصاطبية صحده أكثر من الأطباف الاشتاعية في عملية الكشف عن المواف الاشتاعية في عملية الكشف عن المواف الاشتاعية في عملية الكشف عن المواف ودنك نسب طهورها في حالات عديدة وفي حيم المواد ولذا فهي عمر عمرة لمادة عن أخرى، وكمالت فهي مطهر في الطرف المعيد من طبق الاشمه عمد الحمراء بالاصافه هذا لكي يفهر تطبف الدورائي للهادة، يجب على الحرء أن متور عنة دورات حرة قبل أن تصطدم اخريات معصها المعص وهذا الشرط الاحير في حاله المواد العاربة أو أنحريه فقط ولدا، فالمعلومات التي محصل عليها من الطاقة الاعترارة للمواد فهي تحدد الى

مدى كبير التركيب الصدسي للهادة

اما الانتمالات الالكتروبية الماتجة عن الطاقة الدورانية فتظهر في محال الاشعة تحت حمراء للطيف

فانطيف الاعترازي يعطينا معلومات عن:

١ ـ فوة الروابط الكيميائية في الحرثيات المكونة للهادة

 ٣- للمبواد العصوية مهم أن تعبرف أسا معنية بالمحال المتوسط من الاشعة تحت الحمراء في الطبق الاشتباعي ، والتي تم البحث عن محموعة كبيرة من المواد العصوية من حيث التركيب

طاقة حركة الالكترونات والطيف الاشعامي لها:


هي أعلى طاقبه كبيبا والتي تميير الانتقال الألكتر وفي من مدار الى مدار آخر في نفس المبدرة وتشهير في الطبقة والمدرونة بين المبدارات في محال الاشعة موقى السفسحية، والاشعة المرتبة، وبادرا ما تظهر في محال الاشعة تحت الحمر، القريب

الطيف الاشماعي للانتقال الالكتروي يعطينا معلومات عن التركيب الكلي لجوني. المادة أو تركيب أقسام من الحزيء

الاحهسرة المختصبة بقيباس القبطرة الامتصاصبة للمواد في عالات غنلمة من الطيف الاشمياعي تسمى SPECTROMETERES أو SPECTROMETERES تممسل هذه الاحهـرة بواسطية تمسريص المبواد الميئة للاشعاع ويتم تد حيل شكل الاشماعات المحترفة للهادة من الباحية الاخرى في بفس الوقت الذي تتغير فيه طول الموجات الصادرة.

أمنا الاحتمالات الجموعي بين هذه الأجهزة فهريكمن في المصدر الاشعاعي ، والمواد التي يتكون مها الموشور الرجاجي لمرور الاشعة من خلاله ، ومستقبلات أشعة مختلفة .

أما فيها يتملق بالاستلاك الكهربائية فهذا الموضوع الآن هوقيد الدرس، حيث أن المواد المعدية هي التي تكشف بالدرجة الأولى ولكن هناك مواد كيميائية أخرى والتي يمكن الاستعاصية بها عن الاسلاك الكهربية، والتي لا يمكن كشمها بطريقة أو بأخرى، وتبقى مشكلة المصدر الكهربي والتي يجب مراعاة الحالة حين استخدامها.



استخدام الاشعة الفوق بنفسجية والمرئية وتطبيقاتها في الكشف عن المواد

بعبط استحدام الاشعة فوق السفسجية والمرثية في حل المشاكل لباليه ١ ـ الحصول على معلومات عن تركيب الحرثيات، وظهور روابط

٢ ـ تحديث تركسو المواد العصوية تحليليا بناء على قوانان LAMBEAT BEER لاطباف استصاص الطاقة في هذا المحال الاشعاعي هي البكتر وبية، وذلك لان الالكتر وبات عندما تقص هذه الطاقة تنتقل من مدار الى مدار احراسات المحال المحال الى عدار الى مدار الى المدار الحراسات المحال الم

وهد. لاطياف نقع في محال (nm) [200-1000] من طول الموحات الكهرومعناطيسية في الطيف الاشعاعي وفي هذا المحال تكشف المجموعات الكيميائية التالية

CIC, CIO, CIN-,-CIN, -NIO, -NIN, SIO, -SO2, -NO2, -PIO, ETC

(200 1000) [nm]


اد كانت المادةمركرة فتطهر عبد طول الموحة ما يريد على (nm))000 (100 عا يتطلب تحقيقا ودلك لتسهيل الكشف عها.

يصعب كشف المادة ادا اديت في مادة تشابهها من حيث التركيب الكيميائي

. التردد المقناطيسي النووي

يستحدم هذا المسدأ في تصميم أحهرة كشف عن المواد هذا المبدأ هو كشف عدد الروتونات ويمي دلك درات الهيدروجين المرتبطة بالكربوب، الاكسجين الكبريت الازوت (المر وحين) وخلافه

ويستطيع الحهار تسجيل البر وتوبات للدرات منفردة مجموع البر وتوبات والبوثروبات ودنيك لان الأحيرة لسبب عال مصاطيسي ، يتمكس على شاشية الحهار أو أداة التسجيل ويستحدم لذلك عادة @OSCILISCOP



ويعمل هذا على منذ أ اقصلة بالالكتر وبات على المواد المراد معرفتها، وابدي يؤدي بدوره لي نعتيت المادة الى أيوبات والتي تسجل مدورها شكل أطباها معاصية

تُنمَّ عملية القملة الالكتروبية في الفراع اي تحت أقل بكثير من الصعد احوي لا يمكن استخدامها في الوصع العادي

عادة تستحدم

JL RAVIOLET --- INFRARED -- MASSSPECTROS NUCLEAR MAGNETIC
RESONANCE--

وعسامية طرق البحث الطفيفية وفي حالات غير ثاشة لا تكفي للتحديث لسدقيق بتركيب المواد والذي يجب أن يبحث فيه بطرق أخرى

بمسد كل ما تقسده عن طرق الكشف عن المواد الكيميائية، والتوصيح النظرى للتر اكيب المختلفة والمبادىء الاساسية التي تعمل عليها أجهرة الكشف عليها مراعاة ما يلي ١ ـ الكشف عن مادة الهيكسوجين من أصعب المهيات أصام أي كان من الاحهسرة الالكثر وبية بكل مبادثها ودلك للاسباب التالية

أ. بثاثير مادة X R D R الميكسوجين - كهادة كيميائية ودلك لسبب التكريب الكيميائي النابث للهادة .. أن هذه الخاصية هي أهم ما يميز هذه المادة عن عيرها صل المواد المتمجرة ب مسهولة ازالة الحامضية الناتجة عن وجود حامض النتريك والتي تؤدي بدورها ألى تمكيك كميائي مصدره بدلك بعص عارات النتر وجين والتي يتم عن طريقها كشف المواد المتفجرة

ح _ سهولة تغليف المادة X D R (الهيكسوجين) بمواد بلاستيكية لرحة وس ثم تجميعها وتمريزها والتي لا يمكن كشف مادة على الاطلاق

د .. يمكن كشف مادة R O X (الحيك وجين) بواسطية كلات خاصية ومندرية تدريب حاصا على عملية الكشف عن هذه المادة .

بالسببة للمدواد الكيمينائية الاحرى، يسهل الكشف عبها، لانها تكون حوب هسها أبحرة تحتري على عنصد الاروث أو أزوت مع الاكسجين أي أكساسيد الاروث المحلفة الاي « NpO » (ND ») وهام جدا، ذلك للفرق عن مادة الميكسوجين (ND ») هاك طريقة التعليم سمواد بلاستيكينة لاصفية كالصسغ والمصوغ من مادة البولستير POLYSTER والتي تستطيع المواد المتعجرة الى حد ما.

أمًا بالسببة للاسبلاك الكهربائية والمصدر الكهربائي، فيمكن التغلب على مسألة الاسبلاك ودلنك بالاستمناضية عنهنا بأنبابيت بالاستيكية وعلومة بهاء يحتوي على ملح طعام والذي بجعل الماء موصلا قويا للكهرباء، بما يعني أسا مسطيع المدلب على مسأنه الاسلاط بموصلات كهربائية أحرى

هسائ مواد بالاستيكية موصله للكهراء أيضا اليها يمكن استخدامها أبضا كأسلاك المعصلة السافية حتى الان هيأسه لم تحد خلا لمسألة انجاد بطاريات مولد للكهراء لا تحتوي على معدد الحارصين الريك ولكن بشكل لا يطهر على الشاشة الاكثروبية الكاشفة

الصواعق الكيمياتية الحاهرة الحاوية للمؤقتات.

يمكن الاستماصة عن محموعة الصّاعق والمصدر الكهربائي والاسلاك الكهربائي بصاعق كيميائي مؤقت والذي يمكن استحدامه بشكل دفيق مع العوات المطلوب تعجيرها



الشكل العام.

١ .. العبوة الناسمة

٢ .. عموعة مواد الصاعق الكيميائية.

٣ .. الطبقة السميكة البلاسينيكية المؤقتة للصاعق

٤ ـ احامض الكبائي المسبب لانصجار الصاعق بعد تآكل الطبقة البلاستيكية

العلبة البلاستيكية الشاملة للمواد الكيميائية والطبقة البلاستيكية المؤقتة لمجموعة الصاعق.

تعليق خاص

حسب ما أرى أن أفضل طريقة للتفجير والتي لا يمكن كشفها سواه عن طريق الاسلاك أو المسدر الكهربي أو نوعية العبوة الناسفة وطرق ربطها المختلفة هي :

1 ـ استحدام مادة RDX كعبوة ناصفة

٢ ـ استخدام العساعق المؤقت الكيميائي وذلك بدون أسلاك أومصدر
 كهربائي على الاطلاق

أهم ما يمير هذه الطريقة للممل هي عدم احتواثها على أي معدل يمكن كشفه غير الاجهزة الالكثروبية الحديثة المستخدمة في مراكز المراقبة.

أجراءات الامان في تصنيع المواد المتفجرة والتعامل معها

ال حقيقسة كون جزيشات المواد المتفجرة مرتبة بشكل يجعلهما قابلة للاشتعمال او الإمعار، يعرص عليها احتياطات واجراءات شديدة في التعامل معها وفي طرق تصبيعها في عمليات التصبع، قان أكثر المواد حطورة هي الدود الاسود.

اليم وعليب بن والمركبات التي تحتوي O-Nétro
 المادة وحلائطها.

بدلك فان عمليات تصبيع هذه المواديجيب أن تكول مجهرة بحيث بتم السبطرة عليها

عى بعد، وعدم تواجد اي شحص قرب هذه الصابع نكل لسيطرة عن بعد يجب ان تكنون محكمة تماما ودقيقة وبشكل سليم لا ب اي

فكن لسيطيرة عن بعد يجب أن تكنول ككسه غامنا ودفيقة وتشكل سليم لا بنا أي خلل في ذلك سوف يؤ دي ألى حصول حوادث وكوارث عالممل الأوتوماتيكي دائر بحاجة . إلى اشخاص للسيطرة عليه ومراقته .

كها ال السيطارة على درجة الحدوارة والتحكم بها عن بعد صرورية حد في عمليات المترجة وفي تصنيع المتفحرات البادئة وفي حلط المتعجرات الصاعبة والحشوات الداهعة وحاصة اللادخانية.

هناك كراسات حول اجراءات الامان في تصبح وتداولها وتحريها المواد المتصورة ، تدكر على مديسل المشال الكراس الهاماني وعنوامه اجراءات الامان في المواد الكيمياوية النشطة Safety from Active Chemicals وقد تم انجاره عام ۱۹۸۲ من قبيل العلماء بوشيدا وتامور واينو واراى واش . ويتضمن بنودا من ضمنها:

١ .. غاطر الانفجار والاشتعال للمواد الكيمياوية الشطة (الفعالة)

٣ _ تقريم وتقدير المخاطر الناتجة عن الطاقة عند اشتعال هذه المواد أو العجارها

٣ ـ تنبؤ أت حسابية لامجار عده المواد او اشتمالها أو الحرارة الناحمة عن تمكُّكها

٤ ـ الفحوصات الثابتة المتعارف عليها للمواد الكيمياوية النشطة

ه محوصات هذه المواد عبر حواجر متعدّدة وتأثيرها عليها

٧ ـ تقييم شامل لمواصفات هذه المواد

٧ .. ساطات وصلاحيات منظيات الامان في دول اخرى

٨ ـ فعالية جهار الطواريء للمواد الخطرة

٩ ـ الاجراءات الاحترازية في حالة حصول زلرال.

مصائع المفجرات ا

بعد الحدوات المتكررة التي حصلت في مباني مصابع المصحرات، فقد اصبح الأنجاء يمييل بحو مسان لحد المصابح تستطيع ان تمنع اوتحد من انتشار موحة الانصحار الى أحراء احرى داحل المسى او الى بنايات اخرى مجاورة. وهكذا تحقّف من الدمار والصرر الباتع عى انعجار بحدث في احداها. ان جزءا من هذه المباني هي بنايات قوية وشياسكة تحت الارض

```
التبكل (٣ ـ ٩)
سايه تخب الأرص محصصه الصباعة اليم وعليسبر من
```

الإس هده السابات مكلفة حدا ومساحتها عدودة وتجهيراتها صعة من عاحبة عد حن والتهدوية والاساوة الح عُما يجعلها مكلفة حدًا والحرء الاحر والاحدث هو عاره عن مناس حقيقة قوق سطح الارص لتفادي الكلفة العالية

ي هذه المسافي يتم تجهير ارصية المسم بصفاتهم من الرصاص (حاصة في مصنع ليستر وعليسيرين)، تكون بهايات هذه الصفائه ملوية وملتمقه بالحائط بعنوعشره ليستر وعليسيرين)، تكون بهايات هذه الصفائع التي قد تسكب وعدم السياح ها بالانتشار حارج المسى، ويتم تطيفها وعملها مرة واحدة في الاسدوع على الاقل من محاصر لمدي موق سطيع الارص هي تأثيرها بالبرق والصواعق وكذلك عند الانمحار تنطير مها شعاب تؤثر على الاهراد والسايات القريبة منها

من الصراءات الاصال في هذه المباني هوصع لوحة على المدحل تحدّد عدد العاملين المسموح تواحدهم معا في نفس الوقت وكذلك تحدّد عدد المعدات القابلة لمكسر داخلها، مثل القابي والدوارق وموارين الحرارة لما قد تسبّه في انعجار المادة الله مقوطها والكسارها وهساك دراسة مقدمة من قبل كاي Kaya حول تطويرات في هذه المباني لتحميم الاصرار الماحة عن الحوادث، وهيها يقترح عمل الحدران صطبة بالكومكريت، الامتصاص موجة الإنهجار

وفي دراسات حديثة مقترح تصميم مبال كانتف او مبال تخص موجة الاهجار بعمل عدة طبقيات من صمياتيج مثقبة وسهلة التهديبة من روايا وقضيان حديدية بشكل (2) عما يسمح بتشتت موجة الانصحار وتسبها في حالة حصول اي حادث

في الصمحة التالية نشاهد اشكالا وتصاميا لمص الماني الارصية وتحت الارص

ان التلوث الباتع من المنفجرات يكون سبه في الدرجة الأولى الماء عمليات التصبيع ويسبب الاحماض التي تستحدم في السترجة اصافة التي حواص المواد المتعجزة المبرياتية والكيميائية وسائر ها على الوسط المحيط من السحاص وتجهيزات وكذلك المركبات الثانوية الماتجة من المحادها أو تمككها الماء تصنيعها كها أن المواد السائلة وساء المحاري النائجة من الناء عمليات التصبيع أما أن تكون عالية الحموصية أو القلوية مما يتطلب ريادة في استهلاك الاوكسيحيين، أو تحسوي على مواد صلحة دائسة فيها أو عير قاملة للدوسان صاحمة الى الكر يثان والشرات الذائمة والربوت والشحوم العائفة بها

لدلك بجب اتحاد احراءات وقائية اهمها احتيار الكادر المحتص والمتمرك في عمليات التصييم للاشراف عليها، واستمرار الدورات التدريية لهم، والسيطره المحكمه على طرف التصييم، وفصل المياه الملوثة عن المياه الخالية من التلوث في هذه العمليات وتطبيق استحدام الطرق والوسائل السليمة في مكافحة التلوث

من الوسائل المستحدمة بعد الدراسة الشاملة في محقيف كمية الهواء والعارب خرجه الى الحو وكذلك المياه والسوائل التي يتم دفعها الى المحاري والمواد الصلبة العائقة بها ومحاولة فصلها عبها

وللتحلص من المياه والسوائل وتحقيف مستواها يمكن اتباع اي من الوسائل الدابه ١ ـ تحقيف كمية المياه والسوائل الداهنة الى المجاري معد اعادة استعهالها في التصبيع والتبريد

٧ . فصل المياه والسوائل شديدة التلوث ومعالجتها قبل تحقيقها أو التخلص مب

 ٣ .. باستحدام حرانات ترسيب لمعالجة الماء وفصل الحريثات الصدة عنه بعد ترسيبها

ع. بتطبق صدأ القوة الدافعة المركزية باستعمال الدوران المركزي لعصل المواد الصلية
 العالقة

باستحدام راشجات الشادل الايون لتركير المواد الملوثة وتجميعها

١٠ بالطبرق البيبولبوجينة لتحبوبيل بيتر وجين النترات وفضله في ظروف بمعول عن الكتيبجين الجو.

 ٧ ـ في حالات حاصة حدًا ونظراً للكلفية العالية، يمكن استحدام مبحرات لتركير احجام صغيرة من المياه وقصل الاملاح هما بواسطة الصغط الاستمري المعاكس.

عدول (٣- ٣) في الجدول التالمي نشاهد هذه المواد واضرارها وطرق التحلص مها التلوث من قبل المواد المتفحرة ومشتقاما

		T
وسائل التحاصروا الدعن اصرارها	التأثير	اغامة
المادلة بالماغة مع الحبرالكنسي	سنامة وتؤدي الى	الإحاص التي بدوب
او عاولة استباديا فلاستعادة منها	تأكل المواد	ر الله
معالج بواسطة النبادل الايوي	سامة وتريد من	المراث
	هنتوي للواد	
	الصلبة ل الينة	
التبادل الايوم، والرسيب مع	تريد من نبية	الكعر بثات
فالكفالسيوم او البذريوم	المواد الصبابة	
	وتعطى والبحة في	
	الإجراء قليلة	
	التهوية	
الترسيب مع الكالسيوم أو هناصر	تلوث البيئة	المرسقات
الأرص التادرة		
الماخة البيركيارية ومعادلة	سلمة وتريدس	الحلات والاستيرات
الاحاض والتعلمي منيا يراسطة	الطلب حلى	المضرية
اغرق	استهلاك الأوكسجين	
	الدائب وتريد مي	
	سية القنوصة	
	ق الجو	
الاستصاص يواسطة الفحم (الكربوب)	مادة سامة وكلوث	الماء الرعري
أوبواسطة الرائتيمات اليولمينة ،	-441	(مرکبات
والانسدة الكهربائية المع		(التيتروجين)
يتم سرقها داشل الزى حاصة	مواد خطرة وقد	البقاية الصبية
وسينبكة المغازات العاقبة ص طلك	نوات الدالمة تكون سابة الايمكن	
وكالمثك بواسطة مساختها مع مواد	للغيبرات طمرهامع الأرص ولأ	
كيسياوية اشرى فللبيز مواصفاب	حرقها في الاجواء	
وعواصها	القتوحة	

حرقها في غرفة احتراق مردوحة (ثناتية)، ومرحها مع مواد اخرى	قد تكون سامة نسبب تشويها في المنظر والطبيعة	الملوئات الحاملة (عبر معالة كيهاويا)
تمالج بواسطة اخرق	مـــارة	ـ الرواسب النائجة
التجديد الحراري في اهراب دوارة مسحنة بطريقة عبر مباشرة استداغاً بمواد بوليمبرية ، شم استعادة المحلول واستيداله وتجديد او استعادة الكربون المنشط بالحل الحراري بواسطة الصهر	بسبب في تلوث المو ادا ما تم حرقه	الهجم المشع الملوث (المحم المشط)

د .. عدم الانقجار

ا د المسبيستاني :

شكل عام يعني عدم الانفجار؛ أنه عبارة عن عبوة متمجرة تحت عملية بدء تمجيرها ولسبب أو لاحر لم تتم عملية التمجير - وهذه الاسباب هي

١ . فشل في اشعال الفتيل.

٢ - بوادي، لا تطابق المواصفات التضية

٣ ـ التوصيل الكهربائي أو غير الكهربائي غير كامل

٤ - العتبل أو المادة المتمجرة حصل تغير في مواصعاتها سبب الوقت أو التحريس أو اي عوامل حارجية اخرى

الصواعق المنتصلة ضعيفة وقوتها عبر كافية الإحداث التصحير

٦ ـ الدائرة الكهربائية أوغير الكهربائية عير كاملة التوصيل

٧ مولد الكهرباء اليدوي غير صالح

٨ - استعبال صواعق كهربائية غنلفة في نصى التيار.

كما بجب الحسدر في وصبح العبوات ووصل البوادي، وتركيبها، وفي توصيل الدورات الكهر سالية والسلاكهر بالتية لان ذلك يساعدنا في تقليص احتيالات عدم الاسمحار وادا استطعا وصع طريقتين غتلفتين للتمجير في آن واحد قهذا عمليا يلعي كافة احتيالات عدم الاسمار

ب طريقة التمامل مع عدم الانفجار

قسل المبام بالكشف على اساب الانمجار، يجب الانتظار على الأقل ثلاثين دقيقة على النده في عملية التمجير فادا كان السبب هوضمف في الصاعق فائنا يستطيع تبديله بعد مرور هذه لمندة، وفي حالمة المتمجيرات التالمة فلا يجب اهمالها، بل يجب مجميعها وعدامها حتى لا يحدث في حادث مؤسف.

هديد اللاف المواد المتعجرة

عسدما لا تصود هماك حاجة للمتعجرات او ان تكون هماك امكانية انتقاف الي ايدي العدر، عمدئد يجب اتلاعها

أراتلاف المتفجرات الناسفة

معظم المتمجرات باستشاء المسواعق يمكن اتلافها حرقا، قدلك عند اتلافها محتار مكات أمينا ومناسبنا يكنون معرولا عن السكان ولا يسبب لهم او للممتلكات اي اصرار، ودلك بمراعاة المسافة الامئية.

كدلت من الاجسراءات الاحرى اله فقط يتم اللاف بوع واحد من المتفجرات في كل مرة ولا بجب الحلط امداء كها بجب التأكد من عدم وحود اي صاعق مع المتعجرات التي تريد تملاقها حرقا، كما يجب أن لا يجرى حرق المتعجرات في صحافيق أوفي حصر عميقة، ك الكميمة المسموح مها يجب ال لا تشجباور المشة باويد لكل دفعة توصع فوق اوراق او اي مادة قالمة للإشتمال قوق سطح الأرص، كيا نجب عدم الدهاب الى مكان الاتلاف طالما تشاهد لهبا او دحياسات وبالسبية لمتمجرات البيثر وطيسيرين فان حساسيتها تؤداد بريادة الحوارة (البديساميت) وسيا ال بعض المتمجيرات تشتميل بصعوبة لذلك يجب وصعها فوقي غدة من المواد الفاملة للإشتمال كالحشب والمجارة او الورث الخ ويمكن اصافة مادة الكبر وسين عليهما، ويجب عدم اشعمال المبادة المتعجرة مسائسرة، بل أشعمال المواد التي ترتكبر عليهم المنمحسرات لكي تعطي السوقت الكسافي للشحص السدي يشبرف على عملية التفحير بالاستحاب الى مكان أمن قبل ان تصل البار الى المواد المتمجرة. وكل المواد المتمجرة بشكل عام حساسة للصدمه على درحات الحرارة العالية، لذلك يجب عدم الدعس على هده المواد الي لم تشعل ولا على الرمادحتي تبرد كلها، وعمدها يتم حرق اي مادة متمحرة فيحب فلم الارص التي تم فيها الحرق وحرثها، ذلك لانها تترك شيجة الحرق اللاحا حدالة لكمها سامية للكائمات الحية . أما المواد المتعجرة الفائلة للدومان في الماء فائما نصيف اليها الماء معد حراقهم مثل السارود الامسود وستراث الاموبيوم لاسطال مفعولها تماما والمواد المتمحرة التي

تعبرب مواصعاتها هي احظر مكثير من المواد المتعجرة العادية في التعامل معها وبداوه. فقط لاشحساص دوي الخيرة العبالية في التعداميل مع المتعجرات يستطيعون تداون المتعجر ب لاشحساص دوي الخيرة العبالية في التعداميل مع المتعجرات يستطيعون تداون الموية وبوضع المبترات المراد اللافها على طبقة من المواد القابلة للاشتعال، اما الصيادين التي كانب فيها لتتحجرات او علم الكرنون او الأوراق التي كانت ملعوفة فيها فيحب معاملتها كمواد متمحرة يراد اللافها وبعليا مركبات البيتر وعليسيرين على الارض يمكن معالمتها بواسطة محلون يراد اللافها وبعليا مركبات البيتر وعليسيرين على الارض يمكن معالمتها بواسطة محلون مكون من المحروبين الماء + ١٩ / ٢١ حرء من الاسيتون + باويد من كبريتيد الصوديوم التجاري تركير ١٣٠٠).

ب اللاف أو أعدام الصواعق

المسواعق المراد اعدامها توصيع في روم كل رؤمة فيها ١٠٠ صاعق الما الصوعق الكهربائية فيتم تقطيع اسلاكها على بعد الش وأحد من طوف الصاعق وخطوات الاعدام هي كيا يلي "

١ - صع الوعاء الذي يحتوي على الصواعق في قاعدة الحفرة.

لا عضع عبوة بادئة وون ٢ / ١ باوند من المتضيرات في اعلى الوعاء السابق.
 المسابق ورقبة او قطعة من القياش في اعلى السادشة وذلك لمع تراكم العبار والرمل والرمل المبوة عيث قد يشكل طبقة عازلة بين العبوة البادئة والصواعق.

٤ - فجر العبرة البادئة

ه .. بعد الانفجار اذهب للتاكد بحذر من عدم وجود صواعق لم تنفجر بعد.

انسا نعي بالصنواعق التالعة التي وصلتها الرطوبة او الصدأ وكلها يتم اعدامها حسب الخطوات السنافسة، امنا الصنواعق التي قد تأكيل غلافها المدني كليا أو جزئيا فانها تصبح حطيرة جدا في التعامل معها وفقط يتم بقلها من قبل اباس مختصين طرح الشلجيس ووسائلت تحضيم المبوات الصليفيورة

كم ذكرت في المصنول السنامة، قانه يتم التحكم بتمجير المواد المفجرة توسيعه السو ديء وقد اوردسا تفصيليا عسنات متصددة لهذه الواديء من كسبولات وقائل عاب وضواعق وفتائل متفجره وغيرها

ان بواديء المصحرات القنوينة تتكنون من وحداب عنبوات متمحره منصبة منشرة مصنع منشرة مصنع منشرة مصنع منظرة مصنع معدنية وصنعتى معجبية و وتتكنون بواديء المتعجبية المائدة المتصلة بالمشعل وعمية وصنا المادة المتعجبية بالمشعل المائدة المتعجبية بالمشعل من المتعلق المائدة المتعجبية بالمتعالق المتعجبية والمتعجبية والمتعجبية والمتعجبية المتعالقة ا

ن موحة التمحير يمكن ال تنتقل عبر اي وسط (اهواء) والبراب والماه) مع قد ينسب وي تمحير مواد احرى قريبة وعلى مسافات بعيدة فعثلا المحار قالت تي الله وراله ٢/١ باوسد ينسب في تمحير قالب اجر على بعد قدم واحد منه، وعملية التمحير التي تشم بده الطريقة تسمى التمجير الواسطة التهييع، او الانتشار او التماطف، وطرق التمحير مسوعة ومتعددة تختلف عن بعصها باحتلاف العامل الخارجي الذي يتسبب في احد ث الشمالة وفي تمكك المادة المتمجرة، توجرها كما يلي

ا يَ طرق المتمجير الكهبرسائي يستحدّم في هذه الطرق اي مصدر كهربائي يكوب كافيها الأشعال المشمل أي المادة الحساسة فينتقل اللهب الباتج الى الصاعق فيمجر ويقوم بدوره بتمجير المادة المتمجرة أو العبوة

ب ـ طرق التفجير اللاكهسربائية ، وتنم بواسطية عاصل ميكنائيكي اوكهربائي .و فيرياوي . . اللح . ونوجزها .

اً ما الموسائل الكيمياوية عند تعامل بعص المواد الكيمياوية مع بعضها بعصا ينح عن هذه التعامل اما قب أو كمية كبرة من الحرارة. عنستمل لاشعال المادة الحساسة المجاورة ها أو تفجيرها وينتقل إلى الصاعق ثم منه إلى العبوة

٢ - النوسيلة الطرقية تستممل في هذه النوسيلة كسبولة عادية وطارق (كالأمرة او المسهن وينتقل المهم من الكسولة الى الصاعق.

الله عبد الأحتكاك عبد احتكاث جسم حشى بجرثيات مادة حساسة مثل ريد الرصاص او دونمات الرئين هانها تنفجر

 ٤ - الحبرارية عسد تسجيل حسم معدي اوغاره يحتوي بداحله على مادة حساسة لنجرارة كمعظم المواد المتعجرة وحاصة البادثة واليثر وعليسيرين عامها تنفخر

الصوت عض المواد حساسة للامواج الصوتية العالية فتعجر

٣ _ رسائل احرى كالرطوبة والاهترار والشرارة والله . الح.

أن امشحدام أي من وسائل التعجير الكهرسائية أو اللاكهربائية ينبع الأمكانيات

والسهبلات الشاحمة ولكل مها فوائدها وعوائقها فاكثر ما بمير التعجير الكهربائي على السلاكهربائي هو الله هو الله في حالت عدم اكتبال عملينة الانفجار، مستطيع الدهاب فور الموقة السبب ومعالمية الكثر أمانا في التعامل معها للها و حالت المنظوم الكثر أمانا في التعامل معها في حالات النظاما الله الله الله المنافقة المتباطات ومسافة امان اكبر ، كالفولاد والكونكريت وعيرها، فيجب تفجيرها كهربائي كلها أمكن ومدافة ومدافة الدولية الكفرائية أن استعبالها حطة اشاه وحيد المطار وصواعة في

ومن عوائق هذه الدوسائل الكهر مائية أن استعالها حطر اثناه وحود امطار وصواعق في خو (البرق والرعد)، وكذلك حطورة الشجات الكهر مائية الساكنة اصافه الى ال المعدات الكهر سائية الساكنة اصافه الى ال المعدات الكهر سائية المستحدمه متعددة ومتعنة وفي حاله توصيل عبوات منتاليه يجب ال تكول همائلة معرفة عامة بالبطريات الكهر مائية

ج .. ادوات اخری[.]

١ ـ البسواديء

كثير من المصحرات عبر حسباسة للانفجار لذلك يجب وضع مادة حساسة للانمجار سبسا وسين الصاعق وهذه المادة تسميها بالبوستر او مكبر موحة التمجير حيث تنفجر بالمجار المصاعق وتضوم بدورهما بتمجير المادة الاقبل حسباسية والعبوة كها تسمى بالباديء معظم المواديء البريطانية الصبع المعمولة من البارود الفطبي والتتريل وربها او مصة واحدة (٣١ عرام) تلاثم الصاعق رقم (٨)

٢ ـ الفتيل المتفجر ٠

٣ ـ الصواحسق،

معطمها شبهة بالدر يطانية رقم (٩) ورقم (٨) وقد تحتلف عن بمصها في الطول او لقطر

التعامل مع المفجرات وقعصها:

ال مواصفيات اي مادة متفجرة يجب الحائظ كأمر مسلم به مسيقا بل يجب محصها ودلك لتغير مواصفاتها مع مرور الرمن. ١ ـ فحص وحدة التعليف (العلبه : العالب : الخرطوشة) لمعرفة السوائل سي حرحت
من السطح عادا ما كان هذا السائل هو البيّر وعليسير بن الخارج عن الديناميت يجت تلافه
فورا

٣ _ فحص حساسيته للطلقة ٢

تصبع مقدار باوسد واحد من المادة المتفحرة وبطلق عليها البار من مدف فدا لم يتعجر من حسن طلقات أو اكثر فاتبنا بعدره في هذه الحالة غير حساس للاحتكاك أو الصدمه عميان الديساميث بابواعه ينعجر بالطلقة

٣ ـ لفحص تأثره باللهب نعمل ما يلي.

باحيد ما يعادل أوبصية واحدة من المادة (٣١ عرام) وتصعها على ورقة او ي مادة حرى قابلة للاشتمال ثم بشعلها ويستحب الى مكان امين وتسجل ملاحظات حول المقاط التالية لون اللهب، سرعة الاشتعال، وهبل تنصهبر المادة ام لا؟ كمية المدحن الناتج وليه، . . المنخ ونشارتها بمواصفات مادة متفجرة معروفة ويجب اعادة المحص بين الفترة والاخرى لمعرفة لبائية هذه المادة مع التحزين والوقت

 ٤ .. ولمعرف قابلية المادة للانصجار بالصاعق العادي نضع وحدة من هذه المادة (كمية صعيرة) وبصع فيها صاعقا عادا لم تتصعر نصع صاعقين ثم ثلاثًا الى اد تمجر

١ .. وسائل التفجير الفورية .

ان عملية التحريب وحرب العصامات دائيا وغالما ما تتطلب سرعة التنهيد قد تنم في ثوان مصدودة لدلمك هامه من الاسب استعمال وسائل عبر كهربائية وفورية للتمجير والتي سوف نناقشها لاحقا.

٣ .. وسائل التفجير المؤقتة

سوف نناقش مع الفقرة السابقة طرق تعجير مؤقتة صامتة لادحابية في العصول القادمة

ب . تركيب بواديء الصواعق:

ان كل بوادي، الصاعق يجب تركيبها باجهزة التمجير مدقة نامة ويجب ان تكون مثبتة جا تشيئا حيدا بما يقلل من احتيالات الفشل الناتجة عن عدم الاهتيام والحياس - الع

١ .. المتفجرات الصلية -

ي الشكل (٤ ـ ١) تلاحظ جهازا لتثبيت المتعجرات الصلة بادوات التعجير مما يؤ من لما موصيلا سليها حيث يستعمل لقوالب المتفحرات المزودة ماداة تثبيت مسنة وفي حالة عدم توفير هذه النوسيلة فستطيع تثبيت ادوات التمحير بالعسوه بوسطه السلامة أو رفظها بالخيط او الشريط حبدا حول لهدت برك بعض الانشات منه بعد عمل العقدة وأمن جهاز التمجير بربطه بواسطه خيط و الشريط حول الفتيل

٢ ـ المتمحرات البلاستيكية

يتم توصيلها حسب ويموضع الصاعق مطرعة تكون حوله كتبه من المساعق مطرعة تكون حوله كتبه من المتعجب المتعجب المتعجب المتعجب عمل الثقاف داحس لكتبه الملاستيكية مواسطة طرعب الكياشة او مواسطة عود من الخشب، ويمنع اللتة ادحال الصاعر، بقوة داحل الكتالة لتلافي احتيالات الصحاره بسبب الصعط او الاحتكال

وبعد ادحال الصاعق تتم عملية صعط الكتلة البلامتيكية عليه باليد لكي لا ينقى فراع بين العساعق والكتلة المتمحرة حيث ان العبراع قد يسبب في عدم انفضار المادة أو ان شفجر انفخار حرثيا ويها ان المتمحرات البلامتيكية تكنسب مرونة وتصبح لهة حدا باردياد درحة حرارة الحنور لذا يجب تعلينها ادا ما اردما المحافظة على شكل معين كها نها تصبح صعة وهشة على درجات حرارة منخفصة ، الا أنه يمكن تليينها بواسطة حرارة الحسم ونهاء داق،

٢ - العبوات الشاطرة الضعيمة

ان عبوة بيترات الأصوبيوم الشناطرة، يجب ان تكون مرودة بعهازي تمجير عدم تستعمل داخل ثقبوب في الصحور اوالميناي او المناحم اوغيرها حيث ان هذا يقلل من احتهالا لح عدم الانمجاز ودلك لكويا توضع في ثقوب اوحمر عميقة ليس من السهل الوصوب اليها ثالية، وفي حالة استعباقاً للتعجير تحت الارضى يجب ان تكون مقاومة ثلهاء

ولكن طريقة من هذه الطبرق فواشدها وعوائقها، فاكثر ما يمير التعجير الكهربالي على اللاكهربائي هو انه في حالة غدم الانفجار يستطيع الدهاب فورا لمبرقة السبب ومعاطئه والسده المتدريب فان المحدوات المتعجزة القريبة من مواد صلية كالهولاد والكوبكريت انج بحب تمحيرها كهربائيا كليا امكن وذلك لتحبيب الجوادث، ولكن معدات كهربائية متمدده ومعمدة كيا امه في حالته فوصييل عسوات مثنالية يجب ان تكون هنائل معرفة عامة بالطربات الكهربائية ومعدات التمحير اللاكهربائية إلى تستمتعدة ومتعبة كالأول وتتطلب معرفة افل في نوضع والمركبة للموات من الطربقة الكهربائية، ولكن مساوتها تكمين في ان احتيالات عدم لعجبر فيها اكثير من الكهربائية حيث أن وسائلها تنائر بالرطونة والطروف الحوية عدم لعجبر فيها اكثير من الكهربائية حيث أن وسائلها تنائر بالرطونة والطروف الحوية

و لحميل لكن معظم هذه المساوي، يمكن بلافيها الونطلقها اداما روعب وسناشق البحرين السليم والتعامل معها بحدر واهتهام والتقيد الثام بالتعليهات للبركب والنوصيل...

> ب ـ طرق التصحير الملاكهريائي . 1 ـ المتعجرات الفويه

المدات المطلوبة للتعجير الكهربائي ساقشها حسب فاثدتها السبيه

1 ... ادرات التمجير :

بشمل بلك الاحراء الموصولة مع العبوة المتمجرة التي تفوم بتمجيرها ابند م من (١) كبريت، وفتيل امان وصاعق او (٣) فتيل كيميائي، أو ميكانيكي او كهربائي لنصاعق

غتين الامان للتفجير

ان فتيل الأصاف حسياس للرطبوسة ، هذا ينصبح دانها معص القطعة التي في انظرف والمكشوفة (تقريبا طول ٣ انش من طرف اللغة) وعملية قص المبيل تكون نواسطة قطعة أو سكيان حاصة ، ويتم ادحيال المتيل في الصاعق واضلة تعبه بشكل مستقيم وتصعير القطر الذي بداحل الصاعق بواسطة عركه بين الأصبح الكبر والشاهد وعند احراج الصاعق من عليته التي كان محموظا فيها بجب قلبه الى الاستقل لارالة ما قد يكون بداخته من مواد عرئة لرطوبة اما عملية توصيل الفتيل بالصاعق عتم كها يلي

صعط العثيل بطول ٢ الش من نهايته التي تم تحصيرها لادحاله في الصاحق، عبدالد بدحل طرف الفتيل داخل الصاعق بلطف ثم نصعها شكل عامودي بحيث يكون الصاعق من اعلى والعثيل من اسعل وبدع الصاعق يبرل على الفتيل ويستقر عليه

عندقد نصع الأصبع الشآهد عبد فتحة الصاعق وستعين بالأصبعين الثالث والرابع كدليل بسترشد به ادا ما تحت العملية في الظلام ودلك عند قرص طرف الصاعق لتبيته مع الفتيل. وبعيد دليك نضوم مقرص الصاعق على العنيل عبد فتحة الصاعق احدين بعين الإعتبار إلى حملية قرص الصاعق أذا كانت قريبة من منتصف الصاعق او الكسبولة بداخله فامها قد تسبب الصحاره وادا كان طول الفتيل أقل من 17 أنش فيحب الصا تشيته أصافة الى ما سبق بوسطة بالاستر تلصيق، وعملية توصيل الفتيل بالصاعق يجب أن لا تتم الا قبل عملية التفجير مباشرة.

٣ ـ المديناميست

يمكن توصيل جهاز التفجير بالديساميت بواسطة عسل ثقب للصاعى في اصبع لدياميت بواسطة عود من الخشب اوطرف الكياشة، ثم تدخل الصاعق وشته بربطه بحيط على الاصبع

التوصيل عبر بهاية الاصح
 التوصيل الحاني

ع - التوصيل بواسطة الفنيل للتمحر

د . توصيل قالب يترات الشا بالعتيل المتعجر

هماء توصيل قالب بالرات الاموبيوم بالفتيل المتصعر

و. الصور (١٣٠٤) تبين طريقة الربط الثلاثية للمقد في المتبل المصحر

ومن طمكن عمل لفتين أو ثلاث لفات من الشريط ثم بقوم بعمل المقدة بعدها، كم ثين الصورة طريقة فير جيدة للتوصيل

ر ـ هناك صملية توصيل كاملة نبحيث نعد وصل الفتيل بالنمنوة يتم تشيتها نواسطة البلاسة

جهاز التفجير المقاوم للياه

صندمنا يتم استعبيال العبوات المتمجرة تحت الماء اوي نرص رطبة جدا يجب ان يكون جهار التمحير مقارماً للياء مشكل جيد ويجب ايلاء الاهتيام بان تكون كافة الرصالات عكمة جدا لتمسع المباء من التسسرت هبرهاء حيث ان قطبرة واحدة من الماء تكون كافية لانطال معمول المتبل او الصاحق كيا ان كل العبوات يجب ان تكون مزودة بجهاز تضجير .

١ - أحل جهاز الاشمال مقاوما للياه

 ا ما أطلع علة الكبريت التي يتم الاشعال بواسطتها الى حجم يسمح بوصعها داخل بالنون مطباطي هي حجم مساسب مع ملاحظة عدم القاء اي راوية حادة قد تسبب في ايذاء البالول او حرفه وثبته في اطزه الاسمل للبالول والقاعدة).

سه با ثم أعول جره علية الكبريت بواسطة بربطه بخيط من المقاط


جد، اقطع المتبيل محيث يتكشف عرى السارود مدائمله بطريقة تسميع بادخال عود من الثقاب في البارود تم ادخل مدا الطرف داخل البالون

وسائيت البالون وأربطه بالعكام

هـ . صع فليلا من الشسع أو الصابود حول المنطقة من الصاحق التي تم تثبيت العنيل

فيها

و - ضع الصاحق في بالون اعر وشتها كيا ذكرنا سابلا



ر جهار انتهجر هذا عب وصله بالطريقة الأعيادية وفي حالة استعيال قواب صبيه من لممحرات عب رسادة قطر فتحه الصناعق بقندر النالون ولكي نتم عميه بتمحر والاشعنان بهذه الوسيلة بمسئك قطعة عليه الكبريت بيدوعود الثقاب بيد حرى وشعبه وببحة لنهب الشملة فان النالون قد يجرق ولكن هذا ليس مهيا ودلك لان الدرود قد بدأ بشعه

٢ .. جعل معدات احرى للتمجير مقاومة للياء

معظم الممدات الميكياتيكينه من الممكن استعباقات كمشعبلات لفيل الأمان يجعلها مقاومة لنهاء، ومن الممكن وضعها داخل بالوق من البلاستيك أو الطاط

المتفجرات الصعيفة والبارود الاسود

ان الشعل في هذه الحالة ياحد دور الصاعق عندما تريد اشعال المتفجرات الصعيمة حاليا فان طولا منها من فنيل الامان بشكل جهاز البده للبارود الاسود،

البارود الناعم او بشكل جبيبات

نفسع في ورقبة شكلها كاصب الديناميت كمية من البارود الاسود بطول ٣ انس ثم نجرد الفتيل في نقط تبعد الواحدة عن الاحرى مسافة ٣ انش (حيث ينتقل النهب مها الى السارود الاسبود المحيط بها) ثم معمل عضدة في نهاية الفتيل ودلك حتى لا ينفصل البارود بالسحب

المبارود في شكل اقراص.

باني معناً في ورق تشكل حرطوش وحيث أن هذه الأشراص متقوينة من مركبرها، لذلك يكفي ادحال الفتيل المحرد في هدة نقاط منه داخل هذه الخرطوشة لكي يتم الاشعال حيث يتم ادحال الفتيل على الأقبل مسافة ٢ انش داخل الحرطوشة

٣ ـ العبوات الجاهرة.

أ ـ الماديـــة

عب تجهيز الموات قبل بريبها ووضعها، وعندما يتم التحطيط لعمليه بنبف حسر و معن ما ، نتم ترتب العنوات وفضلها عن معصها لسهولة بقلها من قبل الإفراد ويتم مجمعها في مكان العمليه ومن ثم يوضع الفتيل المتهجر فيها ثم بربط باحكام وترود باجهزة الأنصاف كالمعاطيس ادا كان الهدف من الجديد او تربط نقطع من القياش على اهدف و ي وسيعه احرى لتشتها على الهدف

ولتقليل من أمكانية علم الأنفجار مروّدها بجهاري تفجير حيث أن هناشا فاتبى من صمن العسوة تم ترويدها نوسيلة التفجير حيث أدا لم ينفجر احدهما انفجر الأجراحيث ب هناك وسيلتين للتفجير وهذه الطريقة مستحسة في التدريب وفي تفجير أهداف دات شطابا كثيرة وتتوصيل وسيلتي تفجير ألى شريطين متفجيرين في عنوة واحدة بحيث أن فتيل الأماب والصناعق يشتان على الفتيلين المتصرين ثم ستعمل البلاستر لشيتها كه أنه يجب مراعاة بأن وسائل التفجير يجب تركيبها قبل تشيت العبوة على الهدف ولكن لا يجب عدم توصيفها بالعبوة قبل وصعها على الهدف.

العبوات الثابة المقاييس والشكل

ان المبنوات البلاستيكية هي الاكثر استميالاً في اعيال التحويب وهذا السبب يعود لفنوتها الانفجارية العالمية ووروبتها في التشكيل . وكيا أن معظم الآلات الصناعية واجهزتها معمولة من الحديد الصلب، فأن نضيع عرامات من الحادة المتفجرة كافية لاحداث اصرار فيها عير قابلة للاصلاح .

١ ـ يستحمل عبل متمحر ثلاثي المقدة يربط من وسط العبل مسه يطول اربعة أقدام
 ٢ ـ اقسسم قالس ال سي - ٤ (٣, ٥) باوسد) اوقالت سي - ٣ (٣, ٧٥) باوسند) الى قسمين متساويين

٣ ـ اترع علاف القالب عنه .

٤ .. اقطع نصف القالب شكل عرصي من منتصفه.

مم المتيل المتفجر في كل جزء من ربع القالب الباتع.

٣ . صبح كل ربعي قالب فوق بعضها بعضا بشكيل يكون في طرف كل واحد عقدة
 واصعط القالب لتعبثة العراغ الناتج من الفتيل.

٧ . اعد وصع الغلاف على القالب وعطه بالبلاستر

٨ ـ لمريد من الامان نثبت فتيلي التفجير بقطعة من البلاستر كل ١٠ الش

منع مادة عارلة معاومه للهاء على طرقي بهايه العثيل المتعجر والركب بجف.

١٠ ـ ئست المعتبل المتمحر حول العموه

يمكن عمل هذه الخطوات علَّى الفائب كله اداً ما احتجا الَّى كمياب كبر ممن بو د متمجره لتفجير هذف واحد

احهرة الصيق المتعجر

كثير من اعيال السعب والتندمير تحتياج الى التفحير المبنائي لعنوات معدده وهد يستحيل عمله دول الفتيل المتعجر ادا ما استعملنا وسائل عير كهرمائية للتفحير ، وهذا نورد عدة وسائل للتفجير باستعيال الفتيل المتعجر، لتعجير اكثر من عبوة

أ . التفجير المستقيم (توصيل العتيل بشكل دمستقيم»)


يستعمل هذا عسدما تكون الاهداف في خط مستقيم (كيا في الحسور الحديدية) ولا يستعمل هذا عسدما تكون الاهداف في خط مستقيم (كيا في الحسور الحديدية) ولا يستعم استميال فتيل متعجر واحد بل يوضع اثنان متلاصقان فلير الامكان و طعلوط المرعية السلاسير. ويجب أن يكون الحسلة الرئيسي بطريقة تكون الراوية لا تقل عن ٣٠ من الحهة التي يتم فيها التفجير. وفي حالة عدم التقيد بهذا فأن احتيالات عدم المجار العوات الخيفة التي يتم فيها التفجير. وفي حالة عدم التقيد بهذا فان احتيالات عدم المجار العوات الفرعية تزداد. أما طريقة ربط العتيل وتوصيله فسوف ساقشها لاحقا في المقرة (هـ).

ب - التفجير المستدير (توصيل الفتيل بشكل حلقات دائرية)

تستخدم هذه الطريقة عبدما يكون خطان متوازيان من الأهداف مفهولان عن بعضهما بمسافية حاليية مشلافي عطة توليد كهربائية كبيرة وابصا عندما تكون قياسات الهدف هير مصروفة ، هان التنوصيل البدائري هو اكثر ملاءمية واقتصاديمة في الوسائل المتعملة .

جدد التوصيل المتسلسل:

يستعمل التوصيل بشكل رئيسي في نسف خطوط السكك الحديدية



درحسدوق الوصل

بسممل اساسا عد مهجير عنوتين متلاصقتين في ان واحد كها هي الحانه عنده بصعه على طرقي مولد كهرباتي او مصحة الع

هما توصيل الفتيل المتعجر.

وصلة المنيل المتمحر - تستعمل لتوصيل طرقي الفتيل المتفجر او توصيل فبيس بعصها بمعص وفي حالة عدم بوفرها يستطيع استحال طريقة الربط حيث يربط الفتيلان سعصها لما الخيبط المدرعي ثلاثها حول البرئيسي - هذه طريقة تستعمل عالما في كافة الواع المتصحرات البلاستيكية .

عبرت ـ هيتش تستممل لترصيل فتيل ملفة واحدة مع الرئيسي الاحط انه ينقاطع عموديا مع الحط الرئيسي.

التفجير الكهربائي والتقنيات الملحقة به

١ - نيذة عامة :

طرق التعجير الكهبرينائي تستعمل بشكل واسم في التفجيرات الصناعية وفي التدريب على التمجير ات الصناعية وفي التدريب على التمجير المسكرية ودلك بسبب السيطرة التامة على التمجير بهده الوسيلة كها انها اكثر اقتصادية في حالة تفجير العبوات المتعددة بالإضافة الى انه من السهولة كشف اسباب عدم الإنمجار إذا حصل.

٢ - تركيب البوادي، الكهر بائية:

أ - المتفجرات القوية:

الخطوة الأولى في تجهيم وسيلة التفجير كهرسائيا هو ازالة اعلمة الشبحل من الصواعق والاسلاك الكهربائية ويجب الحدر نماما في التعامل مع الاسلاك الكهربائية للصاعق حتى لا يتلف جهار الاشعال داحل الصاعق او يحصل قطع للاسلاك غير مرشى او اي صور آحر.

ان طريقة رسط وسيلة التفجير الكهرمائية وتوصيلها، شبهه بالطريقة اللاكهرمائية التي يوضع ها المصاعق في العبوة ويتم تثبيت وسيلة التفجير وترتيب العبوات العرجيث يحب رسط الاسلاك بالعسوة ودلسك حتى لا يحصسل شد يؤدي الى قطع الاسلاك او اتلاف المشعل الكهرمائي داخل الصاعق.

ب المتعجرات الضميفة: (أما بشكل حيبات أو أقرأص)

ان المشصل الكهم سائي نقوم سفس الدور الذي يقوم به الفتيل بالنسبة لاشعال المادة المتمحرة الصميعة

١ . ١٥١ كان شكل حيات، صع راس المشعل في متصف الخرطوشة

 الافراص اعمل ثقافي بايني الخرطوشة ثم ادحل الاسلالة من احد الطرفين وحرجه من الطرف الاحر، ثم ادحلها ثانية وشفاها

المتوصيل الاسلاك

ان وسائل التمجير الكهربائية تتكون مما يلي.

١ ـ البادي، او النوادي،

ب ، اسلاك توصل كهرباتية

ح ۔ مصدر تیار کھربائي .

آن كل التوصيلات الكهربالية بجب ان تكون معرولة والاسلاك عير مكشوفة) ويشم دلت بواسطة البلاسش دلت بواسطة البلاسش بواسطة على عالة عدم توفرها، يتم العول جيدا بواسطة البلاسش بحيث يتم عرضا جيدا بعصها عن بعص وعن الارض، وقبل القيام بعملية التعجير، يقوم شخص دو معرفة وكماءة بالكشف على التوصيلات كافة وعلى موقع العوة.

ب .. ربط الاسلاك وتوصيلها وشبكها


أدا لم تكى الاسلاك مكشوفة يتم كشم ما طوله ٣ انشات من المادة العازلة ابتداء مى المائة العازلة ابتداء مى المائك، أمنا أذا كان العزل بواسطة المدهان أو أي مادة ملصقة على السلك المعدني، فيتم كشف هذا السلك بطوف السكين حيث يتم أرالة الدهان أو المادة العازلة بواسطة قصها بالسكين، (وفركهنا بالسرميل بين أصبعي الابهام والشاهد ثم تلف نهاية كل شريط أذا كان مكوما من عدة أسلاك وعيمة بحيث تتحول وكانها سلك وأحد

عملية شبنك جايق سلك مع بعضهم بعضناء

ان الموسلات المسرولة هذه يجب عدوم وضعها على ارض رطبة اوفي الماء حيث قد غنص التيار الكهربائي من الارض، وفي حالة عدم توهر مواد عارلة ستعمل الحجارة او الخسب او حتى ورق التعليف لعزاما عن الارض.

ج .. الدائرة الكهربالية :

حساك ثلاث دواشر كهربائية تستعمل لوصل الصواعق الكهربائية بالاسلاك وبمصدر



مكهرات التوصيل بالتوالي، التيار المتواري والنيار المواري المتوالي همن وجهه سعر المحريب والتدهيرية وساء على الحاجة وسهولة العمل يصح باستمال الوصيل ما فري عندا الدعوم التي والتحصل ومست عيد الدعوم التاليب والمحصل ومست بعص الحالات السادرة فاسها مصاحبه الى قوة تيار كهربائي اكبر من ملك الي بوسعا المحجر او المولد الكهربائي

١ . الدائرة المتنالية (التوصيل بالتوالي)

هذه الدائرة هي عبار عن عمر كهرنائي مستقيم من المصدر الكهرنائي وحتى انصاعق وتعدد عبر السبك الأحر، وعبدما يتم تصحير اكثر من صاعق، يربط احد اسلات انصاعق الأول بأحد اسلاك الصاعق الثاني بأحد اسلاك الصاعق الثاني بأحد أسلات لصاعق الثاني بأحد أصلات لصاعق الثالث وهكدا، وعدما يتم توصيل الصواعق بهذه الطريقة، ويبغى السلك عبر لموصول في الصاعق الأول والصاعق الأحير حيث هذه الاسلاك عبي التي توصل بالمصدر الكهربائي كالبطاريات وآلة المصجير

تحذير: حصلت هناك حوادت نيجة تيازات كهربائية غريبة باتجة عن طول الصاعق او الإسسلال الكهربائية عن الراسلاك بعصها عمى الإسسلاك الكهربائية، او الموسسلات، ولتصادي ذلك يجيد لعب الاسلاك بعصها عمى بعص، وتبقى هكندا الى ال يتم شبكها مع بعصها بعضنا وتوصيلها بألة التمجير، وهناك طريقال للتوصيل المتنالي

١ ـ المتوصيل المدائري

ب _ التوصيبل بطريقة ليمروع (LEABFROG) وهو عبارة عن توصيل مستقيم

٣ ـ التوصيل المتوازي والمتنالي المتوازي:

الترصيسل المترواري والمتراري المتالي يستعمل شكل واسع في الاغراص الصناعية حيث يتم توصيسل مثنات الصنواعق بعصها بمعص لتعجيرها مرة واحدة، لكها اصافة الى احتياجها لكمية كسيرة من الطاقة الكهربائية عانها تحتاجها لكمية كسيرة من الطاقة الكهربائية عانها تحتى لا يحدث اي مشل كلي او حرلي في وحسابتها عا يتطلب وجود خبير لتوصيلها، وذلك حتى لا يحدث اي مشل كلي او حرلي في عملية التعجير.

د، القحسمي،

١ معص الدائرات الكهربائية: ان الانطاء في الترصيل والتياس الكهربائي لا يمكن
 الكشف عبه بواسطة الجلفانوميتر، لذلك يجب تحديدها بواسطة النظر اولا قبل البدء بعملية
 معص الترصيلات الاحرى.

٢ - فحص اسلاك التمحير يتم إيصا فحص السلك اثباه توصيله ولف او غنده
 يكون حول عجلة اللف ثم بواسطة الخلفانوميتر

ا ما افعسل الاستلاك في كل جاية، ثم السكهما بالحلصاء ويتم وادا كانت الاستلاك سليمة قال الرة مؤشر الحلفانوميتر لا تتحرك أما أدا تحركت فهذا يعني أن هباك ماسا في الاستلاك

سه، أوسط الأسبلاك مع معصها في أحد الأطراب. ثم ألمس الطرف المقاسل من المغلمان المعادلة علما في الأسلال

٣ .. لمحص الدائرات الموصفة بالتوالي.

بعيد أن تكبول كل العبنوات موصية وصالا تاما فأننا بوصل الاسلاك وبهيتي الاسلاك بالحلفانوميتر فادا تحركت أنرة مؤشر الحلفانوميتر، فأن التيار كامل وادا لم تتحرك فهذا يعيى أن أحد الاستلاك بين العسنواهل فير متصبل مع الاحبر أو أي مشكلة أخرى في التوصيل لذلك يجب عمل ما يل "

أء اترك نهابات اسلاك التعجير مفتوحة

س ، اتجه الى الحره المفساد من نهايات سلك التعجير واوصل الاجراه (جد) ، (د) (وهي حبارة هن سلك الصناعق وسلك التعجير) باطراف الخلمانومية فادا تحركت الاترة فهندا يعني ان هساك سلكنا عبر موصول حيدا سواه في الصناعق اوفي سلك التعجير ، او ان يكون السلك عبر بطيف ، أما أذا لم تتحرك الابرة فهذا يعني أن المشكلة موجودة داخل دورة الصاحق عند ذلك بعمل ما يل: (جد) .

حد اربط بالحبره (ل) من الخلصانيوميثر سلكا موصلا للتيار الكهربائي (ن) بنعيث يكنون طولته كامينا ليصبل الى انقد الوصلات في الدائرة الكهربائية . اربط الطرف الابقد بالسلك (د) .


د اوصيل اللوصلة (ي بطيرف الجلفانوميثر الاخر ابي تحولا في ابرة المؤشريبين بان اجبراه البداليرة (ي و(د) سليمية بعدها استبر حول الدائرة بمحص كل وصلة بالجلمانوميثر وهذا يعني أن النسب يكس في هذا الحرم نصب


أ م فحص التوصيل المتوازي والمتوازي المتال *

كل حرد من هذه الدائرة يجب صحصه بشكل متعصل عن الاعر

هـ. ترصيلات آلة الشجير:

أن التسوصيسل مَكَمَّ الصَّجيرِ لا يجب الآيتِم قِسِلُ حَصَى كَافَة تُوميهالات الدائرة الكهربالية وقبل ان يكون أي فود شارح منطقة التائيرِ بالانصبار حندها يتم تمديد نهايات





الانه من عطينها وتوصل بهايات اسلاك التمحير بها ثم تعاد الاعطية الى مكاب بجب ن شدكتر باد الله التعجير يتم برعتها حسب عدد الصواعي المراد تمحيرها دفعه واحده وسم لنمحير بالنوالي عير طول معقول للسلك

٤ حسابات قوة التبار. (تطبيق قاتون اوم)

هما بورد ملحصه لحمدات قوة البيار واحتياحاتها لدائرات كهر ماثية معدده قد مشمل عددا مسوعا من الصواعق، ويجب التقيد بها يقي.

١ يـ ستعمل بوعة واحدا من الصواع في بقس الدائرة الكهرباتية

٢ ـ لا تستعمل اكثر من (٣٠) صابحقاً في كل مجموعة من التوصيل المتنالي المهواري

٣ عدما يتم التوصيل المتواري عبر مجموعات يجب وضع نفس العدد من انسواعق
 ل كل مجموعة

 إلى استعمال بفس السوع والطول من الاستلاك في كل حانب من مجموعات الدائرة الموارية المتنالية.

تحذيس في التوصيمات بالتوالي والتوالي التوازي قد بحدث عادة أن لا تنهجر احدى المجموعات من الصنواعق، لذلك يجب الانتباه والقحص ثم اللاف هذه الصواعق التي لم تمجر بعد تحديد مكانها.

الدقائون أوم.

المساب عدد الصنواعق التي يمكن تفجيرها مرة واحدة بواسطة مصدر كهربالي فال القابول الأساسي للكهربالي (قابول أوم) يجب فهمه ومعرفته وهدا بصه.

ان شدة ألتيار (بالامير) تساوي غُوة جهد القوة الدافعة الكهربائية (بالمولت) مقسومة على قوة المقاومة (بالأوم) (مقاومة الدائرة الكهربائية).

شدة التيار * المقاومة / فرق الحمد

حيث يمكى وصعها بالصيعة التالية

فرق الجهد = شدة التيار × المقاومة

شدة النسار = الاميمراج ، فوق الحهد = المولتاس المفاومة مقاومة الدائرة (التبار) عبر هذا المسادون مستطيع حساب التيار الكافي لتمحير اي صوة بريدها ودلك بمعرفة هذا المقانون ومعرفه كمية التيار الكافي لتصجير الصاعق. وفي المقرات اللاحقة بورد أمثلة حساب النبار الكافي لتصجير صواعق موصلة بالتوالي، والنوالي التواري مع ملاحظة انه في الطريفتين الاحرتين لملتوصيل لا ينصح بوصع اكثر من حسين صاعقا مرة واحدة

حساب القوة اللازمة لتيار موصل بالتوالي :

يكمي ه. ١ أمسير مفص البطر عن عند الصنواعق الا ان المنولث يوداد باردباد عدد الصواعق وطول السلك.

مثال

مشلا هساك داشرة تحتوي على ١٠ صواعق وحاصة كل صاعق يجوي مقاومة ١٢ اوم (انظر الحدول رقم ١٠٤) وطول ١٠٠٠ قدم من سلك مزدوج ١٨ عوج دو مقاومة ١، ١ اوم العلر الحدول رقم ١٠٤) قال المقاومة الكلية للتيار هي مجموع مقاومات الصواعق (١٠ × ٢ اوم = ٢٠ اوم) واسلاك التفجير (لعنان كل واحد ١٠٤ اوم لكل ١٠٠ × ١ امم المراد ١٠٠ المراد الومل في ١٠٠ امبر عبر التيار يكون اوم في الجهد = المقاومة × شهدة التيار.

فرق الجهد = ۲۰۸۸ × ۱۰۸ × ۲۹۰۸ موثت.

لذلك فانه من المكن القيام بعملية التفجير بقوة ١,٥ امبير و (٠٠) فولت.

جد الحسابات بالنسبة للتبار الموصول بالتوازي:

التيار الموصل بالتوازي، بحتاج إلى قوة تيار اقل (٣, ١٠ امبير) للقيام بعملية تعجير كل صاعق لوحده. لكن الصدد الكيلي للامبير يريد باردياد مطرد بالسبة لعدد الصواعق لذلك عاما محتاح لتعجير عشرة صواعق إلى ١٠ × ٣, ١٠ ٣ امبير (الجدول رقم ١٠٤).

١ .. مقاومة السلك -

مضاومة السلك في تينار مشوازي هي مستنوى المحسرى الذي يتبعه التيار الكهربالي للوصول الى كافة الصواعق، ولحسانيا يكون بالخطوات الثالية ·

 ١ . احسب المقاومة من مصدر الثيار الى اقرب صاعق ثم من النهاية الى مصدر وار.

٦- احسب مقاومة الاسلاك بتوصيل اقرب وابعد صاعق ثم تقسمها بالنصف
 جـ ـ اصف (۱) الى (س) للحصول على المقاومة الكلية للسلك.
 مـ ق الحمد = شدة التبار × المقاومة.

المقاومة = ۰۰،۶ × ۲۰۰۹ = ۱۰۰۹ اوم ۲۰۰۹ اوم ۲۰۰۹ اوم ۲۰۰۹

مقاومة السلك (باستثناء الصاعق) هي مجموع مقاومة سلك التضجير. (١٠٠٠ قلم ، ٦٠٤ اوم لكل ١٠٠٠ قلم) ومقاومة ٢٠ قلما. وبها ال السلك مردوح بصبح ٤٠ فدما عبار ٢٠ كوح (٤٠ فدم ، ٢٠، ٢٠ أوم لكل ٢٠٠٠ قدم) يصاف اليها الثيانية عشر وصلة الاصافية للسلك عيار ٢٠ كوج مقسومه عنى النين

 $\frac{4, 17}{1, 17} = \frac{4, 17}{7}$ $\frac{4, 17}{7} = \frac{4, 17}{7}$ $\frac{4, 17}{7} = 1, 17$ أوم ورد بصبح معموع مقاومة الاسلاك 1, 1, 1, 2, 3, 3 اوم مجموع مقاومة الدائرة الكهربائية $\frac{4, 17}{7}$ أوم معدل مقاومه الإسلاك 1, 3, 3 اوم معدل مقاومه الإسلاك 1, 3, 3 اوم 1, 3, 3

معدن مقاومه الاسلاك ۸٫۱ اوم + مقاومه الصناعق ۲۰ و اوم ۴۸۰ اوم ورق الحهد = المقاومة × شدة التيار ، فرق الحهد = ۸٫۸ × ۳ = ۴۰.۵ فولت لذا قال الذائرة يمكن تفجيرها بواسطة تيار قوته ۳ اصير - وفرق جهده ۴۳ فولت

د. حساب احتياجات المقوة لتيار موصول بالتوالي والنوازي.

المدائرة الكهر بائية الموصولة بالتوالي التواري يتم عملها بتوصيل عدة مجموعات من المسبوعق بشكل مسواري في هذه الحيالة من الدائرة يكمي ه. ١ اسبر لتعجير كل من هذه المجموعات بعص المطرعي عدد الصواعق في كل مجموعة. لهذا قال الاصبراح الكني يعادل ه. ١ صعف عدد المجموعات.

١ .. مقاومسة السلك.

مقاومة السلم يتم حسابها كيا في حالة التوصيل بالتواري.

٢ .. مقاومة الصواحق:

مقاومة المسواعق حسابها على قاعدة ٣ لوم لكنل صاعق في اي من المجموعات مقسمة على عدد المجموعات وفي كل مسموعات وفي كل عموعات وفي كل عموعات المقاومة الكلية للصواعق = ٣ لوم × ١٠ × ١٠ لوم مقسومة على * عموعات = 2 لوم .

مشبال حسابي 🕆

ا هر من دائرة من حس جسوصات في كل مجموعة صاعفين موصولة بالتواري سلك عبار ٢٠ كرم (٢٠ اوم مقاومة لكل ٢٠٠٠) قدم بين كل واحدة واحرى مساعة اربعون قدما ومتصله مصدر كهر سائي عملية حساسة الاميرام والعوائج تتم كيا يلي:

الأمسيرات = 0, 1 (أمسير لكبل مجموعة) × 0 (عند للحمومات) = 0, ٧ امسير كل عمدوعة مضاومتها ٢ أوم أدا ٢ × ٢ = 3 أوم مضاوسة للحمدوعات للموصولة، هناك حمس

محمومات بالتبواري، اد مقاومه الصاعق داحل هذه الدائرة = \$ * 8 = ٨ ، ١ اوم معاومه السنت الدي طوله ٥٠٠ قدم ثباتي وسلك التوصيل طوله ٤٠ × ٢ = ٨٠ قدما (٢٠ كوس) ٢٠ ؛ ١ + ٠ . ٨ = ٢ . ١ أوم المالاصافة الى ثباني وصلات ٤٠ قدما (٣٠ كوح) مقسومه عمى ائس ۸۰ × ۶۰ = ۳۲۰

۲۲۰ × ۲۲۰ / ۲ = ۲, ۱ انج.

أعدول رقم (١٠٤) معلومات لاستعيامًا في حسابات التفجير الكهربائي

١ ـ التيار المطلوب لتضجير صواعق كهربائية موصولة بالتوالي ٥٠ ١ امبير

 ٧ ـ التيار المطلوب لتمحير صواعق كهربائية موصولة بالتواري = ٢ - امبير × عدد الصواعق # Y ارم ٣ .. مقاومة صاعق كهربائي حاص

أوم × عدد الصواعق إلى المفاومة الكفية أعسواعق موصولة بالتوالى Y :: - Y ارم + عدد الصواعق ه .. المقرمة الكلية لصواعق موصولة بالتوازي

٦ ـ مقاومة سلك التحاس حسب الاقطار المختلفة

اللقاومة بالإوم	سبة الطول الي	القطر	الاستعيال	عدد الكوج
ئكل ١٠٠٠ قدم	الوزن (قدم لكل باوند			الكوج
				
٠,٧		1-/1	كافة الاستمهالات الثقيلة	٧.
٠,٣	V.4	1/1	كافة الاستعهالات الثفيلة	1 t
.,4	17,3	1/1	كافة الاستعهالات الثقيلة	1 1
1,9	Τ+	A/1		
1,*	Y1,A	1-/1	خطوة الانارة	۸ ا
1.3		11/1	خطوط الامارة	1.
Y, .	۸٠	13/1	خطوط الأمارة	1.7
1,-	174	4./1	خطوط رصاصية عادية	18
7,1	7-7	Y#/1	حطوط رصاصية عادية	17
		ĺ	خطوط رصاصية عادية	14
			حطوط مزدوجة للتضجير	
1.,7	TTT	4./1	سلك توصيل عادي	٧.

٢ .. مقاومة الصاعق

الله المقاومة الكلية للصنواعق في دائرة كهر بائية بتناقص بسبيا (طُرديا) باردياد عدد الصواعق في الدورة الكهر باثية . حيث ال التيار يجت ال يمر عبر عدد من اسلاك الصواعق لذا تكون المقاومة الكلية لمشرة صواعق حاصة موصولة بالتواري "

ه£ + ۲ × ۲ په اوم

مثال حسابي.

امرس دائرة كهر مائية تحوي عشرة صواعق متصلة بطريقة التواري بواسطه سلك عبار ٢٠ كوح (مقاومة ٢٠٠٧ اوم لكسل ٢٠٠٠ قدم) والمسافة بين كل واحدة ٢٠ قدمنا وهي موصولة مصدر الكهرباء بواسطة سلك طوله ٢٠٠٠ قدم (مردوح) (مقاومة ٢٤، ٦ اوم مكل ٢٠٠٠ قدم) قال الفولتاج المطلوب لاعطاء ٢ امبير عبر الذائرة يشم حسامه كما يلي ٢

وهكدا تكون المقاومة الكلية ٧٠ + ١٠٨ = ٨٨٨ اوم + ١٨ اوم = ٦ ، ٩ اوم

لان المقاومة الكلية تكون مجموع المقاومات الحرئية في هده الحالة الحد الادمى للعولتاح لمطلوب لتضجير هذه الدائرة هو:

هرق الحهد: = شدة التيار × المقاومة

مرق الجهد = ۲٫۹ × ۲٫۰ × ۲۲ قولت.

فَذَا يِمكن تَفْجِيرِ الدَّاتُرةِ بواسطة مصدر كهربائي فرق جهده ٧٧ فولت وشدته ٥٠,٧ سير.

من كل هذه الامثلة الحسابية سنتسع بان آلة التمجير الصعيرة لعشرة صواعق دات تسار شدته ه. ١ امسير عبر كافية لاعطاء ثيار كهر بائي لتمجير حتى الدائرات الكهر بائية الصعيرة سواء موصولة بالتواري او بالتوالي التوازي

سعيية وحدة الطاقة ا

ان الاصطلاح او التسمية المبراج - فولتاح لوحدات الطاقة او مولد الكهراء تستعمل لتحديد عدد المحموعات من الصواحق التي يمكن وصمها في دائرة كهرائية التواري التوالي وكذلك عدد الصواحق في كل مجموعة.

من اجل حساب سعة المولد نشع الخطوات التالية:

 ١ ـ نفسم عدد اميراح المولد على ١,٥ لتحديد عدد المحمومات التي يمكن وصلها بالنواري

٢ ـ مقسم عدد فولتاح المولد على عدد اسيراج الدائرة (١٠٥ × عدد المحموعات)
 لتحديد الحد الاعلى من المقاومة بالارم الموجودة داخل الدائرة.

٣ . بطرح مقاومة اسلاك التوصيل واسلاك التفحير من المقاومة الكلبة المسموح ب

و بني بم حسانها في المقبرة (٣) اعلام والناتج هو عبارة عن المقاومة المسموح ب بنصو عن داخل الدائرة الكهربائية

عموعة بصرب الحد الاقصى من الصواعق لكل محموعة بصرب المفاومة السموح بالمعمومة على مقاومة كل صاعق (٢٠٠ ما مصموعة على مقاومة كل صاعق (٢٠٠ وم)

مثسال

افترض جهار تعجير فيه .

١ ـ ٣ كيفو واط، ٧٢٠ فولت، ١٣٠٥ اصير (مولد الكهرباء)

٣ ـ دائرة كهربائية تحوي داخلها على صواعق حاصة

2 ـ سلك ثنائي طوله 200 قدم -

٤ . سلك توصيل عيار ٢٠ كوج طوله ٢٠٠ قدم.

والان من هذه المعطيسات نقبوم بعملينة حسبات الحيد الاعلى من العسواعل في كل المجموعات المسموح بها في الذائرة الكهربائية وعددها كيا يل:

٥ , ١٣ + ٥ ، ١ × ٩ (عدد المجموعات المكن وصلها بالتوازي)

٢٢٠ + (٩ ، ١ × ٩) = ١٦,٢ اوم (أخد الاقصى من المقاومة المسموح بها للنيان)

مقداوسة الاسلاك هي عبدارة على مجمدوع مفداومدات اسلاك التفجير وبصعب مقاومة اسلاك التوصيل

ده ما تم استعال سلك التوصيل كاملائي توصيل المحموعات والدائرة موصولة بالمولد بواسطة سلك التمجير كاميلا عسدها تكون مجموع مقاومة الاسلاك يساوي \$. ٦ + ١ = ٢ ، لا اوم ٢ ، ٦ ، ٢ - ٤ ، ٧ ه ٨ ، ٨ اوم وهي الحد الاعلى من المقاومة المسموح مها للصواعل في الدائرة الكهرمائية

خد الأعلى من الصواعق لكل مجموعة = ٢٩٠١ أي ٣٩٠ - ٢٠ صاعقا

ه . التمجير الكهربائي الثنائي الزدوج:

لتطبق هذه التسمينة لذي استميال جهازي تفجير كهبربالين مستقلين، يجب أن تحتري كل عسوة على بادلين كهربالين يظهر الطريقة السليمة لتركيب وسيلة تمجير لبالية وسيد تمحمر ثنائية مردوحه وهذه الطريقة تكون عملية عبدها يكون هناك متسع من انوفت بتركيب المنوة وتشنتها كيا في مرامع التدريب

٢ ـ وسائل التعجير المحتلطة (كهريائي ـ لاكهربائي)

كل عسوه تحوي مادي، كهمر ماثي وبادي، عبر كهرمائي (اما ال مكون مو سطه صاعق طوفي او فتيسل متمحس امنا ادا كانت هسالل عسوات متعددة براد تفحيرها مرة واحده فيحس متعمال الفئيل المتمجر

الشكل (1-13) يسين لسا الطريقة السليمة لتركيب هذه الوسيلة الشاية المحتمة عملية . يجب تركيب الموسيلة السلاكهر سائية اولا قبل عمل الدائرة الكهر نائية ودلث لنفيام بمملية التعجير ادا ما حدث طرف طاريء لا يسمع بالبقاء في المطفة

ل كل ما تم دكره سابقا يبطق في حالة توهر اللواد والتحكم في السوف المع اما ١٥١ لم
 تكى تنوم بسبب او لاحر فندكر ها كيفية الحصول عليها والدائل

أرالاستلاك

من الممكن استعيال استلاك كهر سائية او استلاك غصصة للاتصالات السلكية في عملية التمجير مع ملاحظة انه كليا قل قطر السلك رادت مقاومته للتيار الكهر مائي وصعر حجمه وقل وربه الما ادا ارداد قطر السلك راد الورب والحجم وقلت المقاومة وصعب بقله وقسل استعيال اي سلك في عملية بعجير يجب محصه في منطقة بعيدة عن منطقة التعجير للتاكد من صلاحيته

ب مصيدر الطاقة:

١ _ يمكن استحدام مطارية السيارة المشحومة (حيث تعطي من ١٧٠٦ هولت ٠ ٣٠٠٠ مبير خلال فرة قصيرة من البرمن) ولكنون هذا المولتاح منحمص لذلك ينصح باستعبال طريقة التوسيق بالتواري (بدلا من التنالي والتنالي - التواري) ويكون سلك التمحير دو قطر اكبر من العيار ١٨٠ كوج.

٢ .. يمكن استحدام مطارسات المالاش (البطاريات الحافة) حيث فرق حهد كل بطمارية هو فراء وقوة التيارات امير لفترات قصيرة من الرص مع ملاحظة الإسطارية واحدة مهم تكفي فقط لتفجير صاعق خاص واحد وسلك تعجير قصير قدا يجب استعمال اكثر من مطارية وأحدة.

ب مولدات الكهرباء التي تعمل عن بعد: حيث يمكن استعالها كمصدر كهربائي
 ليتمحر

٤ ـ التيمار الكهرمائي المرلي. حيث انه يمكن استعمال التيمار المساشر في تعجير

ح- وسائل فعص الاسلاد والوصيلاب

اللاسور. الاحرار سنت البير الفير الري هيسأبيات التفسيوات الييناسفية وطيران وصييشنا

أر معلومات عامة


ن التاثير الذي تحدثه العبو ةالمصحرة على هدف ما تحصح الى عده عواص منها نوع تعبوه وكمبنها والوضاع السبي للمنعجرات ووضع الهدف خطة التمحير والخواص نغيريائية للهدف، ونوع وكمية الوسط عندما يتم التعجير

ال للهارة والقدرة على احداث اكبر تأثير س المادة المتصحرة على هدف ما يعسمد على حبرة الاشتخاص المُسوِّ لين عن عملية التفجير ، وعددهم قليل لذلك من احل وبلك الدين لا تنوفر عبدهم حبره طويلة في هذا الحقل سوف بورد لهم بعض الحسابات التي لرشدهم الي طرق العمس والاستصادة القصوي لدلك عليهم انباع المعادلات المدكوره والقوابين والفواعد كدبيس يعتمدون عليهما في عملهم حيث أن هذه المعادلات والصوابين مائحة عن تجارب في طروف جوينة متصيرة ومتسوعنة وتتبحية احتيارات عملية من المعروف ال التاثير الدي تحدثه العبوات من نفس المادة المتمجرة تشاسب طردا مع وربياء الدهله الطاقة البائجة تستشر في كافة الإتجياهات المحيطة بالعبوة عبد التمجير مما يعطى تاثيرا عثي كل حسم يتواحد حوها سواء كان في الهواء أو الماء أوتحت الارص أو الحسم من الكوتكريت أو المعدن الراح، لهذا فان العبوة الموصوعة داحل الهدف باحكام، فالد تاثير الطاقة يكون على كل احراء الهدف المحبط مهذه العموة وبدنك يكون التدمير على اقصاه. وأدا لم يكن هناك تجاس في قوة ومقاومة اجراء الهدف حول الصوة فان التاثير التدميري يتركز اكثر على المطقة الأصعف من أهدف وما ادا ثم وصدح العبسوة في وسط غير متحباس (اكثر من مادة محيطة بها) مشالا بين الأرص والكوبكريت الفدال يقاومان انتشارها لهذا فال حزءا صغيرا من الموحة التفحيرية يؤثر على الكوبكسريت، ولاحداث تاثير اكبر بجب ريادة كمية المادة المتعجرة حتى يتم تكسير وتدمير الهندف، وبناستعبال اكثير كشافة من الحنواء حول المادة المتعجزة اللاصقة للهوء، عما يدهم بالموجة التمجير به باتجاه الهدف، ويهده الطريقة يمكن توميرها سسة ٧٠٪ من المادة المتمجرة لاحيداث بقس انشاشير في الهدف المافي الاعراص التحريبة وفي حرب العصابات فيحب توفر عامل الحكمة في استميال المواد المتعجرة لصعوبة الحصول عليها.

ب. قطع الفولاذ والحديد الصلب:

١ .. القسولاذ

هساك اسواع متعددة من الصولاد تختلف عن بعضها في درحة القساوة والمدوسة والثمدد الح وسوف بورد هنا بعض الحسابات لقطع المولاد بتركياته المحتلفة بستممل المعادلة التالية لقطع فولاد التركيب بواسطة التمحير ورن العبوة = 7 / ٨ مساحة مقطع الفولاذ بالانش المربع . او ورن العبوة = 1 / ٣٦ مساحة مقطع الفولاد بالستمتر المربع . بالنسة للشكل (٣٠٠) تكون الحسابات كما يلي :



```
مجساء البرعطان
```

نوان ۱۹۰۰ میده میده نمه دو توسط این در تا ۱۹۰۰ می در تا ۱۹۰۰ میل مربع این در تا ۱۹۰۱ میل مربع این در تا ۱۹۰۱ میل در تا این این در تا ۱۹۰۰ میل در تا این این در تا این در تا ۱۹۰۰ میل در تا این در تا این در تا ۱۹۰۰ میل در تا این در در تا این در در تا این در تا این

د عمل فيده معهم سنجيل ١٩٧٥ کا دوله من کراني ادا اين

See man

ان آن د ۱ ه ۱۳۹ میشد. د سیاحه ممارضی ۲ م ۱ م ۱ م ۱ م ۱ م ۲ م ۲ م ۱ م ۲ مید ۲ استاحه ممارضی ۲ م ۱ م ۲ مید ۲ امارش د ۱ م ۲ ۲ م ۱ م ۱ م ۱ مید ۲ مید م م امارش د ۱ م ۲ ۲ م ۱ مید از این این امار امارهما می امارلاد

الملافية يس النظام المري والد يطان

١٠ اسل ١٠ ١٥ ٢ سم

in F 9PV - name 1 1 2 minut 1

Name and Address of the

٥ كيدي هراي - ١٠٠٠ هراه - ٢٠٢٩ ماويد .

.

1 10 LOT - 21/2 1

۱۰ و ۱۰ و ۱۰ و ۱۰ ۹ مارید می داده می د ۱۰ کندیم در داده در داده در د ۱۰ کندیم در د ۱۰ کندیم در داده در د ۱۰ کندیم در د ۱۰ کندیم در داده در د ۱۰ کندیم در د از ۱۰ کندیم در د از ۱۰ کن

ب ـ المرلاد من الاشكال الاسطوانية او علمه - - - بي

المسلاميل الصولادية حيث أن سكلها الدائري لا يسمح بعمل تماس كامل مع العبوه بسع لمعدلات البائمة

لورن = مساحة المقطع بالابش المربع أو الورن = 1/4 مساحة المقطع بالسئمر

لمرب

. مساحة مقطع دائري = ٣٠١٤ × مربع بصف القطر

الحسابات حسب الشكل (١٩)

الحسابات = ١٤ . ٣ × (بصف القطر) ٢

اخسانات = ۲,۱۶ × (۳) ۳ = ۱۳.۵۳ ایش مربع او ۳,۱۶ × (۵) ۲ = ۷۸.۵

د تستعمل أما ٢٣.٥٣ باويد من أل تي أن تي أو ٧٨.٥٠ × ١٤/١ = ٢٠.٥ كنفس أدا أودنا استميال مادة سي ٤٠ ندلا من أل تي أن تي قاننا في هذه الحالة سنفمل المعادلة الأولى ودلك لان هذه المادة مربة ويستطيع وضعها بشكل ملاصق للهدف في كافة الاتجاهات

السورت = 4/4 المساحمة = 4/4×19,07 = 4,2 ياوند تي ان تي = 4,2 + . 4. 1 = 7. 1 باوند سي = 3

او ۱٬۲۱ × المساحة = ۳۹/۱ × ۴۸،۱۷ × ۲،۱۷ کلمم تي ال. تي = ۲،۱۷ + ۲،۲ = ۲،۱ کلمم سي - ۶

ج .. قانوں ثامب .

وفي حالة عدم معرفه المعادلات المتبعة لحساب المعولاد متبع الطريقة العامة التالية مشكل قالب ال سي ٣٠ او ال سي ٤٠ بطريقة يكون فيها اكثر علوا، واكثر عرصا او يكون طوله بطول المساحة المراد قطعها وقد اعطت هذه الطريقة درجة كبيرة من المجاح.

درقطع السكك الجديدة

ان العولاد المستعمل في السكك الحديدية يدخل في تركيبه سببة عائية من الكربون عا يجعله اكثر فسناوة واقبل مروسة من عولاذ التركيب او صيره لدا فاننا معتاج الى كمية اقل من المتمحرات لقطعه ولاحل قطع ما وزم ٥٠ ماوند من السكة الحديدية مضم قالب تي ١٠ تي ورسه مصعب ماومند على مقطع السكة وللاوزان الاكبر مستعمل ماويد واحد من ال تي ال تي

٢ ـ أخديدُ الصلب (الصب) .

يستعمل كثيراي الصناعة مثل اسطوانات البخار، قطع فيار السرعة، قواعد الآلات

والماكيسات الح يمكن التعرف عليه سهولة حيث بكون مطحه حبيات وروالدائريه ويستعمل لحمولات عاليه وهوهدف حيدي اعزال التحريب حيث اله يجماح لي عابه كبره للاصلاح وقد يستحيل ذلك اداما مم التعجير عليه حيث اله في معظم اخلاب اداما حمل اي تشفق في قطعة حديدية مصوبة فاله يتم تعييرها حيث لا يمكن اصلاحها


ن بسبه الكتربيولة فيه عالية حيث تجعله صلب حدا ولكه قابل لدكسر بسهوله لا توحيد أي مصادلية لتحتليد كمية المتعجزات اللازمة لقطعه ولكن لكويه قابل لتكسر بسهوله فانه تحتاج الى كميات اقل تكثير من تلك المنتعملة في فظم المولاد من نفس خجم وهذا يتم اكتسابه بأخيرة الآناء التدريب.


٣ ـ وصع العبوات .

من المهم حداً الساه وصبع العبوات ال توصيع شكل ملاصق تماما للهدف حيث ال وجسود فقياضات هوائية مالرعم من صعرها قد تقتص موحة التمجير وتبددها ما يقلل من تاثير الاستجدار على الهندسب كيا ال الاهبداف الموجودة فيها روايا يهبسب وصبع قوالت تي ال تي هيها لدلك ينصبح باستميال المتعجرات البلاستيكة حيث يمكن تشكيلها بشكل يلاصق الهندف تماما ويمالا المسراحات الموجودة. ومن اجبل قطيع هده، من مادة العولاد فان المادة المعجرة يجب ان توصيع على مقطع عرصي عنه وقتد على امتداد الطول المرد قطعه

اما دوا تطلب الوصع المبيت الهبوة على جانبي الهدف لدلك بجب وصع العنوة نظريفة متناطرة (اي لا توضع الواحدة مقابل الاخرى بل يتم ترك مسافة) ودلك كيا في المقص حيث ادا ما وصعت الاولى مقابل الاحرى مناشرة فان صعط المحار الاول يصطدم بصعط المجار النابة المقابلة ولا تحصل عملية القص

واما بالنسبة للقصبان والالواح والكابلات المعدية صعد عبلية حساب العبوة اللارمة المسم الى قسمين يوصعان في جهات عثلمة وذلك لابيا ادا وصعت في حهة واحدة فانبا قد تطلبوبها او تشتها فقط ولا تقطعها والشكل (٥-٧) يبين أنا كيمية وصع العبوات على انواع متحددة من اشكال المثر كيات والاهداف ويلاحظ بان المعوات الصعيرة هي ثابتة الورن والشكل وادا ما تطلب الاسر عيمكن قصها ارحمها بطروقة تلامس الهدف دون التمرس المغيل المتصحر، او يمكن قصها من النصف ويلاحظ ايصا في الشكل (٥-٧) ان المنوات المعرفة للهندف وشتبة عليه وهذا التثبيت مروري حدا خاصة في الأعداب اسحرته او مات الاهتراز حيث يتم التثبيت بواسطة المربط او الملاسم أو اي مواد الاصفة تجارية ادا ما كان النورن حفيما ويمكن اسميال المساطب المسوات في الاعداف المديدة، وعدما يم تعجير الاعداف المديدة الها تعلق شطايا على سرعة عالية وتطلق في مساحات معيدة لدلك ادا اردنا تلاي هذه الشظايا محيث لا تنطق بالجرادات الوقاية التي يجب المعوات كي والشكل (٥-٨) في اتجاه مضاد بالاصافة الى اجرادات الوقاية التي يجب الاحوات كيا في الشكل (٥-٨) في اتجاه مضاد بالاصافة الى اجرادات الوقاية التي يجب الاحوات كيا في الشكل ادارات الوقاية التي يجب ال





يمحده الأشحاص الموحودون اثناء عمليه التمحير عندما يراد تدمير الأب و ماكب (كنامجركات الكهربائية والمولدات والثوربيات وعده الماكينات الح) لدنك عجب وط العوات نجت الاماكن الحساسة مها نقدر الامكان

ج _ قطع الخشب

١ مكن تدميرها بواسطة الجرائق وقطعها بواسطة المتعجزات وسنعمل مفجر اداما تطلب الوصع توفر عامل رمي بين البلد، بالعملية والتفجير كيا ان وضع بعبوه د - اهدف يوفر كمية كبيرة من المتفجرات وهذا يتم ادا توفر الوقت الكافي بين عمل حفر وتشا المدف يقمرة

٧ ـ حسابات العوة.

أ ... معادنة للتثنيث الخارحي للعبوة عن الهدف

 ١ ـ العنوات لفظع الاشجار وعواميد الحشب يمكن حسامها نواسطة المعادلا الدلية

السطام البريطاب

الورد. (قطر الهدف) ٢ بالانش المربع / ٤٠.

النظام المتري

الورد = قطر الحدف بالسنتمتر / ٥٥٠

فادا ما نظرنا الى الشكل ٥ . ٩ قال الحسانات تكون كيا يلي

ادن نستعمل اما ٣٠٩ ناوند من ال ثي . ال أي او ٢٠٦ كيلو غرام صه لقد الهدف

٧ .. لقطع حشب دي مقطع مستطيل او مربع فالمعادلة تكوب.

الورن * المساحة بالامش المرمع او الورق = المساحة بالسنتم ٢ انظر الث (٥ ـ ١٠). • ٤ . • ٤

ممادلات لوضع العبوة داخل الهدف؛
 ١ ادا كان الشكل دائريا والقياسات تتطابق مع الشكل (٥ ـ ٩).

ڻي. اٺ، تي

ادل بستممل ٢٠٠٠ بأوبد أو ٣٥٧ عرام من مادة ألَّ تني ال أي داخل الهدف. تعدم

٢ _ ادا كان شكله مربعة أو مستطيلا:

٣ ـ وضع العبوات

من المصدل وضدم العبوات في قوالد ال تي الله تي طريقة يكدون فيها المحور لطبولي عدوديا على مستنوى المقطع المرادقصه كيا هوفي الشكل (٥ .. ٩) والعبوة يجب ال تمطى اكثر من نصف المسافة حول الهدف المرادقصة.


الما بالسبة للهدف السنطيل-الشكل فتوضع العبوة على احدوجوه الطوال فيه لقطع عواميد حشبيبة تحت المناه يمكن استعبال عبوات قطبية كياهي في الشكل (١٩٠٥) الالقب البدي يعمسل في جدع الشخرة يجب ال يكنون اكثر من نصف قطرها (تحتر ق قلب الحدم) ويكنون قطبره كافينا لادخال المبوة ، والتصغرات الصلبة يجب طعنها قبل وصفها كمبوة (انظر الشكل ٥ - ١٧) وبعد تركيب الصافق والباديء يتم تعطيتها بالتراب الملل او المعرى . "

ملاحظية. (الانتشباب الحياصة جدا تشتمل عادة سبب درحيات الحرارة العالية والوميض لناتج عن الانفجار الا أن مادة ال أي . أن . أي هي أقل سبباً من المتعجرات الاحرى للاشتعال؛

د. حبوات نسف المواد البنائية :

أرمعلومات عامة

آل بساءات الكنونكريت والمرمر الصغير او للواد الشبهة هي عادة دات حجم محيث الهما تحدات الكنونكريت والمرمر الصغير المنافقة عنداح الى كمينات كيرة غير اعتبادية من المضامات يعتفرون حتى الى الكميات الكافية للتدمير الحزي للجسور او الانعاق العكافية كيا المضامة على المحالمة وشبتها تتطلب وقتا كيرا عادة لا يتوفر إيام المفاومة والرحال حرب



لعصب من لدلك منتجب اهداف صحيرة كعواميد الحسور أو العوميد التي برنكر عليها. المكينات الع

المعادلات الحسائية لها ﴿ يَتُم حَسَابِهَا وَفِقًا لَلْمَعَادُلَاتَ الْتَأَلَّيْةِ

الوران = (مصف قطر الهذف) ٣ × معامل المادة × معامل المادة العارفة ناويد او

الورد = (مصه الفطر بالسّيمتر) ٣ × معامل المقده × معامل المادة العارثه كينو عوام

ملاحظة أصف ١٠/ للعبوة التي تم حسابيا أدا كانت أقل ص ٥٠ ناوبدا أو ٢٧٠ كينو عرام

أرائميف قطر المدفء

وهمو عبدارة عن المسافة بالقندم او المديسمياتر التي يجدان تدخل فيها المموة دحل لهدف لتحقيف التدمير الكلي للهدف تقاس من السطح الذي تدخل منه العبوة فمثلا اداما اردما تدمير جدار من الكوبكريت عرضه قدمين بواسطة وضع المبوة على الحاسم الاحرمن الهدف ادا تكون قيمة بصف القطر في المعادلة = ٢

ب معامل المادة: بن قيمة معامل المادة لانواع متعددة من التركيبات ومواد البناء مجدها في الحدول رقم (٥ - ١)

السانة	مسافة نصف القطر	معامل الجاما
التسراب	عل النيم	+,1+
المرامر الطبيعيمية الملمي	کل اقتیم	.,60
الحشسب المغوي والمواد المترابية فلبناء		
مرمز قوي كونكريت علاي	ائل س ۴ قدم	1,91
	+_+ ت دم	1,00
	0.¥ثلم	1.00
والصحر	اكثرس لأطع	1.10
الكومكر يث السميك الكيف	اللق من ج تقم	4,44
	9. ه قدم	1.40
	۵.۷ قدم	4,58
مرمر من المدرجة الأولى	(کٹر می∨قدم	4,00
الكونكريت الخوى	الل س 4 كلم	3.11
	من ۲ د ۵ قام	3.31
	من ٥ ـ ٧ كلام	1,
	ا≎ترمن∨قم	+ , A#

حسس معامل مادة التعطية الفاصلة بين العبوة والهواء

وهمو بعدما على وصعه ودرجه تعطيه العبوة، الشكل (٥ ـ ١٣) بين لناعدة طرق توصيم العموات ويعطي قيما للمعاملات المستحقعة في المعادلات الحسابية لعبوات معطاة وعبر معطاء

مثال حسايي

ر طول نصف الفطر ، ك للكونكريت المقوي = ١٠٤٠ م معامل للمادة = ٣٠٥ = "(٢) ٣٠× -١.٤ × ٣٠٠ = ٣٩.٢ باوند وب

Y ...

الها اقل من ۲۸۸۳ × ۲۰٪ = ۲۸،۱ باوتات ۲۰۰۲ = ۲۸،۲ = ۲۵،۲ اباوتات

ادا نستعمل هر ٢٠ باوند من مادة ال تي . الله . تي

و ۱ الورد بالكيلوعرام = <u>۱۰۵۸.۵ كيلوغرام (= ۸,۸۷ كيلوغرام (= ۸,۸۷ كيلوغرام</u> ۲ ديسم

ك (الكنوبكنريت المقنوى) = ١٤٠٠ يضناف اليها ١٠٪ اي ٨٨٣. ، كيلوغوام م = ٣٠٥ ليصنع الورب ٨٨٨٢ ٨ + ٨٨٨، ٥ = ٧. ٩ كلفم

طريقة للمير صبق القاهدة والأساسي): انظر الشكل (٥ ــ ١٤)
 وخساب كمية المبوات اللازمة لسبف قاهدة اساس غدف كامل يستمسل المادلة

<u>٤</u>",

حدد السوات ٤ : عرص الحدف (بالقدم او الديسمتر) ر - قطر التدمير
 تطبيق هذه المعادلة على المسألة السابقة :

$$\frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{A}{\sqrt{2}} = \frac{A}{4}$$
 کدا ۲ × م ، ۲۰ بارندیساف ظیها ۱۰ / کست ه $\frac{3}{\sqrt{2}} = \frac{A}{\sqrt{2}} = \frac{2}{\sqrt{2}}$

 $\frac{78}{10} = \frac{78}{10} = 9$ مکدا ۲ × ۹, ۷ = 3, ۹, ۵ کیلو عرام یصاف البها ۱۰ / متصبح $\frac{78}{10} = 10$ کیلو عرام $\frac{78}{10} = 10$

إ ـ معادلات لحساب العيوات داخل الملف النظر الشكل (٥٠٥)

من المكن استمايال الحشوات الجنوباء لاحداث تقرب داخل الهدف ودلك لوصع المدوات داخل الهدف ودلك لوصع المدوات داخل عده التقوب طبعا من الممكن استميال هذه الطريقة ادا كان الهدف في ايدي صديقة حيث ان الإنمادار الأول يلفت نظر العدو

بعد وصبع العبرة داحل الثقب تعطي بالطين او التراب المبلق يتم حساسا بالطويقة التالية

و باويد من آل تي او کيلو عرام ميم آل تي او تي


ر ۳ قدم او ۹ دیسمتر ك وللكونكريت المادي) = ۲۰۷ ° ۲۰۷


ان (الكورنكريت العادي) - ١٠٢٠ - ١

$$|\hat{c}| \quad c = -\frac{(\Psi)\Psi \times V_{+} \times x\Psi + \hat{g}}{\Psi} \quad = -A_{+} f \ell_{-} j \ell_{0} L$$

يضاف اليها + 1) لكونها اقل من 8 بأوند = 10 , 1 + 1.0 ؛ 9 = 1.4 تاوند من هبوة ال تي. ان - تي

بضاف اليها ١٠/ = ٥٣٠ - + ٩٠٠ = ٥٠٨ ه كلفم من أن تي . أله. تي





ب الكعبة الكلبة من المتفخرات المطلوبة ينم تحديدها بواسطة عدد العبوات بمطبوبة سدميرها قاعدة الهدف بواسطة المعادلات البالية

عدد العنوات =
$$\frac{3}{1.0}$$
 = $\frac{8}{1.0}$ = $\frac{3}{1.0}$ عنوات × $\frac{3}{1.0}$ باوند

د بمعتاح الى ١٥٠ باويد من المتمجرات او ١ = ___ ٥ = ١ = ١ × ١٠٨ = ٢٩ كلعم من المتمجرات ثي , الل , ثي

٥ - وضع وتثبيت العبوات

يجب تشيّب الصوات على الهدف حيثها امكن اما ادا ما تطلب التدمير كميات كبرة من لمتمحرات فيكون هذا صحا الا انه من المطلوب أن يكون هناك تحاس بين المبوات و لهدف الشكن (٥ - ١٩) يبين بعض تفتيات تثبيت العبوات

٣ - تأثير عبوات المتفجرات القوية

ال لعبوات من المتصحرات القوية ادا ما كانت ملاصقة لمواد شبهة بالكوبكريت فامها تعطي صدمة انصحار قوية مما يؤدي الى كسر المواد او تدميرها معطية شطايا كثيرة على سرعة عالمية حدا لذا نجيب اخبلاه الاشخباص من منطقة التمحير، اصا العبوات الموصوعة على الكوبكريت المقوى فامها تؤثر مقط على الكوبكريت نفسه اما قضبال المولاذ الحاملات مقد تشي وتعطوي امنا القصسال الفريبة والملامسة للعبوة فقد تنكسر وتتفتت ألا ادا كانت العبوة كبيرة حدا

هم المتقبحرات الشاطرة (تستعمل للشطر وللمقر):

وهي تستعمل لعمل حعرات في الطرق والمرات لمنع مرور الاشتحاص او السيارات عبر الله تستحدم كميات كبرة من المتفجرات لعمل حفرة عمقها على الاقل ه أقدام وعرصها 10 قدما مع راوية ميلان في جدرانها بس 20 م 10 (درحة) وتستحدم هذه الطريقة في حرب العصابات لتعطيل المرور ووصول الأنجادات

حضر الطبرق

انه من الصروري تكسير طفة صلبة من الاسفلت ودلك لعمل حفرات بوضع فيها العسوات هذا من الاعلى على مطبع العسوات المغطمة من العلى على مطبع العسوات المغطمة عسوات الإسفات وتكفي عسوة من الاتي . ان . تي وزن باوسند واحد لحسر انشين من الاسفات

بحث يحب بعطيتها (العبوة) بواسطه ماده سمكها صعفي سمك الإسفات ثم يتم حفر الخصر بعنى متحاسب كما في الشكل (٥- ١٧) هذا العمق يجب أن يكنون على الاسلام أهندام والحصر بقصل بعضها عن الاحرام اقدام بين وسط كل حفره واحرى على عرضي بشرع أو الطريق أما أذا ثم عمل الحقوة بواسطة ألة صغيره القطر فيجب نوسعها لادخان المعسود حسب الشكل (٥- ١٩) هذا التوسع بلاثم فقط الارس الصلة أن خفره الأولى بينت من يتم عملها بأكثر من باوسة وأحداثم بريد الكمنة الاحقام مع ملاحظه به يجب بيراث فتراد بصف ساعة لكي ترد الحقيرة أما أذا الإيتوفر عامل الوقت فيمكن ثار ينف بايان وهذا مهم حدا حتى الانحصل حوادث تعجير شيخة الحرارة كها حصل سابق في مرت عدة من خشوات الحدوماء فيمكن استحدامها في عمل الحقر حيث أن الحشوة أحدوماء من نوع أند م عن سطح الشارع وهذا العمق يثأثر بالطروف الحورة ونوعية وطروف الأرض حيث أنيد م عن سطح الشارع وهذا العمق يثأثر بالطروف الحورة ونوعية وطروف الأرض حيث يجب ثرك الحدورة بل وصع المنوات فيها الأحقا.

يتم وصبع باوسد واحمد ص الى تي ١٠٠ تي لكل قدم عمق ثم تعلق اخمر بالتر ب محدر حتى لا تتلف البوادي، والصواعق

٣ ـ حفر الطرق غير المعيدة -

ن وضع عنوة واحدة ربة ٥ باوند على عمل ٥ قدم وفي وسط الطريق كافية لاحد ث حفرة عمقها ٢ أقدام وقفارها ٢ \$ قدما مع احتلاف بسيط في هذه الارقام شيجة نوع التر بة الشكل (٥ ـ ٤٧) طريقة عمل الثقوب لحمر الطريق

المشخصرات السمينولية يدوييا (المشخصصرات الشمينيية)

ب تصبيع المتعجرات القوية ليست مهمة سهلة يستطيع القيام بها الشحاص عاديوب استعيال معدات سيطة فسالاصافة الى الاصرار التي قد تشع عها، فإن هناك عددا غير فيس مدواد الكيمياوية وللعدات المحرية يجب توفوه لعملية التصبيع ومع ذلك فهناك طرق بدائيه بسيطة لتصبيع العديد من المواد المتعجرة الفعالة في الاعراض التدمير به واسحريبة

ومن هذه المواد

فولمسات الموشق .. أريبط المرصناص .. البيتر وعليسيرين .. دبي وكسيد الاسبتوب .. دبي بهيئرات الهيكمسامين .. الديناميت .. المارود الاسود - حلائظ مثرات الاموبيوم وعدد كبير من عواد والحلائط الحارقة اصافة الى المارود القطبي

الحلائط المتفجرة

١ .. المواد الكيميارية المطلوبة.

لكي تكون الخلطة متمحرة او حارقة يجب ان تحتوي على مكوبين اساسيين

أ .. مادة غية بالأوكسجين .

مادة قابلة للتماعل مع الاكسجين سنرعة تحيث يتحول التماعل أما الى اشمال.
 سرينغ مع كمينة كبيرة من المبازات اويتحدول إلى انفجار وفي الحدول التالي تجد تعصل المواد التي تتماعل مع الاوكسجين بسرعة:

قِنْدِلُ (۱ ـ ۱)

مادة الوقود التي تتماعل ممه	المادة العبية بالأوكسجين
بودرة الألوميوم	بترات الاموبيوم
بودرة المنيسيوم خليط (محم ساتي + كبر يت)	بترات ا لصوديوم ترات الستاب
فحم باتي	يتر ات البوتاسيوم كلورات البوتاسيوم
مكثر أ	كغورات المسوديوم
هجم وشاء وخشب، وطحين والنشا	برمصات الوتاميوم

٢ - مصادر المواد الكيمباوية

ان بترات الأسوبيوم تستحدم في مساحه المتمحرات والحلائط البارية وفي مساحة الاسمدة وميدات الحشرات

وسترات السوتسيوم تستحدم في صبع المصجرات والخلاكة النارية وفي صبع الثقاب (الكسريت) وفي صبع الرجاج، كما يستخدم في مواد التريد وفي حفظ اللحوم وفي تكوين

الصولاد وبنيسه الفولاد وفي نترات الصوديوم ويستحدم ايصا في صبع الاسمدة الكيمباويه وفي التبارات السائلة اصافة الى كونه مادة رئيسية في صناعة حامص البيتريك، وفي صناعة الصمد المطاطى للمساعدة في عملية تحميد وحفاف هذه المادة.

كلورات الصبوديوم تستحدم في صبيع الثقباب ومبيندات القوارص ونستعمس في الأصباع والتلوين

كلورات السوتساسيوم تستحدم في صبع المتفجرات والخلائط البارية والكبريت كه اب تستممل في بعص الاحبال في الطباعة والاصباع

ترمعسات السوتاسبوم تستحدم طبيا كيادة مطهرة وصناعيا في الصناعات الكيمباوية كيادة مؤكدسة وفي تبيض الاهمشة والاسمجة. وفي المختبرات الكيمباوية

حامص الكبر يتباك مادة رئيسية في صناعاً المواد المتعجسة، وفي تعنقه البطاريات السائلة وفي بعص الصناعات البلاستيكية.

بير وكسيد الهيدروجين او ماء الهيدروجين هو عبارة عن مادة مطهرة اذا ماكانت مخممة في محلول الماء العادي (تركيز ٤٪) وكيادة عالة في ترابط البوليمرات وعمليات البلمرة البلاستيكية.

الزئيق يتوفر في موازين الحرارة وفي معض أجهوة القياس المخبرية.

الاسيتون مادة مدينة كيمياوية وتستحدم ايصا في مواد التجميل السنالية.

حامض النيستر يسك يستخدم في صنباعبات كيمياوية متعددة لصناعة الورق والحرير المساعي والاقمشة الصناعية وغيرها.

٣ .. نسبة المادة الغنية بالأوكسجين الى المادة المختزلة القابلة للإشمال.

فيها يتعلق بالجدول السابق فان النسب عادة تكون ٨٠٪ من الحادة الغنية بالأوكسجين الى ٢٠٪ من الحواد الآحرى المضافة كوقود. فمثلا:

٨٠٪ نتر ات اموبيوم - ٢٠ ٪ بودرة الومبيوم .

٨٠/ كلورات بوناسيوم ـ ٢٠٪ فحم نباتي او سكر.

اما في حالة البارود الاسود فتكون:

٧٠/ نترات البوتاسيوم او الصودوم + ١٥٪ كبريت + ١٠٪ محم سائي تقريبا وفي حالمة الاصوسال هاسه يحشوي على ٧٤٪ بترات امونيوم + ١٦٪ بودرة الوصيوم + ١٦٪ ني. أن. تي.

وهاك الديناميت المكون من نترات الاموبيوم والنيتر وغليسيرين بسب محتمه

٤ - طريقة الحلط اليدوية .

تتم الخطوات التالية:

أ مطحى كل مادة من المسواد الكيماوية بمصردها الى مسحوق دون حنفها مع عبرها ويتم ذلك في وعاء من الحشب او المحار او الرجاح وباستهال عوث من الحشب مع مراعباة عدم استميال الحشب او استبداله في حالة التعامل مع مواد متعجز سائله بكوبه يمصها ويعمل معها حليط متعجز حظر (كالبير وعليسرين) لا يستعمل اند ويجب استبدال العدة المعديدة في الخلط والتحرث لتلافي الشرار الذي قد يحدث بتبحة الاحتكاث والذي قد بؤدي الى اشتعال المادة كها يجب ملاحظة ال المادة يجب ان نكون حافة كلب

ادا كنتُ تستعمل وعاء واحدا للطحن او التعيم فيحب تنظيمه حيدا عند الانتهاء من طبعن التعيم كل مادة، ولا تصناف اي مادة احبري قبيل اجراء عملية التنظيف هذه والله عملية الطحن يجب ال لا يكون وجهاك او يذيك مواجهان لليادة حتى لا يحصل لك مكروه في حالة اشعالها لسبب او لاخر.

ب .. ادا لم يتوفر ميران لورن المواد، فيمكن اتباع الطريقة التالبة

تؤخيد عصبة متجاسة طولها ١٠ انش يعمل فيها نقب على بعد (٢) نش من حد الاطرف ويدحمل عبر هذا الثقب حيط مربوط بحققة للشبث، وفي كل طرف من اطراف العصاة او عود الخشب بعلق كيسا او صحانا لوصع الحادة فيه

مصم المادة المنية بالأوكسجين في الطرف الآقرب الى الثقب والمادة المحترلة في الطرف الاحر، وعندما يصبح مستوى العصاة افقيا نكون السبة ٨٠. ٧٠٠

جد، مصبع المكوسين الاثمين على ورقة كبيرة الخلطها مع معضها، وتتم هذه العملية بواسطة مسك الروايا المتقابلة من الورقة وتحريكها ثم ناخذ الراويتين الاحرتين وهكدا الى ال يحصل تجانس في الخلط.

أن عملية الخلط تتم فقط قبل استعبال المادة في التفجير أو الاشعال بقبل ودلك بسبب الحطورة التي قد تنجم في حالة تحزيها وحاصة في حالة استعبال مادة الكلورات

د_بعد الخلط والتجانس ثتم تعبئها في اوعية مناسبة حسب الورن والحجم وكمثال
 على ذلك، بانحد مثل تحصير البارود الاسود.

ان البارود الاسود المحضر يدويا هو اقل جودة من المسكري ودلك لاسناب تقية من حيث احتيار المواد الاولية والتجانس في طريقة التحصير الثانة، والتحكم في حجم احيات النائحة وشكلها

يمكن تحصيره بخلط بيتراث البوتاسيوم مع العجم الساني والكبريث بالسب التالية

١٠ . ١٠ . ١٠ مالتوالي، . واتباعا للخطوات الثالبة مالتسلسل

١ ـ طحن كل مادة من هذه المواد بشكل متفصل وحسب الشرح الساش

٢ - تحلط مص الاوران من الهجم السبائي والكثريت وساستطاعته استعيال مص
 الميران المدكور سامقا ولكن في هذه الحالة يعمل التقب في منتصف العصا.

٤ ـ سبكب هذه المكوساب الشلات على ورقة كبيره خلطها مع بعضها بعضا حسب الطريقة السابقة وتوضيع داخل الاموت، ثم يعلق طرفة الاحر تواسطة سدادة مسته مثفوته في وسفهها حسب قطر الفتسل. ثم يدخل الفتيل عبر العبحة هذه بحدر لبلاي الاحتكال وتسم هذه انعملية فقبط قبل تعجير العسوة تقليبل، حيث ان عملية النفجير ثنم تواسطه العتيل في يقطى بمواد عادلة (كالبلاستر او المواد اللاصقة)

 هـ بعد عملية الخلط توصيع في وعناء غير معيدي وتصاف اليها كمية من الماء كافية لتحريفه الى عجية .

٦ تصعف المحببة الناتجة بن سطحين صنتويين وتترك لعدة ساعات لتحمد فيها
 ٧ سعد جماعها تصبح كالكمكة وتقطع وتطحن ودلك باستميال ادوات واوهية غير
 معدسة

٨ ـ توصيع المسودة الساتجة في غرسال ودلك لعصل الحبيات السميكة عن الحبيات الناهمة والعصل قياس لعشامات العربال هي ١٠٠ ـ ٢٠ ميش (١٠٠ - ٤ ـ ١٠٠٤ منش).

امنا الجبيسات المتبقية في الغرسال، فيجب اعادة معالمتها من جديد باذابتها في الماء وهجها وتجفيفها وطحنها وغربلتها

 ٩ ـ يتم تجفيف الحبيبات السائحة والتي مرت عبر الفربال على درجة حوارة الوسط و الخرفة لعدة ساعات

العد التهاه هذه العمليات تتم تعبئتها في اوهية حسب الوزن واحمجم المطلوبين.

ملاحظة يمكن استبدال بترات البوت البيوم سترات الصوديوم في حالة عدم توفر الأولى، الا اسه بجب الاحد بعين الاعتبار ان البارود الاسود الناتج من دلك يمتص رطوبة الجوبشكيل كمير. لمدلك بجب المناية والاحتياط لعزله عن الرطوبة كيا بلاحظ ابصا في المبارود الاسود، كليا كان حجم الحبيبات اقل (نمومتها اكثر) كليا كانت سرعة الاشتمال اعلى

الاستعال وتحضير المبوات:

هناك توعان من العبوات لتحضيرها يدويا:

١ ـ القنابل ذات الشظايا

بمكن استعمال الموب من البرويز او التحاس او الرصاص قياس ٣-٨ انش طولا دو قطر من

٢. ١ مش، ولا يستحسن استعمال الحديد او الصولاد ودلك لاجا قد تشطر الشطار فقط
 دون له تعطى شطايا بسبب ضعف ورداءة مواصفات المواد المحصرة بدويا

يتم تعطيمة احد اطراف الانسوب بواسطة سدادة مسة أو تلجيمها نفطعه معدسة وذلك قبل ادحال المواد فيه ومعد دلك تصاف المواد

٧ . عبسوات الحقر

توصع كميات كبرة من البارود الاسود او من الخلائط المذكوره سابقا في عسب كبيرة الحجم او في صبادين حشية كبيرة وعرفا عولا جيدا عن الرطوبة مع ملاحظة ب استعبال كمية كبيره من المواد المتعجرة تجعل حدار التعليف غير مقاوم للانفجار، ولا تحصل شعاب يتبجية لدلك، هذا السبب يجب تعطية هذا الحبدار وتقويته حتى بعطي قوة انفجار عائبة الضعط المائي ومقاومة العلاف المثوي.

تحصير العتيلى البطىء يدويان

عندما لا يتوفر الفتيل البطء اوهتيل الاشعال، فيمكن صنعه يدويا

٦ ـ المواد المطلوبة .

.. مترات البوتاسيوم (علول بتركيز ٢٠٪)

ـ خيط قطى سميك او رباط احذية .

٧ ـ طريقة التحضير.

! _ يشم غسل الرباط او الخيط القطني في ماء حار بالصابون لازالة الدهميات والربوت والاوساخ. . . . ثم بالماء البارد

ح ـ يملق الرباط او الحيط لتجميمه ، ويمكن تجميمه في فون دافي، لمدة (\$) ساعات.

ملاحظية يمكن استندال بثرات الدوتاسيوم في حالة عدم توفيرها بهادة كلورات الدوتاسيوم الا أن وقت الاشتمال يكون عبر منتظم وسرعته عبر متساوية

وتكبون الإصباقة باحد ملعقتي شاي من هذه المواد ثم تداب في صحان من الماء المعلى ويحرك ويمقى ساحنا لعترة عشوين دقيقة الى ان تدوب المادة كلياء ثم تنبع الخطراب اساطة لتحصير العتيل

4 ـ مواصعات العثيل السابق

ان هذا العثيل بطيء الاشتصال (ص 1-2 دقيقة لكل 1 قدم) وأدا كأنت السرعة كثر من ذلك فيحب تجفيف محلول بترات اليوتاسيوم وهويشتعل أيضا بدون لهب قوي

استعيال العنيل

بوضع تشكل مستفيم أو منحن أدا بان الفليل طويلا جدًا، عبدئد يمكن ربطه بعمد عاديه، ولكن تجب ألا تجمل كثيرًا حتى لا تسفط مادة النترات منه

ادا تم استعباله في الليل، فان اشتعاله بكون مكشوفا ويمكن مشاهدته عن بعن فاد مدرد ان لا بشاهده احدوهو يشتعل كي لا يكتشفه المدو فانه يوضع في النوب من تقصب لحوف ويمكن حمله مقاوما للرطوبه باستعبال مادة الكولوديون وهي ماده سيممن طب في العساعة (كالنصوبر والاسمنت والحقد الصناعي) وهذا يتم فقط للمتيل المعمول من بدر بالنوباسيوم الذي نمذ مصيره وجميفه، يوضع في عقول الكولودين

 د ويسوفر هذا الفتيل اويكنون استمياله غير ملائم في طرف ما ولسب ما فيمكن استنداله بالنارود الاسود او الورق الناغم الملفوف او شياش ممنس مالريت وكذلك باستعيال السحائر و الشمع اللح من المواد القابلة للاشتغال النظى.

" ا ـ تحصير الفطى البارودي (او البيتر وسيليلور)

انظلات

قطن حامص بيتريك تركير ٦٥٪ - حامص كاريتيك تركير ٧٠/ ١٠٠٠ - وعالي رحاميين اوص الالوميوم متلفة القياس

۔ محمد شعر ف حالة توفرہ

طريقة التحضير

مصع ماها ماردا وثلجا في الوهاه الكبير ثم نصع المربح الحامصي في الوهاء الصعير ، حيث نصيف خامص الكبر ببيك هوتى خامص البيئر يك تدريميا مع التبريد، وبعد الانتهاء من خلط الاحاص بعمس الفطن فيها وتكون السنب كيا يلي

حامص بير يك ۲۰٪

حامض کارینیک ۲۷۰

130 .6

قطي 1 .. ٣ احراء من كمية حامص البيتريك

فره عمس القطل من ع م ١٠٠ دفائق، ثم نحرجه بعدها وبتركه في وعاه لفره ٦ ـ ٨ ساهات بيكتمل التفاعل مع الحدر الشديد بان لا تصله رطوبه اوماه في هده المرحلة حتى لا يشتعل

يعسل القطن البائج للتحلص من الاحاص العالقة بين الباعه ودلك بعليه في الماء اولا

به بناء الندي يجنوي على كربونات الصوديوم (الصودا) بنسبة a/ ثانيا العاد العمقية عدد مراب ثم تجفف تواسطة مجعف الشعر او تواسطة الشمس المناشرة

۲ _ تمصير مولسات المرتبق

تأواد الأطلوبه

بارلش (۱۰ غم)

_كحول (ايثانول)

وقطعة قياش بيصاء للترشيح

سحامص بيتر بلك 10% ساوعية رجاجية سميرسجة اورصاعه اطمال لفياس الحجم

طريقة التحضير

ـ بصبع الرثبق في وعاء رجاحي حجم (١) لتر (١٠ هم)

ما مصيف اليمه خامص البينزينات (۱۳۰ ميليلترات) ومحركمه حيما الى الايدوس البرثين ادامة تامية، ويسلاحيط دليك ماحتماه اللود العصي اللامم للرثيق وادا لم يحتم هد للول فيجب النامعيمات كمية قليلة من خامص البيترياك

٣ . بسكت فوق المحلول هذا كمية ١٠٠ ميليمبتر من الكحول الأثيلي (مسربو)
 وسركه بفيترة فيبيدا بالعليبال التسديد مع ظهور الحرة سيه اللوب لاكاسيد الليتر وحين ثم
 يترسب فولمات الرشق عبد انتهاء العليال

٤ - سبكت المحلول عوفى قطعة المياش المترشيح ومصل فولمات الرشق عن المحلول
 ٥ - بمسل فولمات الرشق عده مرات مالماء للتحلص من بقايا الحامص

ان ماده فولمات الرئيق حساسة حدا للاحتكاث ولفهت وهي مادة قوية الانهجار، لوم رمادي، تستعمل في صاعة الصواعق والكسولات

في حالبه عدم بوهر البرشق عاماً سندله بالقصة وشع بفس الخطوات للحصول هو

٣ ـ تحضير بيروكسيد الأسيتون

لمطعيات

- م سبون مر وكسيد الهيدروحين (متوفر في الصيدليات ستكل عمد 1/)
 - . معامض بيار يك (ويسكن استبداله محامض السيار يك او ملح الليمود)
 - . اوعية رحاجية الوحطانية . . . قطعة قياش بيصاء للترشيخ .

طريقة التحصير

نصع في وعاء كميه ١٠٠ مشيمتر عن ماء الاوكسجان (بدر وكسيد الهندر وحدر) معصم في وعاء احر كميه ١٠٠ ميليمترا من الاستون

ا تصلُّف عليها محلولًا من حامص البيريك أو من حامص السبة على (ممح المبمور وديك عسره عرامات من ملح اللمون مدانة في ١٠٠ ملمر من الماه

ـ بحفظ المحلولين الاولين مع بعضهم بعضا ثم تصيف اليهم المحلول شالش. وبم ي حتى يكتمل التعاعل ويطهر راسب اليص اللول ونقي

للاحط أف سرعه التفاعل ترداد باردباد درجة حرارة الحو

بالسكب المحلول فوق قطعية القيهاش للحصبول على بار وكسيد الاسيتوب منصولا عن نقيه المحاصيل ويعسل للتحلص من الاحماض ويترك ليجف

مه مادة بيصاء سريمة الاشتمال. وأدا اشتعلت في حومعلن فأمها تنفخر نقوة وعنف. بدأ يمكن استحد مهما كصباعن اوفي تحصير العواث الشعيم الاان من عيوبها عدم ثدتيتها وقابليتها للتبحر والتسامي ولهدا السبب يجب استحدامها مباشرة بعد التحصير

وفيها يتعلق بالواع الديماميت وتركيمه وتصبيعه فقد تحدثنا عبه مفصلا في الفصل لاول من الحرم الأول من هذا الكتاب تحت باب المتعجرات. وفي اجراء قادمة سوف بتحدث عن تحضير حلالط شعبية حارقة وعن عنوات شعبية ووسائل تشريك

١ .. عبوة الأوكسيجين السائل المتفجرة

بعتمد مندأ هذه العبوة على شقين

أم الموقمود، يجب أن تكنون له خاصينة امتصناص أصعباف ورسه من الأوكسجين الساليل، كالفحم البياني، والسحام الاستود الموجود في المدافي، وأنانيت الاحتر في حيث يتراكم فيها، ومن المصابيح الريتية، وطحين لب الخشب، وغيرها من المواد كالنش

س . الأوكسجين السائل معد اختيار المادة من الوقود، يتم وصعها داخل حراهيش من البورق او الشياش، ثم تنشع في الاوكسجين السائل وتصبح بعدها حاهرة للاستعيان يجب استعماضا معمد فترة ١٥ يـ ٢٠ دقيقة من التحصير حتى تعقد الاوكسجين السائل بالشحر بمكن وصعهما داخيل اسطواسات معدنية معلقة، فتصبح كالقسلة البدوية، يتم تهجيرها بواسطة صناعق أوعتيلي متمحرر

وبورد حدولا يبين تركيبات بعص هده المواد ومواصفاتها ا - السحام الامسود ٢٨ عم الى ٢٣٥ عم أوكسحين سائيل سرعيه موجبه الانفجار ١٩٠٠م/ث ٢ ـ السحنام الأسبود ٥٧ عم الى ٢٣٠ غم أوكسجين سائيل سرعيه موجيه الانفحار ٥٠٠٠مم/ث بعار الأسود (الديرال) ٦٥ عم الى ٢٢٥ عم أوكسم سائل سرعه موجه الأنفخار
 ١٠٠٥ م ش

 ٩ عم طحین لب الحشب ائی ۲۸ عم طین کیسش آلی ۱۹۳ آوکسجین سائل سرعه مرحة الانفجار ۴۱۸۰ م/ث

ه . 24 عبم طبحين ثب الحشب إلى ١٢ عبم سبحام أسود إلى ٣١٣ أوكسجير سائل سرعه موحة الانتجار ٣١٩ أوكسجير سائل سرعه موحة الانتجار ٣٣٥٠ م/ش

٣ عم طحين لب أخشب إلى ٧٠٣ عم كرسس (كان) إلى ١٩٧ أوكبحير سائس
 ١٠٠٠ عم طحين إب ٤٩٦٠ م/ث

٧٠ ٢٣٠ عنم ماروت ٥ ٤٩ كرسوسات معينرينوم ١٩٨٠ عم أوكسنجين سالس سرعة موجه لانفجار ٥٣٠٠ م/ث

٢ .. بولمنات الفضة

بعدرا لنقص أو العدام الرئى للتداول في الارص المحتلة، فاسه من المكن استندامه المصنة لتحصير فولمات القصة شديدة الانمحار والحساسية والتي يمكن استحد مه لعمل صوعق قوينة وعدالة، مع ملاحظة أن فولمات الفضة مادة حساسة جدا للانمحار، ويجسد لتعامل معها بكل حدّر شديد

طريقة افتحصير

ب _ يصاف المحلول الباتح بعد أن أصبح على درحة حرارة ٣٠٥ الى دورق كروي من اسرحاح حجمه ١٥٥ ميليلترا، ويحموى مداحله كمينة ١٣٠٩عرام، ص الكحول الإيليق بتركير ٩٨/

ح .. يوصيع المدورق الكروى في حوص أو وعناه بحيث يمكن تعدية هد الحوص أو لنوعت مبلغة المدورة ١٩٠ م عادا ارتمعت لمرحت مبلغة المساودة المبادد وادا المحمصة تضيف الماد الحار، كما يصاف الماد المبادد في حالة حدوث عارات بية المقول.

د . عد انتهاء التماعل (بعد ٣٠ دقيقة) عال فولتات العصة يكول قد ترسب و سلكل كما

اولا طريقة تحصير مادة الـ HMTO

١ ـ ترك ١٤ حرام من مادة الهكسامين (عبارة عن نوع من الادوية) وفي حاله عدم نو فرها يمكن تحصير ها

لا محهر من مادة قوق الحدووجين (بير وكسيد الهيدووجين) سائل ماء الاكسجان بدي نستعمل للتطهير حوالي ٣٧ مل الى ٥٠ مل دات التركير ٣٠/ أو ٨٤ مل لى ٥٠ مل دات التركير ٣٠/

 الديب ماده المكتامين في المحلول السنائق في كوب عماط باللفح عبد درجه ضفر (١٠٠) (Zero C) بمصبل أن يوضيع (مناء الأكسجين) في الثلاجة حتى يتحمد ثم بدات فيه المددة المدكورة في الخطوة (١) مم التحريك المستمر

لا عدد تمام الدونان الذي يكون عادة سريما نصيف ٢٦ عم من حامص الليمون (او عصير الليمون الطيمي) مع محاولة نقاء الحرارة صمر دائها

ه ما تسمر في التحريك مدة ثلاث ساعات مع نقاء الحرارة منجمصة

العدد دليك برك الخليط الباتح مدة ساعتين في درحة حرارة المرفة , حيث بثكون راسب بيض (بشكل الدقيق) ثم يمكن عسله بالماء والكحول وترشيحه ليستحدم كهاد، منمحرة

٧ - في السورات السسابق المستحدام بحصل على وران تضريبي ما بين (٦) الى (٧)
 مراسات لا أكثر

مليحوظسية

أهمينة درجنة الحبرارة عند الصفر هو الحصول على أكبر كمية من الراسب الناشي». فكلها ارتممت درجة الحرارة قل الراسب المتكون وعليه عان وفرة مادة المكسامين تحدد التحكم في الحرارة

ثانيا طريقة تحضير العاز السام (القوسجين)

أ م يمكن الحصول على الكلورودورم اصاص المستشميات او بالتحصير ، همي حالة توافره في المستشمى يتم الممل كالاتي :

مملاً وعناء وحناجينا مأي كتمية مناسبة ثم نقوم بالقاء هذه الرحاجة امام المدو لتتكسر صندلند يتكبون مع وحنود صوء الشمس المار السنام الذي يسبع اقتر اب المدو من الشيخص الذي ألقى الرحاجة وتتم هذه العملية مكثرة في الشوارع الصيفة والأرفة

س ـ إلى حالة توافر الكلور وفورم Blee ching Powder

ماحيد ١٠٠ عم من بودرة الشطيف ملاسن (Cacociz2) كالسينوم هيسوكلوريت وهي مشوفرة في الاستواق ثم تذبيهما في خوالي ١٠٠٠ مل ماء عادينا ثم تصاعف الماء الى ٨٠٠ من (أفل من نتر) بعد ذلك بصيف لهذا المحلول + 2 مل من الأسيتون او الميثانول (سربع) بعد دسائق يسدا التصاعل ويحرج الكلوروفورم، ويحمد وجود الآباء في الشمس حتى يرداد حروح الكموروفورم، كما أن وحمود الآساء المدكور في مكان دائي، (محوار ثلاجه) هان الكلوروفورم محرح ابصاء وعند تعرضه للهواء الطلق او العادي يتكون العاز السام

ثالثا طريقة الاشعال الداتي

تشم هذه الطمريسة المساسية المساسية المنظيم المسلام المساسية المساسية المساس المسلام المساسية المسلام المسلم المسل

همشالا ، أدا وصبع أناء وصاحي به بودرة التنظيف المذكورة مع حض الكفور داخل طار سيبارة (هنارع) فأن المناز يتصناعنه وبكشافية ثم أدا رمينا على هذا الأطار رجاحة من ربت التر بين (التر) أو كيس بايلون به هذا السائل بحيث يسيل السائل (التر) على هذا الأطار فان الاشتمال يتبر.

يمكن الشحكم في المضادير حسب الحاجة وكيا يرعب المستحدم، فقد سنتحدم ٢/ الثر او اقبل من الحامص مع ١٥٠ الى ١٥٠ غم من المواد الشلائة المدكورة الله الما التر فيمكن وصعه في أي اماء يمكن كسره او سكب المحلول منه

بالطبع يمكن للمستحدم احتيار الطريقة التي تناسم في استحدام هذه المواد لاشعال اي هدف يرعب في اشعاله

رايماً ﴿ طَرِيقَةَ الْتَقْبِصِرِ الدَّاتِي (طَرِيقَةَ الْمُعَلُولُ الْفَضِي) *

المواد المتضمة:

يمكن الشحكم في الباتيع حسب الوزق الموضوع (أو المستحدم) وذلك ساء عنى اسست التالية

١ ـ جره من أكسيد العصبة (في حال عدم وحود بارات العصبة) أو فقيه (مثل حائم العضبة . . .) تستعمل في العمليات الحراحية

٣ _ جره من مجلول التشادر (يفضل التركير المروف ٧٧٪)

٣ _ أحراه من هيدروكسيد الصوديوم (الصوداء الكاوية) تركير ٥٠/

* الطريف

بديب أكسيد الفصة وبترات الفصة في محلول النشادر (الذي تتم فيه الاد به سنرعه عانية)

تصبف الى المحلول السابق محلول الصوداء الكاوية ثم تحرك تحريكا حفيف حتى بتم الامتراح النهائي

مرك الخلط حتى يتكون راسب على حدار الاماء وراسب احرفي الفاع الاحط ان المحصير سم في مكان عير مشمس بطرا لحساسية المواد المتكومة

يجب الاساه أن الباتح بعد مرور أربعة وعشرين ساعة من بداية التعاهل يكون شديد الخطورة والتصاعيل والحسياسية، لهذا يجب أن يتم العمل خلال ساعتين لا أكثر أي بمجرد الخصول على الراسب الذي يظهر يوضوح

ملحوظة هامية جيسدا

عند استحدام المادة المحمرة السابقة يجب عدم لمسها باليد اطلاقا بل ن الاستحدام يتم توصيع الاساء السأي يتم فينه التحصير بجوار مواد عالية التفجير مثل RDX أو NT أو عرها كالمادة في هذا الملف (HMTD)

صدما تتعمريص هده المواد محتمعة للشمس يتم الانمجار أوعدما يلقى بحجرعلى الرحاجة المحتوية على المادة المحضرة أو مرور سيارة اوشحص أو مصيف يتم الانمجار بشدة

وعلى سنيل المثال فان ورق ٢ غم من المادة المحضرة كافية لتمجير قالب يساوى • ٣٥ عم وربا

أما ادا كانت الأصابة بهادة الآيبر يشا(PaphyPap)، ونظرا لأنها نظيئة التأثير على جسم الاسساد، فيمكن ارالتهما عن الحلد بصبله بواسطة النصط لنصب دقائق لكون النصط يديب هده المبادة كها ان هده المبادة تتحد مع بير مصبات البوتساسيوم والكلس، فينظل مفعوفا التسممي، قدلك سنتحدم هاين المادتين في تطهير الأماكن والأليات الملوثة بها

وللوضايمة من مواد الاعصمات مشل التابون والراماك والرارين، هامه يتم حقى الحسم مهادة اليود مثيلات ألما التي تشكل جدارا واقيا في الحسم من هذه المواد.

ويجب اصادة التأكيد بأن العلاج الطبي عدود الفعالية في انقاد حياة المصاب لدلك يجب النركير على اتحاد الاحراءات البوقيائية لمع الاصابة والتدريب عليها تدريبا حيدا وكذلك توجه السكان المدين في حالات الإخلاء حتى لا يصابوا بالرهب والموصى فتكون احتمالات الاصابة كبيرة جداء وبالتالي الخسائر البشرية الألشاء، الطبنايل والطنائف المنطجرة المبوات تسموس ية

أرمعلومات عامة

ر سيميال الالمنام الارصية والقندائف الحويية كعسوات بلميرية هي عملة عير فيصاده وبكن في بعض الاحيان قد بكون صرورية، وهذه المواد قد يتم الاحسلاء عنها و شرؤ هنا و الحصول عليها من طوف صليق أوي حالية الالمنام يمكى الحصول عليها من حصول المهاد المسلاء عنها محسوب لاسعيام، كيا أن هذه المياد المسلاك ورق تكنون مسأة بهادة قليلة لحسيسة كساس من أن بن بن الحريب الحاليات المحدوريان الاشخاص عبر المدريب أو أندين لا تنوفر منهم ، قير حله المناها الاعالم الوالقداف أو القبايل لاحد المود لمهجرة منه، وفي حاله استعهامًا لاعراض السنف والتنصير عيب أتحاد احراءات الوقاية من الشطايا لمهدية المعدينة المعدورة الى الورن الكيل للقبايل لا شطارية، تقدرت بصف وربيا الكيل أما بسية ورب المادة المصحرة ألى الورن الكيل للقبايل لا شطارية، الشدائف شدوسية حدائر القاونات الح فهي بسية قليلة جدا هذا لا يصبح باستعيف لاعراض لسف كيا أن الشكل يبين أنا أمكانية ومقدار تلاصق المادة مع الهدف لدلك عجيب وصم عدة ألمام أو قبايل التحقيق الهدف التدميري

ب .. الالغام الارضية

تستحدم عقط الألمام المسحوبة صها وسيلة التمجير كعبوات تدميرية حيث ان الألعام المنهدية منها وسيلة التمجير بمحدد حلها او تحريكها لدلك عان الاشحاص الدين لا حبرة ولا معرفة اللم بالموصوع يحب ان يتلاهوا عملية مسها او التعامل معها، ويتم تفجير الألمام بواسطة عبوة قدرها لا / ١ باويد توصم في تماس متكامل مع اللمة على السطح المستوى كيا في الشكل (٧ - ١) . ادا ما تطلب الأصر تفجير عبوتيين على تعمين لتأمين المعجارها مع بعصها البعض دفعة واحدة

المقذائف الجُوية :

يمكن استميال القدائف الحديقة المحقيضة لكافة الاعراص وللتدمير بشكل مرص كعبوات تدميرية، ولكها اكثر فعالية ادا ما استحدمت لعمل الحمر العميقة والواسعة فيحب مقلها وتحريبها معد مرع العتيل ووسيلة التعجير ويتم تحزينها كيايل

ان الفتحة المحصّف توصيع الصباعق ووسيلة التفجير نكون معمه سيدادة سسّة ويجب ألا تبرع هذه السدادة او توصيع وسيلة التفجير الا بعد ان تكون القديمة قد تمّ تركيبها على الطائرة الفادفة والجدول رقم (٧- ١) يعطينا ورن المادة المتعجرة في قدائف حويه دات عيارات مختلفة بريطانية الصبع


د، الصواريع المُفجرة والقذائف المنفعية:


دحاثر الهاوبات والصواريخ والقدائف للدفعية الصغيرة (١٠٥ مم م) اصعر) تحتوي


الحدول رقم (V - 1) محثوى المتعجرات في قدائف حوية


كمية الماده المتهجره بالمرام		اسم القدممة
۰V	کان ہم ۴۰	د ۱۰ باوند خي چي
175	ال دم ۱۷۰	دهاه باوبد
111	41-6	ا ۳ باوید
YVY	أن مع 22	ه پاويد
Thv	4 E p−√l	والأرابة يقويك
**A	ال-م15	معامة ياوند
1117	75 push	۲۰۰۰ بارت


على كميسات قليلة من المتفجرات لدلك فانها غير ملائمة لاستعمالة في اعراص السعف والشدمير، امنا فدائف ١٥٥ فتحتوي على باوند من المتعجرات القوية. وقدائف ٢٤٠م تعنوي على ٥٠ باوند من المتفجرات القوية وكل القدائم يمكن تفجيرها باستعبال عبوات جوفاء صغيرة او باستعبال ٢ باوند من المتعجرات توضع بشكل ملاصق على الهدف كيا في الشكل (٧ - ٢٠).














الغصيل البسامس

المبتمجرات في الأسوان الاحسسينة ومضمضاتها

ـ المصحرات الرئيسية في العالم.

ب تركيب معظم المواد المتمجرة كان معتروف على مستوى دولي مند سين عديدة في كتب من دوب العبالم والتي احداث بصبح المواد المتمجرة اسداء من السير وعيسترين فاسد سميت واللهي الذي تم تدأيت تحلط المواد القينة وبعظيها اسبهاء رميزية مثل سميحرات التلاستكه (سي - في PBX وPBX وغيرها) اما السب الرئيسي في دادونه بهند باسبح ماده معيدرة معيد اكثر من مادة أخرى، فإذ ذلك يعود إلى اعتبارات المصادية فمثلاً الله ما يعلي من نقص في مادة التولوي، فأنه لا يهتم كثير الصناعة اللهي سالي ويجود عليهم التي مساعد المواد المتمجرة الحرى كها بالاحظ ال بعليت المواد المتمجرة يربط بمعرب المدين وهذا فريد بحدج في نصوتها المعجر بالمدال الأمونوم تعتبر مادة صعيفة الإنفحان وهذا فريد بحدج في كمية عمرة من هذه المادة تحتوي على عمدة باوندات كل عوة فيها ما يعادل عدة كيلوغرامات

في حدول السائي (٨- ١٤)، بالاحتظان دولا متعددة تستعمل تلك المتعجرات نقي صمه لمنه المناه مراد دات قوة المعدار عائية ودات تأثير حيد كيا ال الناج برع معين من ما دولة المنهدة بالمالة المستعجدة من دولة احرى مع تميير علميف في بعض مراصمات الميرياوية مثل درجة الشقاوة والكثافة والمواد الحصافة اليها النخ عنز ثر تأثير العمم عنى حواصها وصوتها المصحير بنة ، الا الها تجاورت سجاح التحارب في لمعارش وفي الاستعهالات المدينية والمسكرية من باحية الحساسية للانفجار والشائية في التحرين والقوة الدمرية والمسائية العرب العربية من باحية الحساسية اللانفجار والشائية في التحرين والقوة الدمرية والمسائية العرب العربية من باحية الحساسية اللانفجار والشائية في التحرين والقوة الدمرية والمسائية المدالية ال

التدميرية والممالية . المح المعلم المتحرات المشتركة والعقرات لتالية محصصة لماقشة عامة حول معظم المتمجرات المشتركة

۱ ۔ تی ال تی

" يمكن حنف مع عدد كسير من المواد المتمجرة سواء مع العبنوات الخناصة بانسف والتدمير ، أم مع عنوات القدائف، ومن بين هذه المواد

أ منولايب أن حليط بين الدني الدني والمترايث بنسبة ١٥٠٠ م٠٠٠

ب . اماثول - حليظ بين الدني الله تي ولسب مختلفة من مترات الاموليوم

حدد موبال حليط بين الدبي أن أبي مع بثرات الاموبيوم وبودرة الالومبيوم بمكن الحصول على الدثن أن أن أنا تشكل قوالت أو مطحون بشكل بودرة

د . هيكسون حليط بين اسائي ال اثي والهيكسوهين.

هـ _ وكنول * حليط بين الدئي ان تي والاوكتوحين.

و ـ طور بكس حليط تي ال تي + بودرة الوميوم + ١٪ شعع

٢ . المتمحرات البلاستيكية

حتى أحسر المعلومات، قالا تتسوفسر مادة بالاستيكيسة متمحسرة دات قوه أعلى من الد مني لـ 2 باستثناء المادة البر بطانية بي أي لـ ٢ PE-2

يه تعلي أز طان عل	يدنين أذنك علوثة بوسوت أمري				, and \$4	🛊 مر مورد اد قادمان مقصر الله ۽ اواليو لقيم
	البارود الانطق		•	•	•	- رکسایه
جعمی فیکٹر بات زمی او مہا او بند مسمول	معمري بالهيكورات الجراب	\$ -	علم ليكرات	* *	255	S.
بتروطیسیری دینامیت جاگاری طبیع	میلابت حولایی حابهایت توبال د ۱۸۸۸	•	.[.	•	دابيا مكيم	ام باست توس مهنامولمی
مية الت الأمونيوه المالون المالون	امریال، مونی یعل وحنی کا	در این این در این د در این در ای		الامويود مي الدوي المساوري المورود المورود	شوراله محواق عواقرياتكم عواقرياتكم	انورون دونونا اونان مایست
ادعا كوره المتيل عصيم	كوردنيكس والبل مكعيم	•	أمود سطييز	ين	الرود باحو	مية ارسارة ال
ي أي في أن ويسترلابيد	ي کي ي ت يتواليت	•	كالسوءتير	•	نولوبھو	مي اي آن دي اس اخل ۲۶۳۰
عيتريال الإجاريانواد	متعيم الله مو پايته سي آي	•	•	•	يمادن	ي آي تي ي
	مصدف الاستيان الجري أي: "	ş	* * * * *	7 63	\$50,50 per \$6 	شیکندیو جی کاسپرگیون کا
ماضني	ن الدين " رفظ مع مواد العوق	4	يرل برفير تشرح	146	عاقدرياتها	ال الم يميني
i programa	Vales.	Ç	ē	Ę	et te	الأنحاد السوفياني

دي طو الأثبان ماده بالاستيكية بدعى السنولية دات مواصفات فريده من توعها كاب مستوفيره بشكيل صفت وتشكيل مطباط مرك ظهير بشكيل احترضه او معتاطف صد عطير العجام التصويبات أقومه السنية كانت اقل من الدائي الرابي وكها في حابة با مني با ٣٠ ومكن استعمالية كهاده حارقية يمكن اشعاعا تواسطة الكارات العادي واي مصادر هيا

ومي بين المتعجزات البلاسيك

_ P8X 9010 ميكسوحين + ١٠ / كڤور ـ تراي نولي اليمين

_ PBX-9011 میکسوخین + ۱۰ اسپتان

ـ 98× 9404 PBX وكتوحين + ٣/ بيتر وسيليلور * ٣/ كتور ايشل فوسفات

ے PBX-9205 / ۹۲ هیکسوجین + ۱/ بولی ستایرین + ۲/ ایشل

_ PBX-9501 | 40 / اوکتوحیر + 4.0 / داي بايتر وبروبيل اکرېليت فورمبريت + 4.0 / أستنان

- ۳۵۸۱ میک وحین + ۲۰ / الومیوم + ۱۲ / مابلون

_ PBXN-2 (اوکتوحین + ۵٪ تاپلون

ــ PBXN-3 / ۱۹ اوکتوحین + ۱۹٪ مایلون

. PBXN-4 (داي اصوتراي بايتر وسرين) + ٦/ بايلود

. 4a PBXN-5 أوكتوجين + ه/ قايتون أ (مطاط)

_ PBXN-6 ميكسوجين + ه/ مايتون أ (مطاط)

_ PBXN-201 / میکیبوجین + ۱۲ / فایترت + + / تیملون

. PBXN-101 / AY PBXN-101 أوكتوجين + ١٨٪ لأمياك

_ PBXN-102 | 10- اوكتوجين + 37 / الوميوم + 10 لامياك

. PBXC-303 سترایت + ۲۰ میلمارد (راتبح السیلیکور) «Sylgard» .

مجموعة تركيبات سي :

وهي متفخراتُ بالاستيكية ظهرت واستخدمت الاول مره خلال الحرب الهدمية الثانية عن قبل بريطانيا.

مرکب سي ۳۰,۸۰۳/ هيکسوجين + ۱۱،۳۰/ ريث معدي + ۲۰،۰/ بسبتين مرکب سي ۲۰ - ۷۸،۷/ هيکسسوجين + ۳۰,۳۰/ ماده بلاستيکينهٔ مکنونهٔ من (۱۲/ داي بايستر وسنولسوين + ۵/ تي - ان- تي + ۷،۳٪ موسايستر وشولسوين + ۳،۰٪ سر وميدلور + ۱٪ محلول)

وبه استص

ـ مركب سي ـ ٣ . ٧٧/ هيكـــوحـين + ١٠/ داي نايــتر وتسولوين + ٥/ موسو

ىيىر وبولوين + \$/ تى ال تى + ۴/ ئيىر يل + 1/ بيىر وسيليلور بويە صفر

د مرکب سي - ۱ = ۱۹۰ هيک وجين + ۱۹ مادة بالاستيکه مکونه من (۳, ۵ جرء من داي (۲) پاديل هيکسيل) سيناکيت + ۲،۱ جرء من بولي ايرو نوټيلين + ۱،۱ جره من ريت محرکات لوبه رمادي فاتح

٣ ـ حامض البيكريك

تري بايتر ويبول وهو اقوى من ال تي ال قي سرعة اتمجاره مد ٧٥٠ م/ث وقد تم التحيل عن استضاله كهادة متفجرة في معظم بالاد العالم باستشاء فرنسا واليابال بسبب حساسيته العالية وقابليته للتماعل مع المعادل لاعظاء املاح الميكرات الحساسة جدا والتي قد تمجر دائيا مسبّبة الكثير من الحوادث. أنه دو يلورات صمراء ليمونية، ويمكن التعرف عليه بسهولة لخاصيته في صبع الماء او اي جسم يلامسه

غ ـ البارود القطني :

وهس عبارة عن قطن تحت مصالحته بحاصض الميتر بك والكبر يتبك للحصول على النيتر وسيليلوز. وقسوته التمجيرية تتأثر تأثيرا مباشرا بالرطوبة، همثلا البارود القطني الحاف تصمل سرعمة انفجاره الى ٢٠٠٩ متر / ثابية، واصا الرطب فلا تتجاوز سرعمة انفجاره الد ١٠٠٠م / ثانية، وفي نصى الوقت عان البارود القطني الجاف حسّاس جدّا للصدمة ولا يمكن استماله الا في البوستراوفي الصواعق.

ه .. المتفجرات المشتقة من النابتروغليسيرين ٠

الديناميث بانسواهه التي دكرساها سابقها (كالجيلاتين والامونيا . . . النخ). ان الديناميت بشكيل حيسات قد احتل مكان البارود الاسود في معظم بلاد العالم حساسيته الديناميت بشكيل حيسات قد احتل مكان البارود الاسود في معظم بلاد العالم المنافية مير ات الانواع الانورى من الديناميت توع تربيل ٨٠٨ فهو يشبه الحيلاتين الا ان كاعته اعلى وحساسيته افل وهو صلب بوعاماء ذو مظهر مطاطي وتزداد ليونته بازدياد درجة الحرارة ولوبه يتعبر من الاحصر الى الني وهو يتفجر بالطلقة.

-	Sec. 17			1		4 3/ 1	to a second
Aunte v Rassan Sugin	Furnicato Se Mersuro	F shippe N Martino	2780% (My 11228)	+ ano.4- +5-047	Flyenystelle de Majorit, a	Man on Furnishe	,— 40
Chikkani Netruri de Plamo Plamo	Apide de Plama Apostruro	Andu - Pontid 9	A _{to} sc C reprépair	Settle of Prime	A Parv Nemula 36	Baki Azide	
Neimige.	Neffragistis 1756	Simogreer 	Netrogetski V	histograph nr.	terrugiyidi nhe	harage e suspen harage	4.5
Strongener Montesyand	historian espa Phone espa	Politicano.	Port and Property	Nor Years	Pyrodukna	Astrocation.	
Sanorea. Totalion	State of the state	From multiples used	4 12	-	IIA Že	T in T T instrutional re	J - J
SPANOYER	Erage/s.	4 -5%	y der to 10 mer	Hexogena	мехорем	Mexinger erisin/de Bl. L	~
Metayan-	Fairle	Feliada	1 10	Tptr.	Tateyt	Takny	

الحدول (١٠١٨) اسهاد يمض المواد المعجرة في بعض اللغات المالية

البهنسوات البجوضاء

ا دهسدوسیه

لقيد مم اكتشاف منداً الخشوات الخوفاء من قبل العالم الأمريكي ماتروي Manroe عيسدماً لاحبط الساء العجار عنوات البيتر وسيليلور المعلمة بورق فيه ترور ب قال هذه لم ودات بمعكس على سطح الصفيحة التي تتم عليها الانفجار، تحبث اب قاد د عمف واحد يكوّر من تجارته الى ان حصل على قياسات وانعاد وروابا معية لعمل حفر في الاسطح المعدنة

ثم قام الألمان في الفترة بين الحرسين المباليتين بتطوير العبوات والقدائف المرودة المحلسوت حوضاء لاحتراق البلزوع، حيث وصلت مسافة الاحتراق حلال الحرس العالمية الشابة لى مسافة 70 سنتيمترا في الصفائح المعدية (الحديدة (الحديدة) وهي عارة عن حشو سامساطيسية مصادة للدروع ورسا ثلاثة كيلو عرامات الاحشوات الحود، هي عارة عن كنة من المواد المتمحرة يتم تشكيلها بطريقة عدما تتمجر قال قوة الالمحار تسار في اتجاه معين وتتركز في يقطة معينة مما يعطها قدرة اكبر على الاحتراق من الحشوات العادية وبهد تصبح اكثر فاعلية في قطع المولاد وفي عمل الثقوب العميقة والحمر الح وال عمق الاحتراق بعتمد على شكل التجويف في العبوة وراوية الميلان وورد المدوة الح عالم عالمعوامن العوامن

والاصدار التي تحدثها هذه العبوات في الاهداف المنتعملة صدّه كالمحركات ومولدات الكهرباء والمصحات والمدرعات الع عير قابلة للاصلاح

ب .. نظرية العبوات الجوفاء


ن وجنود أبحنناء في العينوة المتمجيرة نسبت توجيبه موجة الأنمجار والقوة الانمجار والقوة الانمجار عمر بالمحناء المنطقية المبارعية لمندم مقاومتها لها والناتجة عن البيرعة العالية لمارات الانمجار عمر الانتجاء وينطلق لولت نماث من اللهب عمر هذا الانتجاء والفراع فيقوم نصهر المعدد امامه وتنجيره محدثا ثقباً واسما وحميقاً.

حيث يكول هذا اللهب على درجة حرارة بين ١٨٥٠ - ٣١٠ مُثرية وسرعة المعاهه مي ٧٠٠٠ م ١٩٠١ م/ثابية

وبشكيل هام هان الشواعد المتعمة في تصميم الحشوات الحوهاء وعملها ثابتة ونه كر حول الثوابية الثالية

١ _ ان راوية الحاء القمع المستدة عليه الحشوة المتعجره هي ٤٦ درجه لاعطاء اكبر
 درجة احتراق في معظم الحالات والظروف

٢ على درجة للاحتراق هي عسلما تكون المسافة بين الشحة والهدف هي من
 ٢ كاليم (اي ما يماذل ٢ - ٣ اصحاف عبار القديمة أو العبوه)



٣ . نظامة القمع أو المآده المعمول مها القمع يفصل أن تكون من البحاس لطري مع
 مكانية استخدام القولاد الطبع والالوميوم

٤ ـ السملك المشائي لعبلاف الهمع هو (٣٠٠ - ٥ ضعف عيار القديقة) في حالة د كان من السحاس

معمد الانمحاريشكل الحاصبة الاكثر اهمية للهادة المتمحرة لاحتبارها في عمل الحشود الحود،

٩ . في حاله القدائف المتواربة المسار بواسطة الدوران المركزي حول نفسها فاب الفوى لعناردة لمركزية كافية لاصنفاف اداء الحشوات الدافعة بشكل ملموس ويمكن تحقيف هد التأثير على الاداء بعض الشيء باستجدام اقياع بشكل بوق وعزرة

 لا عدد رينادة راوينة القميع فال سرعية البدفاع اللهب النفاث تتحفض وترداد قوة الصرية أو الصدمة الدا فانها تصبع طالية للالعام الارضية

٨ ــ عبد بحفاص راوية القمع ترداد سرعة اندفاع اللهب النفاث فشقص كتنته
 ٩ ــ تم احصبول على مساهات احتراق في المصفحات والصفائح المدنية تصل الى حبد عشير صعف عينار العبيرة أو القنديقة في المحتبر ولكن الحد العملي للدحائر هو ٤ ــ ٥ اصعاف قطر القمم


جاء مواصمات الخشوات الخوفاء ا

ان تصميم الحشوة الحوفاء يعتمد على عدّة عوامل متداخلة مع بعضها بعضا عادا ما أردنا تحضيرها نظريقة يدوية (شعبية) يجب الأحد بعين الاعتبار عاملين أو أكثر من العوامل التي سوف بدكرها لاحقا ويمكن استميال العيوات الحوفاء الطويلة كسلاح صد الافراد حيث أن المسافية الصارحة في الانحساء يتم تعشها بقطع معدنية صعيرة ثم تعطى بقطعة بلاستيكية أو في شيء أحر حتى لا تسقيط القطع المعدنية أثناء النقل وتوضع العنوة بحيث يكون أنجاء الانحساء بأنجاه أخذف وعلى مسافة في ١٠ قدم من أنجاء تواحد أخذف أو مروره وعد الانتحاء تقطير الشطايا المعدنية ناتجاه الحدف وتعطي قوتها مسافة ٥٠ مترا تقريبا

هـ. تجهير العبوات الحواله للاعيال التحربية

ان الصدائف شبه الحرفاء المصادة للدروع وقيدائف المدفعية شبه الحرف بمكن لاستعباده مصاحبدا في الاعبال التحريبية، وينم تمكيك هذه القدائف بحث سعى الراس الممجر ثم يوضع الصاعل في الطرف المصاد للتحويف (في راس راويه التحويف) وهنا بورد اطفة على ذلك

أ ـ الفشلة ات مه أ الشكل (٩ ـ ٨)



أ .. المواصعات

وك، صفحه من الفولاد الفيم فولاد طبع، الشكل فيمعي، الراوية 13، سبت مصنع ١٣٠٠، الشي، المادة المتعجرة 1/3 بأويد من مادة البيتولايت ٥٠ ٥٠ سيفيع يا ١٥٠ الشي من الفولاد الطبع الكاري عدد العلود العلم الشيء من مادة التصفيح الراداء الشيام الله العلم التفايد

ب _ المك

١ . هـ شريط البلاسير حول برعي الامان حتى لا يجرح مسيار الامان

٢ - سبعمل الوسن او أي جهار لقط كالملزمة لمسك القديمة كها في الشكل (٩ - ٩)

٣ . فطع وانشر بالمشار المطقة التي تربط راس القديمه بالمثنت الشكل (٩ ـ ٩ ــ)

٤ ـ سرع البراس سحبريك صد مسار عقارت الساعة (٩ ـ ٩ ح) ثم بعد دلث تبرع حهار التمحير والصاعق والمؤقف والإيرة. . . الح

جدد طريقة وصبع وسيلة التفجير - الشكل (٩ - ١٠)

١ ـ صبع قطعة من الورق المقوى او البلاستيك بطريقة تشبت فيها

٧ . صبح فيه حوالي ١/ ٤ باويد من مادة سي ٣ و اوسي ٤ علاصقة للبوستر مع ترك فرط لوصيع فتيل تمجير او صاعق, وفي الاشكال ١٠١ ، ١٠١ دشاهد عن الصواريع م١٥ ملا المحكة لوصيع فتيل تمجير او صاعق, وفي الاشكال ١٠٥ داش، في المولاد وطريقة فكه وتمجيره، وفي الاشكال ١٠٥ داش، المصاروح ١٠٨ الله الذي يجتر في مساعة ٧ مدا سش، من مادة التصميح ، او ٨ ـ ١٠١ الش في المولاد المطيع ، وطريقة فكه وتمجيره في الشكل ١٠٤ يوصيح طريقية استصيال القيدائي المدفعية كعسوات شب جوفاء لاهداف التحريب. ال خصوات شب احتوفاه سلاح فعنال في مهاجة باقلات الدخائر كالسفن المحملة بالدخائر والمقسارية والمسرسات الحجيث ان الملهب معد احتر ال جدار السفية او المربة او المربة اد ترورت فيه المؤة الكافية فانه يحتر في صندوق الدخيرة ويمجوها

تحضير بعض العبوات الحوقاء يدويا (الطريقة الشميية)

اب ي مادة رحماهية دات شكل قمعي يمكن استعمامًا في تحصير العوات خوفاء مشلاء هماك معص الاهداح التي تستعمل للشراب أو قباني المبد أو الشممانيا المحوفة من معلها هي افضل وسلة لذلك وكلها وأد التحريف كانت أفضل للاستعمال

طربعة مص القارورة

١٠ ـ بعمس خيط رفيع في مادة الكبر وسبن او الريث ويوضع حول الفاروره في المطفه

سراد فصهما ثم سم الشعالية وتعبد دليك توصيح في الماء البارد تعد دقيقة او دقيمس من ندء الاشتعال، ويعد دفعه أو دقيقين من بدء الاشتعال توضع في الماء البارد

؟ _ بسيحن مادة سي _ ؟ أو سي _ ؟ قليلا وتوضع داخل الفاروره حول اسحونف مع م عاه بعبلها بطريفه تلعى كافة الفقاعات الهوائية، وكمية المتفجراب هذه بعبمد عني فطر البحريف، ولا فصل البتائج تكون صعفي أو ثلاثة اصعاف قطر التحويف

٣ .. للمحافظة على المادة المصجرة سصح مان مكون شكل السطح العلوي هُمَ مشكل قية من و من وديا بحرسها لاكثر من يوم او كانت درجه الحراره عالبة فتكون بشكل منسو \$ _ بِجِب أِن تَكُنُونَ أَحِيدَى الْعَقِيدَ الْمُعْمِنُولِيَّةٌ فِي الْعَبْيِيلِ الْمُعْجِرِ دَاحِق عادة المُعجرة

وللمحافظة على نقاء هذه العقدة في مركز العنوة يوضع عطاء بشت عليه نعتبل الشفخر

فالمسطح الصوة يعطي عادة بالقطران السريعة الحماف والذرحة نما يعطي ثنائية لنعبوه ويحافظ على موضع الفتيل المتفجر

٣ مالسافة التي تمصل العوة عن سطح الحدف في هذه العبوات ولافصل المثالج يجسم أن تصادل ٧٥ م من قيمة قطير العموة، وفي الشكل ١٠٨ بشاهد عبوات شه جوف، دات أشكال مستقيمة حيث يمكن صبعها من صعائح مصدية بدرحة مبلات من ٢٠- ٨٠٠ والمسافة تفصلها عن سطح المدف بين ٥٠، ٠ ـ ٧٥٠، ٠ من قيمة عمل العبوة

١ .. عامل التناظر :

ان التساظر في حشبوة جوماء حول المحاور المركسري دوأهمية كبيرة حيث يجوي هذا التجاس الهيريائي (التباسق) والمعدي للقمع والتباسق الهبريائي والكيميائي للهادة المتهجرة والتناطر في المتعجير


٢ _ اعتبارات في المادة المنعملة لتوجيه موجة الانفجار (القمع)

لَقَدَ تُمُّ تَصِيْعِهَا بِعِدَةِ اشْكَالُ وَبِعُوادَ مَتَعَلَّمَةً :

للاحستراق العميق المحساسي يعطي اكشر فصالية كها أن تلك المصموعة من الكاهميسوم والخارصين والمولاد اللبن والاكوميوم والرحاج بعطي شائع جيفة. أن معظم هذه المواد تكون درجة المحالها مين ٣٠ ـ ٣٠ وهي تشبه القمع كيا يجب أن يكون سمكه محاسبا ويشاسب مع وزي العبوة

٣ ـ المواد المتمجرة المستعملة في الحشوات الجوفاء

المتصحرات الاكثر قوة هي الاعصل للاستعمال واكثرها استعمالا هي بركب بي (حلبط



مراً هيكسوندين والدتي الداني والشمع) والبسولانت كيا يستعمل بركست سي ٣٠ وسي. 1 البلاستيكي

ع يرمسافة التثبيت

بعنى بدينك المسافية التي مصيل بين العنوه الحوفياء وسطح اهدف أن هذه المسافه صروريه حد البرك المجال للتيار أن يتشكل وللدفع باتحاه اهدف ولرداد هذه المسافة باردلاد ورجة الالجاه

د .. الحشوات الحوفاء الموجودة في الصناعات المسكرية

 ١ حشوات التندسير (الشكل ٩٠٩) النوعاء بالاستيكي، القمع من لنحاس شكده قمعي، راوية الانجساء ٩٠٠ سمنك القميع ٩٠٠ الش، المادة لتفجرة ٩٠٠ ويسانت من مادة الهيكسوجين مصيمة لتجترق مسافة ١٠٠٧ الش في نفولاد

٧ .. الحشوة الحوفاء نوع م٢١٤ (١٥ ناوند) (الشكل ٩ ــ ٤)٠

البوعناء اللياف رحاحية، القمع من الرحاح الكثيف، راوية الميلات ٢٠ سمت القمع ٣٦، ١٠ سنت المادة المتمحرة ١٠٠ تاويد من البيتولايت او تركيب سنة ٥٠ مصممة لاحتراق ٣ افدام من جدار من الكوبكريت المقوى او قدم من مادة التصميح

لا تحتوي على أحراء معدنية سوى بلك التي تدخل في تصنيع الصاعق والكسنونة مع دلك مصح بالابتعاد مسافة ١٠٠ متر عن موقع التعجير


٣ .. المبوة الحوقاء ج .. ٣ (\$ باوند)

البوعياء ، صعيحة من المولاد ، القمع ، فولاد طبع الشكل قمعي ، راوية الامحماء ، ٦٠ المستك القمع ، ١٩٠ - ١٩٠ المستك القمع ، ١٩٠ - ١٩٠ المستك القمع ، ١٩٠ - ١٩٠ المستك القمع ، ١٩٠ المستكن ١٩٠ المستكن ١٩٠ المستكن ١٩٠ المستكن ١٩٠ المستكن ١٤٠ المستكن ١٩٠ المستكن ١٤٠ المستكن ١٤٠ المستكن ١٤٠ المستكن ١٤٠ المستكن ١٩٠ المستكن ١٩

كها ال هماك عموات جوها، ثقيلة الورل تستعمل في عمل الحمري الطرفات حيث توضيع على مساعة ؟ . ؟ قدم عن سطح الطريق اما ادا وصعت ماشرة على سطح الطريق عب سوف تعمل حقرة حجمها ؟ يارد مكمب (٧٥)، •م) وبعد اراحة التراب توضيع عبوة احرى ولكن قبل دلك يجب تريد مكان التصحير

ال مقيدسة

ان وسناشل التعجير الكهرسائية وعير الكهرمائية التي ماقشناها في الحرم الأوب هي ومسائس رئيسينة في التفحير ات التحاريبة والمدية اوفي التفجير اب العسك به ، ، ، سه هذه



موسائيل السيطة ملائمة للاهداف التدميرية التحريبية وفي حوب المصابات فان هناك وعاصري من وسائل التمحير تؤدي الهنف بطريقة مرصية في هذا العصل ساكش هذه وسائل وتطبيعاتها في الإهداف والعمليات شنه العسكرية

ب . وسائل التمحير

تتكون مر تلك الادوات المرتبطة بالمادة المتعجرة أو العبوات الحارقة والتي تقوم بأعمال المونيت والصعق والاشعال للعموة

جدد وسائل تفجير خاصة وفتائل توقيت

ان المكتبود البرئيسي لوسيلة التمحيير الخناصية، هو العتبل (الهيور)، العتبل هو صدة تنشيط الشيرارة او الشملة الى درجة تكمي لاشعبال مجرى المؤقف او لتعجير عبوة حارقة او متمحرة، وهباك مثات من هذه المواد متوفرة في العالم ال معرفة لماذا وكيف تممل هذه العثاثل قد يساعد الهراد حرب العصبايات في احتيار او مناه النوع الاكثر ملاءمة لاحتياجاته

عادة المسائل تعمل أما بالطّاقة الميكانيكية والكهربائية أو الكيمبائية أو بواسطة مربع منه تأحد السمها من يوع القوة التي تؤثر عليها والشد، الضعط الع)


ول حالات متعددة عامها تحري على مادة توقيت كيا في المتاثل الكيميارية حيث بدوم النماعل عدة ساعات ، بالاصافة الى المتبل هان وسائل التمحير قد تتكون من واحد او كثر مى المواد التاليه

د .. مبادى، عمل المتاثل (الفيوزات)

ان عميل المتناشل يعتلف في التصبيع والعمل والا الاشيناء التي تسيطر على حملها مشامية، وهي حميم الميورات، صحب التعامل معها وتداوها بآماد الى الا يشمّ تركيبها على العسوة، وحميم المسائل بنم المسائل الوسطة قوة يمكن السيطرة عليها وكل لميورات بعمل بطريقة تعطى شرارة الوطنا، وهذا يشير الى حملية اللذه

١ . هملية التركيب والتمكيك

ب استركيب هو ملك العمليات العصرورمة لتجهير مهور للاشتمال وقد تحوي هذه الممييات اراحمه مسهار الاصال او عسل معتباح كهبرمائي او توصيلة محرك العمل لادوات دي مدأ مالصور وتشعله اما مالسمه لتلك الهينور هير المجهدره ماي من الاشهاء امدى و عام المهرور على يمكن اشماله بواسطتها ، واعاده ميه الامان او اي وسيله احرى تسمى عمليه العك



٢ . عملية الأطلاق

٣ .. عملية البدد

وهي عمله التي سداً فيها الفيور بالاشمال (حدوث شراره او هب او اشهال فيور حر من الأون) عاده بكول ميكانكه او كهربائيه او كيمياويه او مربع منها . هذه بهمنيه من بن بكون ابينه فورينه او مؤافسه . ان العملينه الآنية او الفورية تتم في احراء من الذبيه في حين الموقته بستمرق الفيرة التي بريدها وتستعرق من بده الاطلاق التي التمجير

ها الواغ العيورات واستعهالاتها

لا كل المينورات التي سوف شناوقية في هذا المصبل مصنصة في احدى المدرجات والاستميلات التالية

١ ميورات لكافة الاستعيالات والاهداف

٧ . فيورات لاستمرالات وأهداف خاصة

٣ ـ فيورات شعبية

الميورات لكافة الاستمالات


ب تلك المواد صعيرة الحجم والمتوفرة بكميات كبيرة ويسكن استمهاله واشعاها بطرى متمدّدة بدحل فيها كل الميورات الميكانيكية المستمملة في مصالد المخطير


7 .. الْعيورات ذات الأهداف الحاصة :

انها ثلث التي ثمّ تصميمها لاستعياقيا في همانية واحدة معية مثلاً تمحم السكك الحديدية بمرور الفاطرة - وفي هجوم الطيران.

٣ ـ الفيورات الشعبة

اما تلك التي يتم تصبيعها يدويا بوسائل بدائية بسيطة ويمكن تصبيعها مع العيورات. داب الإهداف الحاصة حيث يتم تصبيعها للقيام بهدف مدين فلط





الشيبوزات ذات الاهداف البصابية (كنافة الاستنجمالات)

مقارمة

ان معظم العيورات سوف ساقشها في هذا الخرم كانت مصممة للاستمال في مصائد الممنين وفي الالعام القردية لذلك سوف تقدم هذه الدراسة لمرفة لمادا وكيف نعمن لامكانية السيطرم عليها واستمالها في اهداف متمددة ويمكن تصبيعها الى "

٩ _ فرورات مصالد المفقلين

٧ ـ فيورات التوقيت

٣ ـ فيورات مشوعة

فيوزات مصائد المغفلين:

١ ـ فيوزات السحب والشد .

انب مصممة بطريقة عندما تتعرض فيها لشد أوسحب ميكانيكي هامها تبدأ هملية الاشمال والتفجير.

أ .. فيوزات السحب م .. ١ .. الشكل (٢ - ٢ .. ١).

١ ـ الاستعبالات:

أ .. مصالد المغفلين نوع السحب .

ب .. وسيلة التفجير الميدانية .

جديد مشعل للفتيل .

د .. متنوعة .

٢ .. طريقة العمل:

أ ـ قوة شد ٣ ـ ه باوند على حلقة كافية للضغط على وصرك الابرة عا يجور الابرة ص راس. الطارق.

ب .. مما يسمع بانطلاق الطارق او الابرة في جراها.

حد ومكدا تضرب الكبسولة بواسطة الابرة او الطارق.


٣ ـ القبحس .


عِب محص الميرزات اذا ما سمح تصميمها بذالك .

 أ ـ ازح الفاعدة الاساسية واقلبها، ادخل القطعة العازلة بطريقة تكون مواجهة للابرة والطارق

ب ـ ابرع مسيار الأمان .

جد اسحب حلقة الشد وهكذا يتحرر الطارق ويضرب القاعدة بشدة.





د . احد تركيب الفيوز مضغط الطارق في حلمته مقلم خير مدست او شيء شبه الى أن تأحد الأمرة مكاميا وتشت فيه .

هـ اعد مسيار الأمان الى مكابه وثته

) ۔ الترکیب

ألدوسيلة التمحير للصائد المعفلين بطريقة السحب او الشد

١ . ثبت الميور على هده، ساكن بواسطة ربطه أما بحيط أو سلك

 لا يا رسط سنك التشريبك على حلقة الشدومدها إلى بقطة بعيدة والسلك بجب أن يكون على علوقهم عن سطح الارس)

٢ ـ لا تجعل سلك التشريك مشدودا جداعا قد يسبب في ثي مسيار الامان

ب ، وميلة التعجير المدانية -

١ . ثبت العيور على هدف ساكي.

٣ ـ اربط سلك التشريك بحلقة الوصل ومده الى المنطقة المغطاة (المبوهة) التي يجرى الشد.
 ميا

٣ يا ينصبح باستبدال مسهار الأمان الموجب لمسهار هادي صمير

ج . مشمل الفتيل الشكل

١ - اكشف جزء من البارود في عياية المتيل

 ٢ - صع راس عود من الثقاب على طرف البارود الكشوف مع الحقو بعدم تساقط حبيات البارود

 ٣ ـ ضع العليسل بطريقية يكون راس هود الثقاب موضوع هلى الجره الذي يشعله من هلية الكبريت

 ٤ ـ اربط الاجراء باحكام (أجزاء العيوق مع طرف علمة الكبريت بواسطة حمط او رباط مطاطى.

ه ۽ حملية اليده - ه

أ .. استحب القاعلة وانرع المواد الضادة للياه من وسيلة الاشمال

ب .. افتقل رأس المثيل دانقل الطرف المنتوح من الصناعق

جدد أربط القاعدة بالمهور

د. ادخل الصاعل في العبوة أو أوصلها بالفتيل التفيير

٦ ـ التركيب

أ ـ أزح مسيار الامان في الراس فاذا أم يتحرك سهولة بجب أن ترغي قوة تبد سفك الطبيع

فادا لم يحل منظلة التصخير هو السبب يجب اراحة القاهفة الأساسية وفحص الميورات. اراح مسيار الأمان الموجب فادا لم يتحرك سبهولة عجب تدييله واهادة ضعص الفيور

٧ _ المك

أ . اهد ادحال مسيار الأمان . ينصح باستبدال مسيار الأمان الموحب اولا

افسال اسبلاك التشريك ثم بعدها يتم فحص كلا الطرفين لمرفة أن كانا صاخين
 لاستمهالات أحرى في التشريك

حد.. اقصيل الميور من العبوة

در المصل القاهدة الاساسية والصاعق مما علاجلة (الاقارة فعل الصاحر عر القاصفة

قيور السحب البريطاني رقم (2):

الاستعبالات معس استعبالات العيور السابق

طريقة العمل

أن قوة شد من ١٠ هـ باند كامية لسحت الحلقة قا من جاية ابرة الطارق.

ب .. رميرك الطارق المضموط بحرر الطارق باغياد الصاحق

القحص .

أرارم القاعدة والاحظ بإن هذه القاعدة مرودة بزمارك)

ب . صبع قوة شد على الحلقة فا لمركزتها مع صبهار الأمان مشكل هامودي ثم ارح مسهار الأمان

جد، ظع الطبرف الطبارق للفيسور على منطع مسطع ثم ابدأ بالشد الى الحارج على الحافظة مندلا فان الايرة تضرب السطع علوَّة

د. يماد تركيب الميور بدهم الطارق داخل الملية والسلام» حتى النباية صندلة إنرج الطرف. المريض من الطارق عبر هممة الملاف الصناية

هـ يوصع مسيار الأمان في الطرف العريض للطارق ثم تلبث الحلقة لا على طرف الطارق. العريض

> وبدارجي الشد على الطارق بيا يسمع له بالثقلم الى الأمان مسافة 1/1 اش ريدادخل مسيار الأمان وقير القاملة (بدغا)

التركيب النس الطريقة المنصملة في فيوز الله م.١.

م ر انسنداء

مشكل عام فان طريقه البدء في هذا الهيور شبهه حدًا بتلك في فيور الشدم ـ ١ فقط تحتف في نوصيل الصاعل بوضع دحل تحتف في نوصيل الصاعل في عدع الحالة فان الطرف المفترح من الصاعل بوضع دحل النوم له الى الديفسل التي قاعدته المحصصة له الهذا ليس من الصيروري ربط و ثني نفست عن ناسومية لله حيث ان قوه الشهد التي يهارسها الرمار لك كافية لمتشيت (نشبت الصاعل بالمهور) مع ملاحظة ان هذا التوصيل عبر مقاوم للهاه

٦ ـ التشريك : مفس طريقة الفيورم ـ ١٠.

٧ يا المنتك ٢

أد استدال مسهار الأمان

ب د تصرف کیا تم وضعه تعیور الشد دم . ٦

حدد فيور الشد الروسي نوع م . يوقي (الشكل ٢ ـ ٢ ـ ٦).

انه شبيه بالفيور الألماني رود ٢٦ وبالأيطالي (اللعم المصاد للافواد (١) باويد) وبالفيور الصلمان

١ .. الاستعمالات عمس استعمالات قيور السحب (م . ١)

٢ .. طريقة العمل .

ال قوّة شدّ من ١ ـ ٢ ماويد كافية لسنحب المسهار عمّاً يؤدي التي تحرّر الطارق باتجاه الصاعق ٢ ـ الفحسيمير ٢

ال مك بيكينة الميدور (الحره الميكانيكي منه) يشخى منفضلاً هن الصاعق والكيسولة اذا اثناء عملية فحص الميور بجب مسك الصاعق أو الكسولة

 أ- اصعط رمارك الطارق بواسطة شد عوري على السيار المتحرك استمر بالصعط ثم ادحمل مسيار الشيد في الحراء السفلي من عمرى المسيار الموجود في النوب الطارق بعدها ارحي عملية الشد.

- صبح الفيور على سطح مستوسعيث أن أتجاه الطارق إلى أعلى ثم اسبعب مسيار
 الشد من مكانه عندها يجب أن يصرب الطارق السطح نقوة


٤ - التركيب

نفس طريقه الفيور (م .. 1) مع ملاحظة أن هذا الفيور غير صالح لاشمال الفتيل النظيء.

٠ .. هملية البده

أله أعد الخطوة (أ) من خطوات عملية المحص.

حب أسرع المسيار المتحرك وصبع الفاصل المعدي على راس الطارق، ادحل مسيار الاحان في مجراء العلوي.



حد راضع الصاعق والكسولة في فاعده القبور وبيا الها مستبه لفها حتى باحد مكالها. ثانب

. ذا صبغ الصاعق داخل عنوه متفجره أو أوصله نصبل متمجر

٦ ـ الشريك

أ ـ اسرع مسهار الأصاب بعند فحصه اما اذا كان مسهار الشد حالت عامه في مكابه و ن سبت النشريك مربوط

ب يرابرع الفاصل المعدن

٧ يا المنتك

ـ بعد فحص أسلاك التشريك والتأكد من انها غير موصولة بمصائد معفنين حري

يتم قطعها

ملاحظسة

هدا لهيور يمكن تشريكه أيضا بواسطة سلك تشريك منواصل ذو دورة كاملة حيث يرسط بالمسيار الخنارجي مع مرع مسيار الشبد بهذه الطبريقية فأنه يعمل عندما يقطع سلك التشريك ويؤدي إلى الانفجار عدلد يجب ألا تقطع الاسلالة قبل ادحال مسيار الامان الى مكانه ثانية

ن .. افصل العيور عن العبوة المتمجرة ثم فك الصناعق والكبسولة منه.

د. فيوز الاجتكاك الياباني المشمل رقم (١) الشكل (٢ - ٢ - ٧).

ال مبدأ الاشعال بواسطة الاحتكاك متبع في بلاد كثيرة الا أنه اكثر تأثرا بالرطوبة مي طريقة الشد

١ .. الاستعمالات ١ مص استعمالات فيور الشد (م . ١)

٢ ـ طريقة العمل:

أ ـ قوة شد تعادل ١٠ ماويد على حلقة الشد عاميا تحل طرف الكسبولة وتسجم حيط
 الحرير المعطى عبر مادة الاحتكائه.

ب - ينتج عن هذا ثيار من الشرار كاف لاشعال الفتيل وتمحير الصاعق

٣ ـ المحص عبر قابل للفحص لأبه لا يستعمل الاغرة واحدة ثم يتلف

٤ - التركيب · نفس طويقة فيور الشدم - ١

ه بالسندد

أ.. الرحل الصاعق او فتيل الامان في القاعدة.

ب ـ أوصلها بالعبوة الرئيسية

٩ - التشريك :

مها الله لا تحسوي على اي مسلمار امال وبالتالي لا تحتاج الى ازاحته فقط يتم تشريكه موصعه في موصم الاطلاق

٧ ـ المسك

أ - ادا كان طوف الكسولة عير مرسوط بالعلية او كان النورق المشعم مكسورا فان طريقة الوصل تكون بواسطة شريط من البلاستر حول الكسولة فتنزع سرع الشريط ب _ افضل اسلاك التشريك بعد التأكد من اجا عير موصولة بأحسام احرى جـ - افضل العيور عن العبوة الرئيسية .

٢ . فيورات الضغط . -

البرامسيَّمة للاطلاق والاشتمال عندما تُقصع لصعط معين أحهرة البده فيها. و مناد و المراد المراد عليه المراد عليه المراد الم

أ ـ فيوز الضغط م١ أ١ (الشكل ٢ ـ ٢ ـ ٨) :

١ - الاستمالات :

أ . مصالد المغملين ب . مشملات للعثيل ج. . المتضيرات أو الألعام

٢ ... طريقة العمل :

أ.. ان ضغطا مكونا من ٢٠ باويدا او اكثر على كيسولة الضغط يسبب في صعط رمبرك البدء عا يمرّ ر مسيار البدء ويدفعه داخل العلية.

س "يتحرّر الطارق صدمايصل الحزء الضيق من مسيار البده الى نقطة ينمصل فيها رأس الطارق عن القطاعة التي تثبته.

. جد عندالما يتطلق الطارق بانجاه الكيسولة الطرقية نحت ضعط الرمبرك يشعلها ، ممّا يمجر الصاعق .

٣ ـ القحسمن :

أر انرع القاعدة الرئيسية وضعها كيا تم توضيحه في عملية محص فيور الشدم - 3
 ب رائزع مسهار الأمان ومسهار التثبيت.


جد اصفط على كيسولة الصفط يقوة ٣٠ ياوند او اكثر صدها يجب أن يتحرُّر الطارق ويضرب القاعدة بقوة .

د_ لاعادة تركيبه ادفع الطارق داخل العلبة بواسطة آلة غير حافة وو 'ء م المحطة هان مسيار النده يرفع عنه الضغط معيث أن رأس الطارق يدخل في الفتحة المحصّصة له و مدل مسيار الامان وشبت الامان .

: - ! !! t

أ . صع الفيوز على سطح خشي للتأكد من وجود قاعدة صلبة يرتكر عليها





ب ، صن القاعدة بكسبولة أو صاعق وأوصلها بالعبوة المتعجزة الرئيسية ، وهدك بوع حرى من فيورات الصغط مثل

فيور الصغط البريطاني رقم (٥) السكل ٢٠ ـ ٢٠ ـ ٠

فيور الصعط الألماني اس أم أي رالشكل (١١٠٣)

قبور تصغيط البروسي أم أي ـ أه الشكل (٣ ١٠ ١٠) الذي سنعمل في الالعام المصاده للافراد وللديانات

٣ ـ الفيورات التي تعمل بالدعسة ١

أ ـ الميوز م ـ ٥ (الشكل ـ ٣ ـ ١٤).

د د الاستعبالات

أسامصائد المعلى

ب مشعل للمتيل

جــــ في التمجيرات الميدانية

٢ ـ طريقة العمل ١

عندما يخصع الى قوة ضعط 6 ياوند على الأقل فان ضبحن الدعسة ينطلق الى أعلى فيقوم الطارق بضرب الكسولة واشعالها

٣ .. القحسص

أ ـ ارح القاعدة وضعها جانيا.

سد صع الفينور على سطح مستنوى محيث تكنون الدعسة من الأسفل ثم اصعط عليها من الأسفل

جدد حافظ على الضمط واسحب مسيار الأمان


د ـ حمف الصعط ويهذا يقوم الطارق بضرب علمة الهيوز بثوة


هـ ـ لاعادة تركيبه صع العيوري وصعه السليم بحيث تكون الدعسة الى الاعلى ثم ادفيع الطبارق بواسطية مسيار صعير اواي مادة شبهية الى الطبوب الصاد للعلبة ثم ثبت العارق مع اندعسة في مكايا وبعدها ادحل مسيار الامان ثم اعد القاعدة الى مكايا

٤ ـ البدء صع الفاعدة موق صاعق ثم أوصلها بالعوة الرئيسية

ه - التشريك الشكل (٣ - ٣ - ١٥) .

أ. ازح مفتاح التثبيت عن مسيار الامان







س ، صع حموله وزن على العوة بحث يكون الوزن فوق الفيور مناشره حد اسحت مسيار الامان حث نجب ان يجرح بسهولة

٣ ـ التمكيك

بدون تحريك الورن صع مسارا عبر ثقوب للبوقب (لعرل الطارق) ب ـ اعد مسار الامان الى وصعه ثم ارح الورن الموضوع على الفيور و رح بدعمه حد لفيور الم بطاني رهم (٦) يشه الفيور السابق الشكل (٣٠٣٠) لا ب فوه صعط من ٢ باوند الى ٤ باوند كافية لبدئه

1 - فيورات الشد والدعس

مصمَّمه لتعمل عندما يُعسل عليها ريادة في الشد أو نقصان فيه .

أ ـ فيور الشد والدعس رقم (م ـ ۴) الشكل (٢ ـ ٢ ـ ٢) يستعمل في مصائد المعملين قوة صعط بين ٢ ـ ١٠ عاوند كافية لبدته وتحرير الطارق

جدد فيوزات التوقيت .

أ.. استعمالاته : في تفجير العبوات بالتوقيث

ب ـ طريقة العمل

عندما يكسر النوعاء الموجود فيه المادة الكيمياوية فان هذه المادة تتماعل مع السنك الذي يربط الطارق فتجعله صعيفا او بقوة الزمارك يتقطع السلك ويتحرّر الطارق فيصرب الكسولة التي بدورها تمجر الصاعق

جاء فيورات التوقيت

ان الفيسوزات بوع م - 1 تصنيع عبر مشة اسواع ويمكن تمييسوهنا عن بعضها بواسطة اللوب ان فترة التوقيت تعتمد على قوة المادة الكيمياوية المستعملة وتركيرها الا انها مع دلك تتأثر بالخرارة وفي الحدول رقم (٣ - ٣ - ٩) مشاهد عثر ات رمنية تقريبية للتوقيت على درجات حرارة محتلفة .

د. الفحص ان هذا الميوريستعمل لمرة واحدة لذا يتلف بعدها ولا يمكن فعصه هدالهده لا يمكن فعصه هدالهده لا يمكن بده هذا الشوع من الفيسور مساشرة مع الصناعق شوصيسل الصناعق بالقاعده مل يجب وضع طول ممين من الفتيل البطيء يعصل بن الصناعق والكسولة لد يربط العثيل البطيء بقاعدة الميوركها في الشكل (٢ ـ ٢ ـ ١٨) والشكل (٢ ـ ٢ ـ ١٨)

٣ .. أوصل الصاعق بالطرف الاحر من المثيل وثبته هيه

٣ _ أوصل كل هذا بالعبوة الرئيسية

											غود العي و.	,	يرجم غو.
11 مر	,	pur 8		Nam.			547		2]	4	فهريت	4,00
	4.	-	-5-4	1-3	15-2	-	*C-		25-4	-	ضعد		
		1		1		li e	l _e	J++	200			4	
	3 ++	30.4	l _{k a}	E: 1	51.1	y-0	190	-1-	- 64	مها بر	, .		,
		2.7	11		J-15	200	ه هني			144	471	14	٠.
	,	1	21.0	200			.e.T				424	4	
			***	1.70	***	. 19	1		.10	ļ .e	44	74	74
, .		N#	200	J	250	-11	-54	.7.4		1.74			r.
-	100		44	2.70	140	-11			8-8		z	74	47
1999	. 4	19	147		44	1.1	.14	44.4	* 1.	1	r		.,

الع. بول (٢ - ٣ - 1) ملاحظة رس) ساحة د طبقة (أ) يوي ادايام ف ع م غزة الممل التوسطة ف ا الترة الأماد

التشريسك :

١ _ افحص العيور لمرفة ما ادا كان الطارق مازال في وصعه

٧ .. اكسر انبوب المحاس بواسطة الاصمع الكبر والشاهد كيا في الشكل (٢ . ٣ .. ١٩٠٠)

4 ـ انزع قطعة الامان. الفسسك ،

بعد أن يكون الوعاء قد تم كسره يصبح خطرا مسكه أو تداوله.

٢ _ فيوز التوقيت توم الأسيتون السيليلوزي .

أ . اضدف البده عسوة متمحرة بعد فترة تُرمية توضع مزدوحة اي فيوران في كل عبوة ، واحدة في طرف المسوة ، والأخرى في الطرف المضاد وذلك لضياد التوقيت والانمجار ولكي تصميم يجب ان يكون واحد على الاقل في وضع افقي حيث انها مصمّمة لتتمحر بهذه الطريقة

مواهيماتها .

ان العلسة التي يأتي فيهسا العينورتحوي بداحلها على ثلاث عشرة قطعة حسم المؤقت، الصاعق ٩، كسبولات توقيت، ونش، وانسوب صعير من مادة ملصين حسم المؤقت عادر المؤقت عادر كل قيد عادة عن أنبوب معلق يجتوي بداخله على زميرك وايرة تفجير مثبتة مواسطة


سطوابه سلينوريه أحد اطرافه منس لوضع الصاعق فيه والطرف الآخر توضع فيه كسوله من لمحلول أن تسوع الكنسولات يسمح باختيار علة فتر أت وصية للتبوقيت حبث ال من لمحلول أن تسوع الكنسولات يسمح باختيار علة فتر أت وصية للتبوقة أو لون المحلوب، التوقيت يعتمد على نوع المحلول المنتعمل ويمكن معرفتها بلون الكنسولة أو لون المحلوب، في الحدول رقم (٢٠٢) مشاهد فتر أت التوقيت على درجات حرارة محتلفة الآن هذه العترات حاصفة للتميير وغير ثابتة

قود خيرية خفي حسم العيور			مرحه الحرارة		نوف المسالور					
دامي	_Bat	بيعر	امود	-50	, .	بنسيي			رفاق	_
				4,017	ه درجاب	ãr∟ PVA	ust its	ه ساعید	W- 7	meter 4
rai 15A	Car 4A	ta **	te 1V	09 درسا	10 برط	49L-137	دو خان	46.1	11	ا بيامان
en Al	rp 55	gar ch	pas	۷۷ درس	10 برجة	۲) سامات	۲۱ سامید	و ا ساله	٧ ساهات	19 to 19
rg (1	April 1	ptg ² to	b/g a	٩٥ نومة	47 نيټ	اه مان	Selve C1	4011111	4 ساھان	4 سافة

طريقة التركيب .

- ١ .. فك السدادة المرجودة على جسم الفيوز.
- ٢ اختر الكبسولة المناسبة حسب العترة التي تريد توقيتها عليها ثم ادحل الكبسولة التي اخترتها داخل جسم الفيوز بطريقة يكون الراس المذبب اولا.
- ٣ د اذا اردت القيام بالتفجير في معلقة رطبة او تحت الماء يجب تغطية الاماكن المسنة
 من الفيوز بواسطة المادة اللاصفة والعازلة الموجودة في الانبوب الملحق مع علبة الفيور
 - اعد وضع السدادة على جسم الفيوز المؤقت.
 - ـ ضع الصاعق على جسم التوقيت.
 - ١ . ضع نقية اجزاء الهيوزي الهبوة المتفجرة وأوصلها باحكام باستعمال الرنش.
- ٧ أومسل جسم العياور المؤقت ببقية اجزائه الموصولة بالعبوة بعد وصع هذه العبوة
 على الهدف وابزع مفتاح الاهان من برغى كسر الكبسولة (كبسولة المحلول).
- ٨ اسداً بلف برهي كسر كبسولة المعلول بواسطة السدالي الا تنكسر الكبسولة وبعدها اعد دورانه الى الحلف بمقدار ثلاث دورات لترك عبال للمحلول بالخروج من الكبسولة
 - ٣ الْفيورَات المؤقنة التي تعمل بساعات التوقيت :
 - أ .. جهاز التفجير الذي يعمل بالساعة (فترة التوقيت ٢٤ ساعة):

يمكن توقيت هذا الجهاز التداءا من ١٥ دقيقة ولغاية ٢٣ ساعة مع احتلاف في حدود



۱۲/۱ دفیقه بمكن استعاله في عنوات السف العسكري حيث ان الساعة لا تبعم سعر ما حد خراره حيث تقاوم من ٤٤٠ ولعاية ١٦٠ ف يوضع داخل علمة كاملا ١٧٤ وستعييات لتوضيح الاستعال، وارقام الساعة الصوئنة حيث يمكن وقبها في تطلام كم مكن استعافا في التفحيرات عبد الماء

هيورات متوعة (١) قيور التفجير عن بعد بواسطة موجة الفجار الشكل (٢٠٠٧) بعميل هذا الميبور عبدما تنفجر عبوة ما فتصطدم موجة الانمحارية فيبدأ عميه حبث بمكن تمجير عده عنوات تواسطة هذا الميور دون وصلها معصها بعضا فقط توضع في مدى تأثير موجة الانمحار حيث الخدول رقم (١٠٠) يبين مدى التأثير لموجة الانمحار سو ، في الماء او

الفحسسمين

يتم محص التسبيات والوصلات وكافة الاجزاء لمعرفة ما ادا حدث فيها تآكل م لا

١ - الاستعمال تحت الماء :

 ١ حجوب التوقيت : تستعمل للوقاية اثناء تركيب الفيوز تحت الماء هناك بوعان من هذه الحبوب حسات دامت لون ازرق تعطي فترة توقيت تعادل ٣٠ دقيقة وحبات صفراء تعادل سبع دقائق فترة توقيتها.

٣ ـ فترة تركيب الفيوز بيا ان الحبات تصبح طرية بعد ان تبدأ في الدوبان فان الميور يصبح خطرا حدا بعد مرور بصعب وقت التوقيت لذلك يجب على الاشتحاص المتواجدين الاستحباب عشد مرور بصف مدة الشوقيت كيا أن أي قصف معاد قد يتسبّب في تمجير هذه المعبوات بسبب تأثير موجة الانفجار على الفيوز.

٣ .. غطاء الحياية

ترود هذه العيورات بغطباء خماية الحبيبات من الدوبان اثناء التركيب حيث توضع فوق حسّبة التنوفيت وتحت السندادة ويجب عدم ازاحتهما اسدا الاعمد الانتهاء من عملية التركب فقط شرع بعد التركيب وقبل سنحب منبهار الأمان بلنخطة صغيرة

٤ .. الامعاد والاعياق

عادة تعمل الصواعق على انعاد اكبر من تلك المدكورة في الجدول رقم (٢ ـ ٢ ـ ٣) لا يجب استمهالها

الحدول رقم و٢٠٦٤) انعاد التاثير التي نصل عليها البيرزات التي تصل عن نمد.

المواقدة	may man		سوه سافاته بالمربد
التفق اللتي ينضح	نيدى يدي يضح	العمق المالا بالملتاع	
امتقياله عالقدو	printer styre		
	١	,	÷
		t	
	4	1	
	4	A	4
4			
	₹	*	T 4
	4	L	T 4
	A	*	T #
	1.0	Α,	T #
			T #
r			4
Te			7
Ta .			7.6
Ta	P	•	*
	A	*	*

التركيب والنصب للفيوز تحت الماء:

١ اذا اردت فترة رمية اطول للتوقيت فيجب تغيير الحبة الزرقاء باخرى صعراء مع
 الاحتياط بان يكون كل من الماصل والعارل ومسهار الامان مركب في مكانه تركيبا جيدا

انزع الأجراء الأضافية الموصوعة للشحن عقط ثم ادحل بحذر القاعدة والكبسولة
 مم قطم العزل لتكون كلها مقاومة للياء.

" - ثبت العساعق والقناعدة يواسطة السدادة المسنة داخل العبوة او أوصل الصاعة بالعبوة يواسطة فتيل متصجر ثم اعزل كافة الفتحات واعلفها جيدا لتكود مقاومة للهاه.

- 2 ـ أربط جيدا الصاعق بالعبوة.
- ه ـ صع كافة العبوات تحت الماه في الاماكن المخصّصة لها.
- ٦ _ انزع قطعة العارل فوق حبِّة التوقيت ثم اسحب مسيار الامان.
- ٧ ـ احل المنطقة من الاشحاص عند مرور بعبف فترة دويان الحُبَّة (حبة التوقيت).

 ٨. صبع مؤقت على العنوة البادئه ثم انتظر الى ان غر العبرة الكاملة للنوفيب و بعدها فم بنمجير العنوة البادئة

بالسبب للتركب في الهواء فالها تشبه التركب في الماء باستناء الهاليست بجاحه ينغران لكثر المفاوم للهاء وإلى المسافه التي يؤثر فيها العود البادثة على العوات الاحراي هي حسبه عشر قدما ويجب ألا إلى تكون فرينة من العود البادثة حتى لا تؤثر موجه الانفجار عبى الطارق أو الابرة في الفيورات الاحرى الملاصقة

الخصل البجادي عشر

الضيبوزات الشعببية

أ . صاعق كهربائي مصنوع بطربقة شعبية الشكل (٢ - ٣ - ١)

بي ان الصواعق الكهرسائية عبر متوفرة دائيا عبد الحاجة اليها فاننا هنا ساقش طرعه. بصنيعيا شمينا

المواد المطلوبة

أ. صاعق عبر كهربائي (طرفي) ب. حليظ من السكر والكلورات ج. سلك من المحاس الملفوف د. بلاستر

التعشيسم

أ أن سلك المحاس ثم ارح المادة العارلة في بقطة الشي

ب . الع كافة الاسلاك وابق سلكا رفيعا مع الجدر بعدم قطع هذا السبك و تجريبه حـ . اوصل الطرفين بعضها سعص، ثم ثنتها نقطعة البلاستر

د . حد قطعه من الورق وادحلها في الصاعق الشكل (٢ ـ ٢ ـ ١) ثم دعها لبر ر من طرف الصاعق مسافة ٢/٢ انش

هـ _ عبتها بحليط الكلورات السكر الى مسافة ربع ابش داحل الصاعق، ثم اربط الصاعق، ثم اربط الصاعق، ثم اربط

و ... دحيل السلك داحيل الصباعق على ان يكون ملاميا لخليط السكر والكنورات ولت طرفيه على الممود بواسطة البلاستر حتى لا يتحوله من مكامه

ع .. ثن أطراف الورقة العارلة حول الاسلاك وعطها بالبلاستر بوهق حتى لا مجمعل الحتكالة


حاضن البطارية الجافة : الشكل (٢-٣-٢)


المواد المطنوبة


أرقطعة من الخشب دب د مسياران صعيران

طريقة العمل

بدق في كل طرف من قطعة الخشب مساول، ثم شبه بنجيث تكون النظارية ثابة بين الطرفين، وبعدها موصل سلكي الصاعق الكهربائي كل واحد منها بمسار فنكتمل الدائرة الكهربائية انظر الشكل (٢ ـ ٢٠ ـ ٣)







تشريك الصاعق الكهربائي بطريقة شعبية الشكل (٢-٣-٣)

المواد المطلوبة

ا _ بطارية حافة _ ب _ صاعق كهرمائي _ حدر ح _ اسلاك كهرمائيه

٢ _ النصب والتركيب

أزح المادة العارلة من طرف كل من اسلاك الصاعق الكهربائي بطول ٣ ابش
 سرد الله الاسلاك على بعصه بعصاً مشكلاً حلقة، الشكل (٢ - ٣ - ٣)

حدد الحجل الطرف الاحرامي السلك عبر الحلقة ثم السه على بعصه بعض عاملاً حدقة احرى مع ملاحظة ان تعصل الاول عن الثانية مسافة ١٠ اش

د. ا<u>تطب</u>ع أحيد اسبلاك الصباعق من النصف وأغيرك الطبوين بعد ربطها باقطاب البطارية الجاهة

هـ أوصل الصاعق الكهربائي بالعبوة

٣ ـ طريقة العمل ١

عسدمنا يصطدم جسم بيده الاستلاك فات بشندها عا يجعل الحلقات المكشوفة منها تصل بمضها بعضاء فتكتمل الدائرة الكهربائية وينعجر الصاحق

فيوز الشد . الشكل (٢٠٠٠) .

يستممل في مصائد المغملين يعمل بالشد او بالدعس.

المواد لمطلوبة :

أن كمية من الأسلاك المنتديرة.

ب ـ لىرحسة

جب مسامير.


د ـ بطارية

هـ . مىلك تشريك .

و . صاعق كهربائي .

التركيسب:

ا ... اعسل حلفة قطرها ٢ انش في احد اطراف السلك المستدير ثم الله ما تنفى من السلك وثبته باللوحة ، الشكل (٣-٩٠).



ب ادحل الطرف الاخراص السلك المستدير عبر هذه الحلقة بحيث يبر را مهم مسافه وبش او الشبال ثم تسته في الطرف الاحرامي اللوحة مع ملاحظة عدم ملامسة طرف السلك باخلقة الدنتيت الاسلاك في اللوحة بواسطة المسامير يجب الديجملها حرّة الحركة لتوصيل الطارية واسلاك الصاعق

التركيب والتشريك .

 أمن العيور في وصع التفجير واوصل سلكا أو اكثر من أسلاك التشريث بين السعف المتحرك وبقاط بعيدة أمام الهدف.

ب _ اقطع احد اسلاك الصاعق، ثم اسرّع المادة العارلة عن طرفيه بمسافة تسمع بتوصيلها بالمصدر الكهربائي (البقارية)

جد، بعبد التأكيد من أن حلقية الفينور والسلك المتحرك غير متلامسين اربط اسلاك الصاعق بفهايتي السلك المستدير

د أوصل الصاعق بالعبوة الرئيسية

طريقة العمل:

عندمًا يتصرص سلك التشريك الى شدّ قوي قان السلك المتحرك يتصل بالحلقة مَّ يكمل الدورة الكهربائية ويسبب الفجار الساعق .

فيوز التوقيت، الشكل (٢-٣-٥)

المواد المطلوبة :

أن وعاء يشبه سطل الماء.

ب . طوافة صغيرة من الخشب أو الفلين.

جد، قضيب در قطر يوضع على الطوافة. د المادية

د ـ بطارية

هــ مناعق كهربائي

و اللاستر.

لتعشيم .

أ ـ افتح فتحة صغيرة في الوعاء كيا في الشكل (٢ ـ ٣ - ٥).

القطع ما طول، ثلاثة انشات من احد اسلاك الصاعق الكهرمائي واكشف الحرم
 العازل منه ثم اثنه مشكل حلقة أطوالا كيا في الشكل (٣-٣-٥).

علام الوعاء ثم ربط هده
 خلفه بوسطة الاسلاك بحيث تكون في وضع موكري واربط الاسلاك في فتحات معمولة في حدار الوعاء

د ـ شب لقصيب في مركز الطوافة (يجب أن يكون القصيب معرولا)

ه. . فطع سلك الصاعق نطول ٩٠ انش ثم ارح ثلاثة انشات من المادة العارلة عن طرفه و ثنه تحتث يكون مواريا للمرحل العارلة (المشت العارل)

البده والتشريك

أب اقطع احد أسلاك الصاعق وأوصل الطرفين بالبطارية

ت ـ صع ماء في السوعاء او السلطيل حيث أن هذا الماء يجعبل الطبواقة تطفو عليه مما يفصل السلك على الحلقة فتقطع الدائرة الكهربائية

جد بعد التأكد من عدم وجود دائرة كهربائية كامنلة أوصل سلكي الصاعق احدهما بالقصيب المعرول والاخر بالحلقة .

د أوصل الصاعق بالعبوة

طريقة العمل:

ما ان الماء يسكب عبر الفتحة الصغيرة في قاعدة السطيل فان الطبوافة تنزل الى الاسميل مع برول الماء الى ان يتصبل السلك بالحققة فتكتمل الدائرة الكهربائية، ان فترة التوقيت تعتمد على حجم وارتفاع السطل وحجم المتحة المعمول في قاعدته.

الطر الشكل رقم (٢ ـ ٣ ـ ٥).

مؤقت التمدد : الشكل (٢ ـ ٣ ـ ٢):


المواد المطلوبة :

أ .. قارورة صغيرة او أنبوب المعتبار.

الله عاصوليا حافة ، أو حص او حبوب من التي تتمدد بالماء (تنفش) حدد مرعيان صغيران (بفضل أن يكوما من النحاس أو المروش دد قالب صغير من الخشب أو الفلين.

د .. فالب صغیر من اجلشب اور هـ .. مطاریة

و ـ صاعق كهربائي .



المسيسم

- . قصع انقلیمه او قائب الحشب تحت تشکیل عظماء لاتسوب الاحتمار و نصروره مست علمه باحکام، وقطعه احرى تشکل طواقة على سطح الماء
- ساء صغ برعب في السنداده وأحبر في الطبوافية (يتوضعناك في مركز كل منهي وتكومان عسدت أواحد على الاحر)
- حار فينج فيحيه صعيرة في السيدادة لادحيال سلك وصياصي مي ينصل بالدعمي. موجود على الطوعة
 - د . بنب الانتوب او العارورة على فاعدة ثابتة وتنحيث تكوف في وصنع عامودي

التركيب والتشريك

" ـ صع عماصلوليا او الحمص او الحسوب داحلي الفارورة او اللوب الاحتمار واصف بيهي الماء الكالي لتعطيتها

ساء ثبت احيد اسبلاك الصناعق بترعي الطبوافة بواسطة ادخاله عبر الثقب الصغير لممورا في السدادة ثم ادخل الطوافة في القارورة او الانبوب

حد اقطع السلك الاحبر من الصناعق واوصله بالبطبارينة من طرفينه ومن الطبرف لاحر، ثم ثنته على برعى السدادة

د لـ الاحسل السندادة بحسار في الأنسوب تحيث يقصلها عن الطوافة مسافة صغيرة مع خدر باي لا يكون البرعياي مثلاصقان

هـ .. صع الصاعق في العبوة

طريقة العمل

ب ن حبوب الفاصوليا أو الحمص غنص الماء وتتمدّد في الحميم عنّا يجعلها تنجه بحو الأعمى وساستمبرار التمبدد إلى مرحلة يتصل السرعينان بنعصهما بعصاء فتكتمل الدائرة الكهربائية عنا يسبب في انصحار الصاعق والعبوة

الا فترة التوقيت تعتمد على كمية الحنوب والمآء والمسافة الفاصلة بين البرعيين وعادة تتراوح مين بصف ساعنة التي سأعتبين (انظر الشكل ٢ ـ ٣ ـ ١) الاسلاك تتصل بالنظارية والصاعق الكهربائي

فبور الشاشة (الشكل ٢ ـ ٣ ـ ٧)

تسعمل هدة العيور للتفحير العوري تواسطة اطلاق البارعلي الشاشة المعدسة

لتواد اعطبونة

أ ـ شاشه مشكه من تلك التي تسعمل في بعظية الشابيك (يفصل إلى بكور) من البحاس)

ب محمد كبره من البلامتيك أو الطاط أو الورق

جالة عصي للتثبيث (قطرها نصف الش والطول ١٨ الش)

د۔حسل

هب بطارية

و۔ صاعق کھربائی

التصنيع

آ . قطم الشاشة الى مصفين متساويين ١ قدم مربع كل حره

ب راقطع سلكا من أسلاك الصاعق بطول ؟ انثن والحمها بقطعة من مشاشة، ثم قطعة احرى والحمها بالحرء الاحرمن الشاشة بحيث ينز را اس من كل شاشة ويجب تعريته وارائة الحرء العارل منه

جد.. اقطع عارلين من السلاماتيك او المطاط او النورق بشكنل مستطيل دو أطوب. ١٥×٢٤ ايش

د ـ ركّبر كل قطعية من الشياشية على عارل ثم لف النهاييات الطوينة لتعارب حوب انشاشة بحدر كي لا تثقب العازل

هــ ثبت كل زاوية من روايا المازل بعصا الارتكار بحيث يكون بين هذه العصي منافة 1 انش من الشاشة كيا في الشكل (٣-٣-٧)

و .. صبع الشماشية والمبازل ظهيرا لظهير وارسط عصما الارتكار او التثبيت من احدى الشاشات بالاحرى كيا في الشكل (٣-٣-٧)

التركيب والتشريك

أ .. صع العيور في وصع الاطلاق تتعليقه بين عصبي الارتكار


ب _ القطع احد اسلاك الصاعق الكهربائي واوصلها بالمطارية

جد بميد التأكيد من أن أطبراف الشاشتين غير متصلة بعضها ببعض توصل مبلاك الصاعق الكهربائي بالإمبلاك الخارجة من الشاشة .

در أوميل الصاعق بالعبوة الرئيسية

طريقة العمل

عددما تطلق الدارعلي الشاشة قال الرصاصة تحترقها فتوصل الشاشين معصها معصا ومكتمل الدائرة الكهرمائية عما يسسم في الانفجار.



هيور الموقيت ياستعمال الساعة الشكل (٢ ـ ٣ ـ ٨) يسمعمل في التوقيت، واقصى فتره لموقينه هي احدى عشره ساعة ومصف

الموادالمطلوبة

أ .. ساعة يد دات غطاء سيليلوري او بالاستيكي ب .. برغي صعير يفصل من المحاس او البر وبر جد.. مطارية

د ـ صاعق كهربائي

التصنيسع :

أ ـ ازح غطاه الزجام عن الساعة ـ

أذا اردت توقيقاً لا يريد عن ﴿ دَقِيقة فارح عقرت الساعات والا ارح فقرت الدقائق.

جد. اقدح ثقبا صميرا في الرحاج حوالي ربع انش من مركزه وادحل البرعي د. اعد وصم الزجاجة الى مكانه في الساعة

هـــ حرك المعقرب لمعرفة ما ادا كان يصطدم بالبرعي، فادا مرّ العقرب من تحته، الى وجب شد البرغي الى ان يصطدم العقرب به

و ـ ثبت الساعة على لوحة بواسطة البلاستر او العسمع او اي مادة احرى

التركيب والتشريك .

أسرقت الساعة على الفترة الق تريدها

ب . اقطع أحد اسلاك الصاعق وأوصلها بالنظارية

جد اربط أحد أمسلاك المساعق بالبرعي الموجودي زحاح الساعة وأوصل السلك الأخر بجسم الساعة.

در أوصل الصاعق بالمبوة الرئيسية

طريقة العمل

لدى مرور الوقت هال عقرب السناعية سوف يصبل الى البرعي فيمسل البدائرة الكهربائية ويسبب في المجار الصناعق والعوق، في حالة ما ادا ارديا توقيته لفتره رمية اطول قاما يستعمل صاعتين كما في الشكل (٣ - ٣ - ٩) مع مراعاة ما يلي

تساعة الأوني

١ يدور تعقرت ويستمر بالدوران طالما أن الساعة صالحة عادة ٢٤ ساعة
 ٣ يا يا ينبك الموضوع في الرحاح يجت أن يكون مرتاوطريا تحيث يسمح بمرور
 تعدب

لساعة الثانية

بمقرب يدور لمثرة احدى عشرة ساعة

طريقة العمل

بعد مرور عشس ساعات فان عقرت الساعة الأولى يتصل بالسلك ثم يواصل دورانه فيمصد دورت الكهر ساغة والتنافية يصطدم فيمصد دورت الكهر ساغة الثانية يصطدم الدعر عي ويتوقف عن الدوران عا يسبب في اكيال دائرته الكهربائية ثم يعد اثنتي عشرة ساعة بعدود عقرت الساعة الأولى دورات ويصطدم بالسلك فتكتمل المدائرة الكهربائية عبر سبعتين فيمجر الصاغق الكهربائي ويواسطة العنوة المتصجرة، انظر الشكل (٣٠٣٠).

الميوزات الكيمبائية المشتركة ميكانيكيا .

استعيالاتهسا

ألد لاعراص التحويب

ب ـ فيورات لمصائد المغملين.

حد فيورات للالغام الطارئة (الشعبية).

المواد المطلوبة

أ ـ حليط من كلورات الصوديوم والسكر

ب، حامص کبریتیك.

حب قطارة او البوب اختبار

ف لوحة مسامير . . النع

تمسع

المناعميل صندوقا لوصع الكمية الطلوبة من المتعجزات داخله يجب ال يكول عطاؤه العلمي منحري مع عمل ثقب في مركزه (وسطه) ليسمع ممروز الرة اللوحة الشكل (٢٠٠٢)

ل المؤجه تكون تحجم الصيدوق او اسره اللوحة يجب ال تكنوب طوينة تحيث تصطدم تفاعدة الصيدوق السفلي عدما تركب على تعصما

التركيب والتشريك

أ_صبع مسارا في قاعدة الصدوق السفقي والله بطريقة تجعل الأسوب ابدي بحبوي عنى حامص الكبر يترك ثانا في القاعدة

ب . املا الصفوق بالمواد المتعجرة مع ترك وسط فارعة

حرر املا الوعاء الرحاجي أو الابنوب بجامض الكبر يتيك وسده باحكام

د .. بعد التأكد من كولُ وعاء الحامض معلق باحكام ثبيه في مكانه في فاعده الصندوق

ملاحظسة

يجب. في يكون الاسوب من الخارج نظيفا حدا ولا يوجد عليه اي قطرة من الحامص هـــ صعر كمية من حليظ الكلورات والسكر حول النوس الحامض

و. أوصل التسريعة المتعجد (العيل) بصاعق اوصاعقرى وثبتها مع مصها مواسطة السلامستر ثم اصلا التسريعة المتعجد (السلامستر ثم اصلا الصواعق مهادة كلورات الصوديوم والسكر ثم صع الصواعق على حليط الكلورات والسكر بطريقة عندما يشتمل هذا الخليط فان اللهب ينتقل الى الاطراف الممنوحة من الصاعق قبل الموصول الى العتيل المتعجر والاطراف المصادة من العتيل المتعجر موصوعة داخل المعودات المتعجر أميوات المتعجر أميوات المتعجر أميوات المتعجر أميوات المتعجر أميوات المتعرفية.

ربدصم غطاء الصندوق عليه بحذراتم ثنت اللوحة


طريقة العمل .


عسدماً تتعرض اللوحة الى صعط معين عانها شرك الى الاسعل متصرب الابرة بوعاه الحامض وتكسره ممّا يتسب في اشعال الخليط الكيمياوي فيتمحبر الصناعق والعوة انظر الشكل ولا يدالا بدالا مدال

المؤقت القامضي : الشكل (٢ - ٣ - ١١)

المواد المطلوبة

أ . خليط من الكلورات والسكر ب ـ حامض كاريتيك ج ـ كسولات حيلاتيية د ـ لوحات ، مسامير الخ





لعسبسع

حصير صندوقا لتعبثه بالمواد الكافية من المتصنوات اومواد الاشعال: د استعملت مواد الحارفة فيحب ال نوفر النهوية اللازمة للمواد الخارقة لمروز الاوكسيجين لصروري للاشعان

البركيب والتشريلك

ـ عمى ، الصندوق بالمتعجزات او المواد الحارفة مع ترك فراع في الوسط لوصع خبيط اسديء

سال صلع فلحانا أو فلحالين من حليظ الكلورات والسكر في علية صغيرة وضعها في مكاب المحصّص ما في الصندوق كيا في الطريقة السابقة

حد صع حامص الكبر بتيك في كسولة الوجاء مطاطي واعلق الصندوق في هده خسبة بسدا تصاعل بين الحنامص والكسولة او المطاط فادا كان تركير الحامض عاليا فان التماعل بين الحنامص والكسولة الخطوة مناشرة قبل الانسجاب من مكان لتماعيل قد يستعبر في دقيقتين التي ثياني دقيائق على درجات خرارة العادية، ويمكن ريادة الوقت بوضع جدارين من الحيلاتين او اكثر

د . بعيد الشاكند من عدم وجود اي كمية من الحامض على حدار الكبسونة الخارجي. توضيع هذه الكنسولة داخل العبوة الحارقة ويتم الاستحاب فورا.

فيور اخرطوش

أ. حرطوشة بدفية عسكرية (خلاف الطلقة) او الطلقة كاملة س. وصلة كتلك التي تستعمل في النواهد (الشكل ٢ ـ ٢٠ ـ ١١) حدد مسامير دات طبع د. علمة من الشك د. علمة من الشك

> أدوات العمل المطلوبة . أند منشار صبعير او مبرد سب سفعى للشك (مقص الشك)

> > حال مطرفية

التعسيسع

المراح المفدوف من الطلقة (الرصاصة) وحد منها البارود حاسا مناء الشراعير علاف الخرطوشة.

هدد ثن التوصيلات حول المسيار، انظير الشكيل (٣-٣-١١) ثم ثبتها في مكابها مستسب على اللوحة التحشية ملاحظة (يجب الأيكول المسيار داخل الوصلة حر الحركة ويتريق تسهوله

و - استر المطرعة فياس ٢×٤ شكل مستودي، كها في الشكل (٣ ـ ٣ ـ ١١) ر ـ افتح ثقب مسيار التشريك في اللوجة

التركيب والتشريك .


أسابرع مسهار التقحير

سد صبح الفيور في وصبح الاطلاق بواسطة تثبيت اللوحة على سطح عمودي حدد صبح صاعفة في الخرطوشة بحيث يكون الطرف المفتوح مقابل فتحة الباديء، ثم صبح فبيلا متفجرا علي طول الصاعن وثب كلاهما بالخرطوشة اما بواسطة حيط او بلاستر ددركب المبور ودلك برفع المطرقة الى الاعلى ثم ادحل مسيار التشريك عجور، سبعك او حيط تشريك

هـ .. اوصل المئيل المتفجر بالعبوة. و .. ادحل مسار التمحير في مكانه

طريقة العمل

عسدمنا يتعرض حيط اوسلك التفجير الى قوة تصطدم به هان مسهار التشريك يجرح من مكانه عما يدفع بالمُطرفة الى السقوط فتصوب مسهار التمجير الذي بدوره يمجر الكسولة فيمحر لصاعق والعبوة



إن التحريب بواسطة الواد الخارقة يمكن أن يتم نظريفتي ... يما بالطريفة بدشرة أو المسوفة وسوف سافش كلا الطريقتين في هذا الخره حيث أن احتيار أي مهم يعلمد على مرعسة في أن مكنوله الحريق يعرى الى أساب طارقة أو يعرف سبب اشعاله من فين العدو ولكن من الطريقتين وماثلها والعدة والأدوات المسجمة فيها.

(١) الطربقة المبوهــة :

(١) اختيار المادة الحارفية : _

كي يظهر الحريق على أنه طارى، وحادث، يجب احتبار المادة الحارفة به يتلائم والمدف المراد إشماله حيث يجب أن تبدو وكأنها منه وهذا ليس صماً، حيث أن بحابيل المتنظيف والزيوت مستملة في معظم الآليات والحاليات، لذلك فهي مواد حارفة حيدة. أما إذا لم تبتوم هذه المواد، فيجب احتبار مواد لا تنزك ورادها بعد الاشتمال رماداً أو مواد صلبة تبدل طبيعتها كما أن مواد التوقيت يجب أن تكون قابلة للاشتمال, وعا أن احرائق تحسن كثيراً في المسانع لذلك يشى علينا عملية بدءها وتهيجها ويتم ذلك بواد بسيطة مثل عبدان الثقاب أو السحائر أو الماس الكهربائي... المت كما وعكى استحدام أنابيب البحار أو الكبلات والتوصيلات الكهربائية في تهيج الحرائق.

(٢) محيط المواد الحارقة : ...

وسعني بدُلك الأجسام التي تميط بالمبية الحارثة وموضعها وحيثما كان بالأمكان المجود المبية توصيع على الأحجام التي تميط بالمبية الحيث تصبيل الحرارة فيثلا الماكن المحييط عامودياً وصيفاً (مثل الممر) فإن انتشار الحريق يكون أسرع حيث يحافظ على درصة الحرارة الساتحة و يوصلها إلى الأجسام القريبة منه حيث تنتقل الحرارة مواسطة الاشعاع، وأدا تموم عامل المشهوية فهذا يكون أفضل بكثير و يساعد أكثر في انتشار النار، فإذا أمكن يتم

فسح الأسواساء بشساسك قبل الاشعال. ومن أحل احتياز المحيط لوصع العبود خارقه بردر على ما بني

(') لأسطح المفليه بالدهان تحتر في سطء حيث أن الريوت القابلة للأشبعال وعباليل الدهاب سنحر اثناء بشفان مادة الدهان

 (س) الحدران انعطاة بالورقة تحتر في سطاء أيضا وذلك الآن مادة التلصيق عبر فابلة بالاشتمال

 (حم) أسطح احشب الرطبة - قبل أن يبدأ الحشب بالاشتعال يجب أن يشجر بحتواه من «رطوبة

(a) الأسطح اسلاستبكية (مدهوبة بمواد بالاستكيه). لا تشتعل

(٣) فترة الهجوم

شكس عام مان أحسن فترات الاشعبال هي في الليبل أوفي الأوقبات التي لا يكون فيها مشبط كشير وأشخاص كثير ول حيث وجود أشحاص كثيرين سنوف يجعلهم يقاوموا الحريق ويحاولوا إحماده كما أسم سنوف يقدموا تقاريرهم حول الحادث فينكشف.

(t) وجود مواد قابلة للاشتمال في الجو :

إن وصود عسار سريسم الاشتصال أو بحار قابل للاشتمال متوهر كثيرا في مناجم المحم، مصاسع التصدير مصافي النقط، عارق الحدوب، مطاحن القمح، مصابع تكرير السكر، مصاسع البورق والحشب . . السعر إلا أن الصناعات الحديثة قد الفئت احراءات وقالية كشيرة لمنع الحرائق الطارثة ودلك بتركيب وسائل عهوية حيدة ومواد ماصة للعاز وتوصيلات كهربائية أمنية ثم وسائل صيائة ماهرة

الطريقة المباشرة

إن الهدف من هذه الطريقة هو تسبب أكبر ضرر محكن تتيجة الاشتمال لذلك فان طريقة ومواد وتكنولوجية الاستميال تحتلف جدريا عن الطريقة السابقة.

١) اختيار المادة الحارقة .

هساك عسوات حارفة حاهرة لهذا الهندف يفضيل استعهالها أميا ادا لم تكن متوفرة، لذا يحب المحث عن طريقة تحصيرها شعبيا بالإمكانيات المتوفرة وهذا سوف ساقشه لاحقا

(٢) محيط المادة الحارقة ٠

في هده الطريقة ليس من الضروري احتيار المحيط احتيارا جيدا، حيث يمكن وصع عدة عوات في أماكن محتلمه من الهدف يتسب في اشعاله جيدا ويريد في سرعة انتقال

وبوسيم خريس ولا بد من ملاحظة أن محازن اليويا أو مواد الدهان وجرياب نواد لكيساوية والعاز الطيمي وعازن المواد الصلة القابلة للاشتمال. "لع في أهد في حيده بوسع عسوب حارفة فيها ، أما في حالة البايات فيفصل وضع الديوات في الطواس لسهل بسهيل انتشار المدة اللهب عبر بقية الطوائق العلياء وادا كان المكان الذي يضع فيه بعوه معسوحاً والحدران بعيشة عن بعضها البحض يفصل وضع عوارض لتبهيل انصاب خراره بواسطة لاشمال والتوصيل وهذه الموارض محكن أن تكون كالكرامي أو الطاولات اليب بواسطة لاشمال التهوية ، حيث يجب أن تكون حيدة لكي تنتقل الدار سرعة فيجب تلاقي الروايا المعلقة وادا كانت هناك أبواب أو شبابيك يتم فتجها لكي يدحل الأو كسحب الروايا المعلقة وادا كانت هناك أبواب أو شبابيك يتم فتجها لكي يدحل الأو كسحب

(٣) فترة المجسوم : ...

(كما في الفقرة الثالثة من الطريقة المبوعة)

(1) إجسراءات مضسادة : ...

لتحقيق أكبر صرر محكى في هدف ما يحب دراسة احراءات الوقايه من اخريق في هذا الهدف وهناولة تخريبسها أو إزالتها حتى لا يتمكن الندو من إحماد الحريق ويحب أن يسأل الشخص نمسه الاستلة التالية: إذا ما أقدم على وضع هنوات حارقة في هدف ما _____

- (١) كم من الوقت بمر قبل أن ينكشف الحريق.
- (٢) كيف ستكون ردة عمل مكتشف الحريق والاحراءات التي سوف يقوم مها؟
- (٣) ما هي الأحهرة وعدد الاشحاص ونوع الساعدة التي سوفٌ تقدم لاحاد اخريق؟
 - (1) من هي الجهة التي سوف تقوم ماحرآمات إخاد الحريق؟
 - (a) ما هي العاريق التي سوف يسلكونها لذلك؟

السؤال الأول بتعلق بالحراسات وأحهرة الاندار لدلك بناء عليه تتعد احراءات لتعطيفها فالحراسات تقوم مدوريات تعتيش كذلك يجب درامة سلوكها لمرفة احراءات تعطيفها أو الشخلص منهاء أما أحهرة الاندار فهي متعددة منها ما يعطي صوفاً عند مده الحريق ومنها ما بعطي صوفاً كهر بائياً ومعظمها تعمل بطاقة اضافية على ثيار صاشر (بالطارية السائلة) لمدلك يجب تحديد الموض الرئيسي الوجودة فيه لعصل النيار الكهر بائي وقطع أسلاك خاتم لمدم تمكن طلب التحدة، وهناك أجهزة الحفاه الزمائيكية عباره عن أنابيب وصسامات توسع على المسطح وتعميل عندما تعمل درجة الحرارة الى ١٥٠ عن ١٦٠هـ ١٦٠٠ع)،

أمام هذا يهب عمل ما يقسس : ــــــ

(١) كمر صمامة خروج مواد الاطفاء أو المشلة.

(٢) تحريك الصمام من وصع (معتبح) ال وصع (مغلق)


(٣) تأمين هذا الصمام في وصع الاغلاق بواسطة قتل.

السؤال الثاني : - يتعلق بالوسيلة التي يستعملها الحارس للتنبيه بوجود حريق فقد تكون ممارة إندار أو تلقون أو حرس أو أي مادة صوتية أحرى . ومعرفتها يسهل تعطيلها

السؤال الثالث : ــ يتعلق بالأشعاص المتوهرين لاحاد الحريق بالاصافة إلى اولئك الدين يكشفونه.

أما السؤال الرابع : ــ هيتملق بوسائل الحاد الحريق و بعدها عن الهدف وطريقة وصولهم إليه لاتخاذ الاحراءات الضادة.

وأخيراً السؤال الخامس: - يتملق بالطرقات الرئيبية والمرعية التي يسلكها رحال المطاق الاحماد الحريق عادا أمكن يتم سدها واغلاقها بواسطة المحارة أو أي موانع لتعطيل وصوفم.



الغمل الشالث عشر

عبسوات هارقة جناهزة

سرينس : ــ

المسوات الحارقة الجاهرة هي تلك الواد المسنة للاشمال والحرائق المسمه، وعاده محسوى على وسيلة الاشمال أو الهيؤرم المادة الحارقة في وحدة واحدة، وهذه الواد خارقه لموم الني سوف ساقشها هي من موع الثيرمايت و مادثات النار وتأشيرات الاشدال

النيرمايسست: __

(أ) تعريف : ... هو حليط من بودرة الالتيم الناعة واكسيد الحديدك أو أكسيد الحديد الممناطيسي (و يقفل هذا على السابق)، وعدما بيدة الصاعل بواسطة درحة حررة عالمية (٢٨٠٠ في عولي ١٩٣٠م) عال أوكسيد الحديد يتماعل مع بودرة الالمسيوم لمستحول الى الحديد المعني وأوكسيد الالحيوم وهذا التماعل بحكى أني يتم أيضاً بممثل من الحواه مما عيهل عملية الخاده صعة حداً. و ينتج عن هذا التماعل درصة حرارة عالمة جداً (بين ٢٢٠٠ ــ ٢٧٠٠ في التفاعل عدا بحاحة الى درجات حررة ما يتسبب في صهر الحديد والفولاذ وما أن التفاعل هذا بعاحة الى درجات حررة مائية جداً لكني يشم فائن وسائل الاشعال العادية فير كافية لبدء لذا مانه من الفروري استممال مادة بادلة تشتعل بالوسائل العادية وتعطي درحة حرارة مائية حداً تكفى لبده التفاعل وهذه المواد موف بصفها لاحقاً.

(٢) عبوة الثيرمايت: الشكل (٢. ١٢)

(١) الثلاف أو الوقاء : ...

وصاء من صادة السيراميك مغطى بمعجونهارل للناء وأطرافه من الصعالع المدنية الجزء العلوي منه بجهر بقطاء من التنك وفيور احتكاكي يصل بالاحتكاف.

- (٧) الوزن الكلى: 4 باوند.
- (*) حليط الإشمال : ٣٧ أونصة من مادة الثيرمايث.
- (1) وسيلة الاشمال : ... ثنائية من الفتيل البطيء الذي منة اشتماله ٢٠ ثانية مع مور مشمل من النوع الاحتكاكي.
- (0) مادة الاشمال : ١/٠ ٨ غرام من الالتيام المسعوق أوكسيد الحديد ومادة بهروكسيد الباريوم.

- (٦) درحة حرارة الاشعال : ٢٠٠٠
 - (٧) فترة الإشعال: تقرباً دقيقة.
- (A) هوذ الاحتراق: ... حوالي ع/" إنش من المولاد.

الحدف من استعمالهما : _

تستعمل لتحريب أهداف معدنية كمحولات الكهرباء وموادات الكهرباء مواد لاسماد والممل المراحل البخارية خزانات التخزين وأنابيب الماء والمار.. الم حيث بنيعة درحة الحرارة العالمية النائمة عن الاشتمال فانها كافية لصهر المدن و بدلك تعطه كلياً واد كان علاف الهدف من العولاذ بسماكة ٣٠ ميليمراً فإنها تقطعه.

طريقة الاستعمال: _

- أرح العطاء العلوي ثم اسحق مشعلي الفيوز الموجودة داحل العلبة في أعلى الوعاء.
 - (٣) ضع اللوحة في مكانها من شريطي الفيوز وذلك خماية هذين الشريطين.
- (٣) اثنني أطراف قاعدة الوماء حيث أن هذه الأطراف تحافظ على المسافة بين المبوة والحدف.
- (1) ضع شريطي الضنيل في وضع مستقيم ثم اقطع أطرافها بالسكين وذلك لكي يكول
 البارود مكشوفاً للاشمال.
 - أدخل كل طرف من أطراف الفنيلة المشطى وتأكد من كونها محكمة وثابتة.
 - (٦) البت ورقة التغليف في أعلى الوعاء.
- (٧) ضبع صلبة الشيرمايت على الهدف يوضع مستقيم وعامودي في مكان حيوي بالنسة الهدف.
- إمسك جسس المشعل بيد واسعب شريط الاشعال باليد الأخرى ثم أعمل نفس الطريقة بالنسبة للفيوز الآخر هناك فترة دقيقة من الوقت قبل أن يقوم المشعل باشعال العبوة.
- (٩) بعد دقيقة من الوقت قد تبدأ صلية غليان في أعلى الوعاء في حين يبدأ المبدن المصهر بالاسكاب وفي المدف.

النتيجية: ...

إن المحدث المشصهر يسبب ضرراً غير قابل للاصلاح فلهدف حيث يعمل ثقباً فيه و يدخل الممدث المشصهر غير هذا الثقب كنا أنه يكن أنّ يبدأ بالاشمال ادا كانّ المدف يحتوي على مواد قابلة للاشتمال.

الاستعبالات : __

(١) فسد الفولاذ: ـ إن عبوة الشيرمايت قد تم تصبيعها لامتصافا ضد الماكيات

والآلات والأهداف المعدمية مثل الحوادات الكهربائية والمحركات الكهربائية والكابلات المساكنها عن سائم الشير إن الهاتمية المسائم الشير إن الاحتراق إلى الهدف يكون أفضل اذا كان سطحه جافاً وطيعاً، وأن السطوح المائمة يجب تلاجها وذلك لأن المعدن المتصهر قد يسكب باتجاء الاتحاء في السطح ولا يحترفه.

(٢) ضد المواد المعلية القابلة للاشتعال : __

يمكن استحساقا ضد الخشب الجاف ادا كانت سماكند لا تقل عن ٣ ابش ثم توضع عوارض عامودية لحفظ الحرارة ونقلها بواسطة الاشتاع (توضع النوارض هل حاسي لنعبوة) كنما ويجب ربطها باحكام بالحدف وذلك لكي تسمع بانسكاب المدن الممهور في بنس النقطة.

(٣) ضد السوائل القابلة للاشتعال : _

لا يجبب وضعها في أعلى الخزانات والأوعية التي تحري السوائل القابلة للاشتعال كالبنرين والمازوت... الغ لأن الفضرر يكون معلوها جداً حيث تحدث ثقباً صغيراً في الحزان وهما يكن السيطرة عليه واطفاءه. بل ضع قطعة من المعدن وشكلها بطريقة توحه تبار المعدن المسمسهر باتجاه اسفل الحزان لكي يتم الاشتعال من الأسفل وهده الطريقة صالة للعرانات الرقيقة السماكة (سماكتها أقل من يسلأ انش).

مواد اشعال احری : ـــ

إذا أردنيا فشرة توقيبت أعلى كبده الإشعال فياستطاعتنا استعمال فيورات أو طائل بطيئة.. الخ.

(٣) القنبلة الخارقة (أن ــم ١٤)

المواصفىسيات : بد

(١) الرمــــاء صفيحة من المعدن.

(٢) الورن الكلي ٢ بأوند.

(٣) اللادة الحارقة (٣) أونصة من التيرمايت

(٤) وسيلة الاشعال عضى الكمية السفيرة من مادة الاشعال مشكل رئيسي

بعض المحديد المعيود من عاد الاسان عام المعال. البترات الباريوم وبودرة الالمنيوم عكوطة مع محمها. (١) درحة حرارة الاشتمال ٢٠٠٠ ف

(٧) فترة الاشتمال ٩٠ الية

(٨) كيفية التعرف عليها تأتى في علمة رمادية مع حط أحر في أسعلها

(١) عامل الاحتراق تستطيع اختراق منافة بـــــ إنش ف المولاد

(ب) طريقية العمييل:

الله وسيلة الاشعال تتكول من كسولة طرقية فيور ومشعل فينتع عنه عند يكفي الاشعال من الأعلى الأشعال من الأعلى الأشعال من الأعلى ولنظراً لمنده الاشتال والبده التي يدورها تقوم ولنظراً لمنده وحود غلاف من السيرانيك ليحفظ المعدن المتصهر نتيحة الاشتعال فانها تقوم بعنهر غلاف القبلة وتبدأ بالانسكاب من الجوانب وقذا فان تأثيرها يكون أقل من تأثير المبوة المدكورة منابقاً.

طريقسة الاشعيسال:

- (١) توضع القنبلة في وضع الرمي واسطة البد حيث يكون كف البد فوق عتلة الأمال.
 - (٢) إسحب مسمار الامان باليد الأخرى.
- (٣) ألق القنبلة بواسطة اليد أو ضعها فوق الهدف مباشرة وبعد ثانيتين يبدأ الدحان واللهب بالخروج منها.

الاستعمىسالات:

(١) فيسد القبولاذ: _

لشد صممت هذه القنبلة لتخريب وتعطيل قطع الدفعية والماكينات الصغيرة والمذخبائر أو أي مواد أحرى يتركها المدو، ولا يجب وصعها قوق أهداف من الفولاذ يمكون سمكها أكثر من يسا إنش لأن درجة الاختراق تكون أكثر اذا كان السطح جافاً ونظيفاً ويمكن وضع هذه القنبلة إما عامودياً أو على إحدى اخراب حتى أن ليار المحدن المنسمير يسمكب أفضل في اتجاه ممين إذا وصمت على حابيها حتى تمع السمات الممدد المتصبهر في كافة الاتجاهات يوضع حامر من المخار من التراب حوالة.

استعمالها كقسلة يشوية :

تستممل لاشعال مواد قابلة للاشتعال حيث تلقى القنطة على مسافة قصيرة حداً من المواد المراد إشعالها. وعكن إضافة فيوزات توقيت أخرى اليها تتأخير فترة الاشعال.

طريفية العسك :

- (١) بدون إراحه مسمئار الامان حتي عتلة الأمان الى الأعلى حتى يستطيع فكها توسفه
 البد
 - (٢) إمسك وصله النشيب تواسطه كماشة حتى لا مفك قتل فك الفيور

بوادىء الأشعبسال:

- (١) المبوة الحيبية الحارقة
- أ) المواصعات درات السليقيور
 - (١) الوعباء ٩ أونصات
- (٢) نورب لكلسي حوال (٦٠) عراضات من صادة البابالم هدانه في جند من محلول الشريشية البرين
 - 48, Ulica (+)
- (1) وسيلة الاشمال شيائية باستعمال قلم توقيت نوع م ١٠٠٠ دو رأس من

المبسيري

- (ه) مادة الاشمال (البادثة) معيسيوم مع عود ثقاب احتكاكي (بشتمن المحتكاك)
 - (٦) درجة حرارة الإشتعال ٢٥٠٠ ف
 - (٧) عدرة الإشتمال من ١٠ بــ ١٥ دقيقة

تعليمات حول تركيب واستعمال عبوة الجيب الحارفة :

(١) الهيدات : ... مصييمة لاستمناط كموة حارقة مؤفتة فيعد تركيب قلمي البوليب في مكانهمية المساسب توضع الموة فوق الهدف القابل للاشتمال بما يسبب في شوب حريق كبير.

تركيب أقلام النوفيت :

- مقعد ثني هده الخطوة في مكان الاشتمال.
- أكسر السهابات المحاسبة لقلمي التوقيت فوق الموة و بهدا محسر الكسولات المكيسماومة وتعدة فترة التوقيت اللاحظ أن الساعات والوأرين
- الحرارة تبين لسا فتراب التوقيب على درحات الحرارة المعتلفة وهذا مهم حداً لأحدم معن الاعتبار.
 - (ب) أرح عطتي الأماد في كل قلم.

 (ح.) صبع النصوة فوق مواد قابلة للاشتمال ولاحظ التطيمات السابقة حول الاشعال مثل التهوية، تقل الحرارة، الموارض المامودية... الح

(٢) الفوسفور الأبيسش:

إنه عسارة عن مادة صلة تشتط مباشرة في المواه على درجة حرارة ٩٣ ف (٣٤م) يستعمل عادة مشكل رئيسي في القنابل الدحانية وفي الدحائر المصادة للأفراد. يوضع أيضاً في قدائف المدعمية والصواريخ يجانب المهوات المتعجرة في رأس القدائف وصدما تممير مانه ينتشر في كافة الاتجاهات و بهذا وتبجة درجة حرارة الانفجار العالية فانه يشتمل مشملا ممم كل المواد القابلة للاشتمال التي يصطدم يها كالعشب والخشب والحواد البترولية .. المع. كما أنه يسبب في حروقات حادة في الجلد فيكن اطفاءه بعزته عن مصدر الأوكسجين مثلا بواسطة الماء أو ثاني أوكسيد الكربون أو الرمل والتراب .. الغ كافية لاحاده.

القنبلة الدخانية م ... ١٥ : انظر الشكل (٢٠٢)





المقتصل البرابع عسسر

العبيوات البهارقة السحسية

رأ) مقدمسة : ــــ

عندما لا تتوفر السواب الجارفة الجاهرة، قدة يجب تحصيرها ددو بأ بما بنوفر من مو .. ومن هنده المواد منا يتطلب عباية أثناه تداولها والتعامل معها، حيث قد سنم أصر ر سست منعطها مع بعصها الآخر يجتاح بي مود كينا وأن بنجيها الآخر يجتاح بي مود كيست و تحاصله ولهدا لين بسطرق لها. فقط سوف بتطرق تما يمكن أن يكون موفراً في الأحواق.

(ب) عبوة البرمايت الحارفة:

- (أ) أوكسيد الحديد المضاطيسي (المادة الزرقاوية التي تسطى صدأ الحديد)
 - (ب) بودرة النيوم
 - (حم) كاورات البوتاسيوم.
 - (د) شمع.
 - (هـ) علية من التنك.
 - (و) لوحة من الخشب أو الكرتون.

طريقسة التحضير:

- (!) إطبع أوكسيد الجديد الى بودرة ناهمة.
- (ب) صنع معنى الأستعام من اوكنيد الحديد و بودرة الألميوم على ورقة كبيرة ثم اختطها
 بنعمها البطس كدية المؤاد المخلوطة تكون بنعجم علية التنك.
 - (حـ) صم على طرفي العلمة قطعتين من اللوحة أو الكربود بدلا من العدد.
- (د) ابعداً بتميأة العلبة عادة الثيرمايت بواسطة معلقة و بمعدر مع إيقاء مسافة (١) إنش مى الأعلى.
- (ه.) حمتى لا تشائر مادة الثيرمايت للارتجاج استعمل عصا مستديرة لصعطها ودلك مصعطة قطمة الكرتون وهي بدورها تقوم بضغط مادة الثيرمايت.
- (و) امدأ متحصير مادة الاشعال وذلك بخلط جرئين من بيرمنضات البوتاسيوم مع حره من بودرة الالنيوم الناصة (حوالي ٤ ملاحق طعام كافية).
- هماك أيضاً مواد إشمال أخرى مثل (الكلورات ... والسكر) (بارود أسود ... الميوم) إلا أنها عبر كافية لاشعال الثيرمايت.

صع هذا الخليط في ورقة بحيث يكون شكلها كالقمع

 (ر) اعلق طرف الوعاء بكب الشم البائل فوقه على طبقة سبكها إلى إبش ما مادة الاشمال فلا يجب تعطيتها كليا ودلك لتسمح للعارات الدعة عن الاشعاب بالخروج.

السدء والاشعسال:

يمكن اشما لها مواسعة الفتيل البطيء حيث يدخل أحد أطراف بعد فتع صدوق التعيف يجب اراحة وصفة الحفظ أثناء الشحن. ثم تدخل وسائل الاشعال والكسبولات والصواعق في نهاية كل ناديء في مكانها المحصص لها. ثم يبدأ نلف البرعي لكسر الكبسولة وبعيد لقه الم الحلفف ثبلاث قصات فتبرك المنحال للمادة الكيماوية بالحروج من الكبسولة وبدحل البنادي، في أحد المواد القابلة للاشتمال مثل كيس من الطحين رنة ١٢٥ ــ ١٠٠ باوند أو والعا سعة ١٠ غالونات من البنزين وبهدا ينتشر اللهب في مساحة كبيرة.

المواصفسسات :

(١) النسلاف صفحية من المدن.

(ب) الوزن الكلي ٢٠ أوتصة.

(ج.) مادة الإشعال فوسقور أبيض.

والبينتولايت) .

(هـ) فترة الاشتمال حوالي دقيقة واحدة.

(و) طريقة التعرف عليها وعاء رمادي اللون وفي أسفله حط أصفر.

(j) عامل الإختراق تبتشر جزيشات الفوسفور المشتعلة في المعيط (عيط

الانفجار)..

(ح) قطر الانتشار ۲۰ ياردة (۱۸ متراً).

طريقسة العمسسل:

كما في الشكل القنابل اليدوية الحارقة، حيث فيها كبسولة وفيور.

(٣) طريقة التشجير: سافسك عنة النيوزبندة ضد وماء القنبلة ثم سحب مسار
 الامان وتلقي بالقنبلة وبعد أربعة ثراني ونصف تقريباً تيداً بالاشتمال.

الإسمىالات:

سيممل كقسلة دحانية وكدلك كفنيلة مصادة للأفراد وفي إشعال الحرائق

الشملات النادرة :

(١) هقدمة : ... لا تعتبر هذه عبوات حارقة عا بديه هذه الكلمه إلا أنه يمكن استعدها.
 ن هذا المداف

باديء الإشعال المنتشر:

(۱) المسلاف النيوب من الالمسيوم قيامه ۲ ۱۲ إنش أحد أطرافه مسس حيث يعمل هذا النسبي لوضع وصلات واقية أثناه الشعن يتم ازائتها عند التركيب.

(٢) الوزب الكلى ٢ باوند.

(٣) المادة الحارقة التصيرة ٢٦٠ غرام من ال تبي ال تبي و مودرة المعيميوم بنسة
 (٣) تبي الدين مطمول + ١١٪ بودرة معيميوم)

(٤) وسيلة الإشمال فيور توقيت مع صاعق دوم م ١٠٠٠.

(a) عامل الاحتراق يسبب وميض من النار ناتع من هبار ملتهب وأنحره
 قابلة للاشتمال.

طريقسة الممسسل:

- (1) الهنداف: يستممل في تدمير أهداف رديث التهوية ومطفة مثل صادين السيارات.
 البيوت. الم.
- (٧) الشركيسية: يكن اشعال البادىء بواسطة فيور توفيت أو مادة إشعال ودلك حسب الشعليات الموسودة في علاف المشيل داخل مادة الاشعال والطرف الآخر مع الشمالة بمواسطة الكيريت (هود المثاب) كما وعكن اصافة فيور توفيت أو استعمال ظهر توفيت ادا أردنا إطالة هزة بده الاشعال.

(حر) مواد بادلة للاشمال:

(١) خليط الكلورات والسكسر:

إنها من أفضل الخلطات المتعلة في الاشال حيث تشيل ماشرة باللهب أو المتهل أو هود الشقاب أو بواسطة كبسولة طرقية. كما يكن أن تشيل بواسطة حلك يس بسحيمه كهرمائيا أويواسطة حامصالكيريتيك

المواد المطلومة :

- (أ) كدورات البوباسيوم أو كلورات الصوديوم تفصل المادة الأولى لكوبها لا متص برطونه مثل المادة الثانية,
 - (ب) سکسر.

طريقية التحقيرة

- (١) رضحن مادة الكاورات نحيث تكون حبيباتها تحجم حبيبات السكر ودلك باستعمال مادة تطيقة من الزجاج أو الخشب.
- إحفظ أحجام متساوية من السكر والكلورات ودلك توصمها على ورقة وتحريك لورقة من الروايا الى أن يتم الحلط.
 - (٣) صم الخليط في وعاه من الورق بشكل قمعي.
- (1) عبطي الورق عادة الشبع ثمرته عن الرطوبة مع ملاحظة عدم تخزيتها الأكثر من يوم أو يومن.

لا يجب اشمال هذه المادة داخل وهاه عبكم الأعلاق لأنها قد تنصر بدل الاشتمال. خليط البارود ... والالمتيسوم:

المواد المطلوبسة : ـــ

- (أ) عدة طلقات من دحائر البندقية أو المسدس الأخذ البارود منها.
 - (ب) بودرة الالمنيسموم.

التحطييسير: ...

- (١) إنزع الرصاصة من غلاف الذخيرة واسكب البارود الذي بداخلها في وهاه.
- (٢) الخلط أحجام متساوية من البارود وبودرة الالتيوم والهدف من بودرة الالتيوم هو فصل حسيبات البارود عن بعضها البعض كي لا تشتمل كلها مرة واحدة و بشكل وميض كما أن الالتيوم يمافظ على القرارة الناتحة من اشتمال البارود وتحتفظ بها
- (٣) حمع حوالي أرسعة سلاعق من هدا الخليط في وعاء من الورق بشكل قممي وقبل
 وصعها داخل الموة أعمل عدة ثقوب في كيس الورق وذلك للتهوية وصح المحال
 للعارات بالخروج كي يجدث انفجار.

العدة الطرية للمسال:

- (١) كانون نار أو دفاية على الفحم.
- (٢) تبكة للخلط سعة (١) حالون.

التحضيسر:

يعب عصيرها في المواه الطائق ولا يجب تحصيرها الدأ في السب

- (١) صبح البنكة على النار وفيها الكنية اللازمة من الشمع أو القطان وادا استعملت ماده القطران ولا ستعمل اللهب المباشر أمداً
- (٣) عسما بدوب المواد الموجودة في الشبكة حركها ثم أصح كيبه مساو به من هـ.
 البشارة
 - (٣) صع الخليط بمدئد في صندوق حشبي أو من الكرمون اتركه يسرد

طريقية الاشعبسال:

م الهمروري استعمال جادة مشجلة من المواد المذكورة سابقاً ومكن وضع هذه الورف في المادة قبل أن يتحمد الشمع أو القطوان.

بواديه اشعال متنوعسة :

يمصل خلطه بالكار أو الزيت ودلك تتخفيف درجة تبحره وسرعتها و بهدا ترداد هزه الاشتمال ثم تسكب هوق الأكياس الأقسقة أو المواد القابلة للاشتمال بدلا من سكيها على الأرصى أو الأسطام المستوية ثم تستعمل حادة إشمال لاشعالها .

(ب) المتفجرات : ...

كسياب صديرة من مركب سي ـ ٣ أو سي ـ ٤ (حوالي (١) ماوند) أو مي ال مي مكس استصمالها خرق مواد مثل الخشب، التعايات الريتية ١٠) لا تستعمل مواد المعال في هذه الحالة على الشطها مباشرة.

(جد) يو يا الدهستان: ---

ميعظم مواد الدهان تحتوي على مواد هيدروكر بوبية كالتير ستاين أو النعتائين أو ميواد مشرولينة لا تشيعر. لحقا فانها سريعة الاشتعال حيث توضع على مواد ماسة فتصها ثير تستميل مادة عشعلة الاشعاليا.

أمكن الشمال هذا الحليط بالكبرت أو الكيسولة أو العثيل أو السلك الساحي.

المواد الحارقة (مسيات المراثسق : ـــ

(١) النابالسم: -

- (١) مترين، كار أو حليظ من كليهما بنسه ٥٠ -٥٠
 - (٢) حبانون عادي لا تستعمل المباحيق أبدأ.

المواد المطلوبة :

- (١) دفاية فيحم أو كانون تار.
- (۲) تنكة أو سطل معنى سعة ١ ـــ عالــــوا.

التعضيـــــر؛ بحب أن يتم دلك في الهواء الطلق ولا تحول تحصيره في البيت

- (١) حصر سميص الأحشاب والفجير. البع ثم اشطها الى أن تحصل على كمية حيدة من الحمر الأحر.
 - (٧) ضع ماءاً في التبكة بعلو (١) إنش تم صعها على الجمير الى أن يبدأ الماء بالطياس.
 - (٣) ابرش الصابون أو اطحته ...
- (٤) حمرك الماه وابدأ باصافة الصابون مع استمرار التحريك وواصل عملية الاضافة الى أن يذوب الصابوب كامة و ينتج عن دلك سائلا هلامياً.
- (4) باستسمرار عملية التحريك ابدأ باصافة كميات قليلة من الكار والبدرين مع لمحافظة
 على درجة حرارة المحلول لا تشركه يبرد وواصل عملية الاضافة الى أن تحصل على
 سائل هلامي، أن تسبة أضافة البتزين إلى الصابون تتراوح بين ١٠٠٠ و ٢٠٠٠.

تحلف بسسسر : - لا تحاول أبدأ تسخير المعلول وتحصيره على لهب مباشر وذبك لأن اللهب يسبب في اشتمال البخار الناتج كما ويجب الاحتياط يوضع تحطاء لتنطية الننكة أو وعاه الخلط لاطفاء الحريق فيما اذا حصل.

- (٦) ابعد الخليط عن النار واترك يبرد.
- (٧) صع مادة السابالم في علب كتلك التي تستممل لوصع السعائر فيها أو من المطاط المستممل في دواليب السيارات الداخلية للدواليب.

طريقسة الاشعمال :

إن أياً من المواد المذكورة سابقاً يكفي لاشمال النابالم ولكن لا يجب وصعه في السامالم الا قبل الاشعال بقليل خوفاً من أن يقوم البنزين باذابة الشمع والانتقال إلى مادة الاشمال.

ماده بشاره الخشب الحارقة ز

أغواد المطلوسية :

- (١) نشاره حشب حافه (مطموسة)
 - (٣) قطران أو شمع بارافين.
- (٢) مواد مسببة للتأكل في المعادي :
 - (أ) اخوامىسىشى : ـــــــ
- إن أكشرها تأثيراً وانتشاراً هو حاص الكيريتك (بسعمل في بمأة بعدريات السيارات ومكن تركيره بالتسجين والطيال حتى يصبح لود الأبحر أبص
 - (٢) حامص الكلوريدريك (ماء التوتيا).
 - (٣) حامص النيتريك.
- (٤) الماء اللكي (حليط من حامص النيتريك والكلوريدريك بنسبة ٢ ٢ جمعم و لأ بحرة التي تنتج عن حلطهما هي أبخرة سامة.
- (a) حامص الكلوريدريك الله استصاله حطراً حداً و يقتصر على الأشحاص دوي لعرفه
 والحدرة
 - ملاحظيينية (.... إن تضيف القواص بالماء يتم نسكب القامص فوق الماء وليس العكس

(ب) القواعسد:

- (١) هيدر وكسيد الصوديوم أو الصودا الكاوية.
 - (٢) هيدر وكسيد البوتاسيوم.
 - (٣) هيدروكسيد الكالسيوم
 - (٤) هيدروكسيد الأموبيرم
 - (ح) المالوحيسات:
 - (١) البرومين (بروم).
 - (٢) البودين (بودا).
 - (د) الأمسالاح:
 - (١) الكاورات
 - (٣) الكبريتات ... الح.


المواد الملوثسة:


أبواع المواد المقوسية : ...

- إماعه الصودا الكاوية الى حليط حامص السرحه فنحرب عمليه النصبيع.
 - (ب) إضافة أملاح النجاس الى مادة المطاط لتحريبها أثناء التصبيع
- (حـ) إضافة محمف البويا أو الدهال الى السرس عما يسب مواد صمعية في عرث السيارة
 - (د) إصافة السكر ال البنرين يعطل عرك الآلية أو السيارة
 - (هـ) إصافة الموسمور في عمليات تصبيع الحديد فيمير مواصماته
 - (و) إضافة حامص الكبريتيك الى البرين يعبر من درجة نعاونه
 - (ز) إضافة المعاليل المضوية الى الواد لادانتها أو تحريبها كالسرين الى الملاط
 - (ح) إضافة مواد تسبب الرعوة كالصابود في الراحل النجارية

أمتعمال الموادأ الملوئسة :

إن استعمالها يقضل باستشارة كيماوي أو حبر دو معرفة بالمواد الكيماو بة تنلاق أضرار التسمم أو التلوث... الح وكذلك لاحتيار بوع المادة وكمينها اللازمة.





الىفىھىــــــرس

الصفحة

المقدمة	٩
e lake e	٧
هندسة المتفجرات	4
الفصل الاول : المتفجرات	11
الغصل الثاني: البواديء وملحقاتها	4.7
الفصل الثالث : ملحقات التدمير والمعدات المستعملة في عمليات التفجير	٧١
القصل الرابع : طرق التفجير ووسائله	50
القصل الخامس : حسايات العبوات الناسفة وطرق وضعها	177
الفصل السادس : المتفجرات المعمولة بدويا (المتفجرات الشعبية)	124
القصل السابع: الالغام الشابل والقذائف المتفجرة كعبوات تدميرية	1 PY
الفصل الثامن : المتفجرات في الاسواق الاجبية وملحقاتها	174
المفصل التاسع : الحشوات الجوفاء	140
القصل العاشر : الفيوزات ذات الاهداف العامة (كافة الاستعمالات)	197
الفصل الحادي عشر: الفيوزات الشعبية	YIV
الفصل الثاني عشر : سلاح المواد الحارقة	44.4
الفصل الثالث عشر : عبوات حارقة جاهزة	710
القصيا الرابع عشرن العبرات الحارقة الشمية	100

كتب مطبوعة للمؤلف

١ _ الدليل العام لتأمين سلامتك.

٢ .. المقاطع الثالث من زلزال بيروت .. طبعة ثانية .

٣ - دروس في استخدام الاسلحة الفردية.

٤ .. الاستخبارات الصهيونية . . العدو الأول .

هندسة المتفجرات.

٦ - دليل المقاوم الشعبي.

لا زالت المكتبة العربية تفتقر الى العمديد من المدراسات في المواضيع التي تتصل بالثقافة العسكرية والامنية والاستراتيجية. وبما ان الانسان العربي لا زال مستهدفا من الحركة الصهيمونية لسلب وطنه وانهاء وجوده، أصبح من قدر هذا الانسان ان يتسلح بكل الوسائل المشروعة للدفاع عن الوطن وعن النفس.

وبما ان الكيان الصهبون قائم على الارهاب والغدر والعدوان، جاء هذا الكتاب ليضع في يد الانسان العربي الحلول الناجعة للدفاع المشروع عن حقه في وطنه، وعن حقه في الوجود. وليكون مرشدا لكل عربي في استعمال كافة اسلحة الدفاع الشرعية بأسلوب علمي قائم على المدراسة والتخطيط، ابتداءاً من صنع المديناميت الى الصواعق الكهربائية الى العبوات المتفجرة والحارقة، التي ينبغي ان يغيد منها كل مواطن عربي.